1 用途

基于给定的谐振频率、惯性矩、温度、压力、原子质量、转动对称数等信息,Shermo程序可以输出分子配分函数和理想气体近似下的每 mol 的内能、焓、熵、自由能、热容,并且平动、转动、振动和电子贡献会独立输出,每种振动模式的贡献也能独立输出。Shermo由 Fortran 编写,代码简洁易懂,也很适合学习热力学计算之用,以加深对概念的理解。

Shermo 由 Sobereva 开发,有问题可联系 sobereva@sina.com。

2 使用方法

先编辑好 Shermo.ini, 然后直接运行 Shermo,程序就会读取当前目录下的 Shermo.ini中的参数,给出各种热力学量。

程序有三个附带的例子文件,都有对应的 Gaussian09 的 freq 任务的输出文件。用哪个文件就把文件名改为 Shermo.ini,运行后可看到输出结果也和 Gaussian 给出的是一致的:

(1) ethane_Shermo.ini: 乙烷分子,对应 ethane.out

(2) HCN_Shermo.ini: 氰化氢分子,这是线型分子的例子,对应 HCN.out

(3) CH3_Shermo.ini: 甲基自由基,自旋多重度不为1的例子,对应CH3.out

需要填入 Shermo.ini 的信息在注释里写得很清楚。下面仅简单提及几点:

(1) 转动对称数

转动对称数可根据分子点群判断

Group	σ	Group	σ
$C_1, C_i, C_s, C_{\infty v}$	1	$D_{\!\scriptscriptstyle{\infty}h}$	2
I_h	60	S_n	<i>n</i> /2

Group	σ	Group	σ
T , T_d	12	O_h	24
C_n , C_{nv} , C_{nh}	п	D_n , D_{nh} , D_{nd}	2 <i>n</i>

在 Gaussian 的 freq 任务的输出文件中可以直接看到转动对称数,比如:

Rotational symmetry number 6

对于线型分子,转动对称数要填负值以让程序知道。比如 H_2 是 $D_{\infty h}$, 得添-2。HCN 是 $C_{\infty v}$, 得添-1。

(2) 惯性矩

惯性矩可以用 Multiwfn (http://multiwfn.codeplex.com)的主功能 11 的选项 21 计算 ,但更方便的是直接从 Gaussian 的 freq 的输出文件中读取 ,即这部分的三个值 Principal axes and moments of inertia in atomic units:

1 2

Eigenvalues -- 22.45751 90.66573 90.66573

如果分子是线性的,只需要填入一个值,比如取这里的40.14349

1 2 3

Eigenvalues -- 0.00000 40.14349 40.14349 填入的时候用原子单位,即如上所示的值直接填入即可。

(3) 原子坐标

坐标无所谓,不影响结果,但是得填进去。元素符号必须第一个字母大写,第二个小写。

(4) 波数

把所有波数都填入,虚频用负值表示,线型分子共填入 3N-5 个,非线型为 3N-6 个。可以直接从 Gaussian freq 任务输出文件中拷过来,更方便的做法是用 Multiwfn 载入 freq 任务输出文件,依次输入

11

1

-1

然后按照 Multiwfn 手册 5.4 节的方法,将波数那一列的数据直接拷过来就行了。

(5) 原子质量

需要先指定体系中涉及的所有元素默认的原子质量,如果有某些原子的同位素设定和默认的不同,那么紧跟着在后面写上它们的质量。为了更好地理解,这里举个例子,想把2、6号氢原子设为氘:

C 12.0

H 1.00783

2 2.01410

6 2.01410

程序首先看到 C 指定为 12.0,程序就扫描所有原子,发现元素名是 C ,就给它设定为 12.0。 然后程序看到 H 指定为 1.00783,程序就扫描所有原子,发现元素名是 H ,就给它设定为 1.00783

之后程序看到 2 号原子被指定为了 2.01410 , 就把 2 号原子质量从前面设的 1.00783 改为这个值。然后 6 号原子也是这样。

3 公式

这里介绍本程序计算时用到的公式。程序中的中间变量如果注释里没有注明,一律为 J/mol 或 J/mol/K。下文 N 是阿伏伽德罗数 $6.02214179*10^{23}$,q 指的是单个分子的配分函数,热力学量给出的是每 mol 的计算公式。

3.1 平动的贡献

$$q_{\text{trans}} = \left(\frac{2\pi mkT}{h^2}\right)^{3/2} \frac{RT}{P}$$

$$U_{\text{trans}}(T) = (3/2)RT$$

$$H_{\text{trans}}(T) = (5/2)RT$$

$$C_{\text{V,trans}} = (3/2)R$$

$$C_{\text{P,trans}} = (5/2)R$$

$$S_{\text{trans}}(T) = R[\ln(q_{\text{trans}}/N) + 5/2]$$

注意 Gaussian、KiSThelP 等程序输出的平动配分函数形式是 q_{trans}/N , 因此本程序也同时以这种形式输出这个量。

3.2 转动的贡献

下式中 I 为惯性矩 , 单位为 $kg*m^2$ 。 σ 是转动对称数。

线型分子:

$$q_{\text{rot}} = \frac{8\pi^2 IkT}{\sigma h^2}$$

$$U_{\text{rot}}(T) = RT$$

$$C_{\text{V,rot}}(T) = R$$

$$S_{\text{rot}}(T) = R(\ln q_{\text{rot}} + 1)$$

非线型分子:

$$q_{\text{rot}} = \frac{8\pi^2}{\sigma h^3} (2\pi kT)^{3/2} \sqrt{I_A I_B I_C}$$

$$U_{\text{rot}}(T) = (3/2)RT$$

$$C_{\text{V,rot}}(T) = (3/2)R$$

$$S_{\text{rot}}(T) = R(\ln q_{\text{rot}} + 3/2)$$

3.3 振动的贡献

振动配分函数可以以势能面最低点(BOT)和振动基态(V=0)作为零点来计算,i 循环所有实频振动模式。

$$q_{\text{vib}}^{(\text{BOT})} = \prod_{i} \frac{e^{-hv_{i}/(2kT)}}{1 - e^{-hv_{i}/(kT)}}$$
$$q_{\text{vib}}^{(\text{V=0})} = \prod_{i} \frac{1}{1 - e^{-hv_{i}/(kT)}}$$

振动零点能(ZPE)相当于振动对体系 U(0)的贡献

$$U(0)_{\text{vib}} = \text{ZPE} = \frac{1}{2} \sum_{i} h v_{i}$$

$$U(T)_{\text{vib}} - U(0)_{\text{vib}} = RT \sum_{i} \left(\frac{h v_{i}}{kT} \right) \frac{e^{-hv_{i}/(kT)}}{1 - e^{-hv_{i}/(kT)}}$$

$$C_{\text{V,vib}}(T) = R \sum_{i} \left(\frac{h v_{i}}{kT} \right)^{2} \frac{e^{-hv_{i}/(kT)}}{[1 - e^{-hv_{i}/(kT)}]^{2}}$$

$$S_{\text{vib}}(T) = R \sum_{i} \left\{ \frac{h v_{i}}{kT} \frac{e^{-hv_{i}/(kT)}}{1 - e^{-hv_{i}/(kT)}} - \ln[1 - e^{-hv_{i}/(kT)}] \right\}$$

振动配分函数是所有实频振动模式贡献的乘积,热力学量是所有实频振动模式的加和。 Shermo 会将振动模式对这些量的贡献都输出以便考察其影响。

3.4 电子的贡献

本程序不考虑电子的热激发,配分函数就是电子基态的简并度 (g_0) ,在所有热力学量中只对熵有贡献。

$$q_{ele} = g_0$$

$$S_{ele} = R \ln g_0$$

3.5 总贡献

$$\begin{split} q_{\text{tot}}^{\text{(BOT)}} &= q_{\text{trans}} q_{\text{rot}} q_{\text{vib}}^{\text{(BOT)}} q_{\text{ele}} \\ q_{\text{vib}}^{\text{(V=0)}} &= q_{\text{trans}} q_{\text{rot}} q_{\text{vib}}^{\text{(V=0)}} q_{\text{ele}} \\ C_{\text{V,tot}} &= C_{\text{V,trans}} + C_{\text{V,rot}} + C_{\text{V,vib}} \\ C_{\text{P,tot}} &= C_{\text{P,trans}} + C_{\text{V,rot}} + C_{\text{V,vib}} = C_{\text{V,tot}} + R \\ S_{\text{tot}} &= S_{\text{trans}} + S_{\text{rot}} + S_{\text{vib}} + S_{\text{ele}} \end{split}$$

以下三项是对内能、焓、自由能的热校正,都分别加上单点能才是体系实际的内能、焓、 自由能

$$\begin{split} \boldsymbol{U}_{\text{tot}} &= \boldsymbol{U}_{\text{trans}} + \boldsymbol{U}_{\text{rot}} + \boldsymbol{U}_{\text{vib}} \\ \boldsymbol{H}_{\text{tot}} &= \boldsymbol{H}_{\text{trans}} + \boldsymbol{U}_{\text{rot}} + \boldsymbol{U}_{\text{vib}} = \boldsymbol{U}_{\text{tot}} + \boldsymbol{RT} \\ \boldsymbol{G}_{\text{tot}} &= \boldsymbol{H}_{\text{tot}} - T\boldsymbol{S}_{\text{tot}} \end{split}$$

可见焓中的 RT 和等压热容中的 R 项都是由平动贡献的。

3.6 振动温度与转动温度

程序还会给出每个振动模式的振动温度(Vib. Temper.), 计算公式为

$$T_i^{\text{vib}} = \frac{hv_i}{k}$$

这里/是以 Hz 为单位的振动频率。

对于转动,程序给出转动常数。式中 I_A 、 I_B 、 I_C 是以 kg*m² 为单位的三个惯性矩。A、B、C 的单位是 Hz,但程序按照习惯以 GHz 输出。

$$A = \frac{h}{8\pi^2 I_A}$$
 $B = \frac{h}{8\pi^2 I_B}$ $C = \frac{h}{8\pi^2 I_C}$

然后也给出转动温度

$$T_A^{\text{rot}} = \frac{hA}{k}$$
 $T_B^{\text{rot}} = \frac{hB}{k}$ $T_C^{\text{rot}} = \frac{hC}{k}$