关于 scrollview 自动布局约束问题

- 1. 简介: 使用 frame 方式创建 scrollview 都知道, 需要给 scrollview 设置位置大小和 contentsize,且 contentsize 需大于其 frame 大小才能滚动得起来。那么如果使用 autolayout 的话,scrollview 相关约束怎么写呢?有什么注意事项?
- 2. 解答: 首先, scrollview 的 autolayout 和普通控件的 autolayout 略微不同,它需要其第一个子视图或所有子视图的约束能够布满 scrollview 的四周,从而确定 contentsize。也就是说, scrollview 的 frame 和 contentsize 全部由 autolayout 编码实现,不需要去指定!

那么,要怎么确定 scrollview 的 contentsize 呢?这里又分为两种方式,一种是先放一个UIView作为 scrollview 的第一个子视图,作为其内所有其他控件的"容器"。只要这个 UIView 做好四周及宽高约束就可以确定 scrollview 的 contentsize,然后 scrollview 的子视图可以添加至那个 UIView 中,按正常 autolayout 来添加约束即可,注意,"容器"如果少了一个约束就约束冲突了;第二种是不设容器,比如直接上三个宽为屏幕宽,高为固定宽的列表。那么所有列表的上下左右宽高约束都需要添加,注意,也就是说第一个列表的右边和第二个列表的左边建立约束,那么第二个列表的左边和第一个列表的右边得再建立一条约束,否则会出现约束冲突,无法确定 contentsize。

3. 问题:关于 cell 内部控件高度约束冲突问题,如 cell 高度设 68, cell 的 containterview 内嵌视图用约束做的,高度也是 68 时为什么报约束冲突 (AutoLayout 报错包含 UIView-Encapsulated-Layout-Width)?

解决方案:修改优先级,让自己的创建的冲突约束优先级低一些。

 $[self.right View\ setLayoutLeft:self.left View\ multiplier: 1\ constant: 0];$

 $[\underline{self.}\underline{rightView}\ setLayoutTopFromSuperViewWithConstant:0];$

 $[self.right View\ setLayoutRightFromSuperViewWithConstant:0]; \\$

NSLayoutConstraint *constraint = [NSLayoutConstraint constraintWithItem:self.rightView attribute:NSLayoutAttributeBottom relatedBy:NSLayoutRelationEqual toItem:self.contentView attribute: NSLayoutAttributeBottom multiplier:1 constant:0];

self.rightView.self_height = [NSLayoutConstraintConstraintWithItem:self.rightView attribute:NSLayoutAttributeHeight relatedBy:NSLayoutRelationGreaterThanOrEqual toItem:nil attribute: NSLayoutAttributeNotAnAttribute multiplier:1 constant:0];

//设置约束优先级

constraint.priority = UILayoutPriorityRequired;

 ${\bf self.rightView.self_height.priority} = {\bf UILayoutPriorityDefaultHigh;}$

[self.contentView addConstraint;constraint];

[self.contentView addConstraint:self.rightView.self_height];