Configuració del servei DNS

Eduard Canet i Ricart

Índex

Índex	2
1. El servei DNS	3
a) Comprendre el funcionament general del protocol DNS	5
1. Fer la llista dels ports	5
2. Monitorar el trànsit UDP del protocol DNS	5
Utilitat iptraf	5
Utilitat nmap	6
3 Monitorar el trànsit de xarxa amb el Wireshark	7
4 Consultes amb dig , $nslookup$ i hoste	7
Utilitat dig	7
Utilitat nslookup	9
Utilitat hoste	12
5. Consultar la configuració del client: sistema de resolució	12
b) Instal·lar i configurar un servidor DNS	14
1. Instal·lar el servidor DNS i observar-ne els components	14
Instal·lar el programari servidor	14
Observar els components del paquet	15
Resum	18
2. Activar o desactivar el servei i establir els nivells d'arrencada.	18
El servei	18
Estat del servei	19
Establir els nivells del servei per defecte	19
3. Monitorar les activitats del servidor i del procés	21
Els fitxers de registre	21
El procés del servei	21
La concurrència	21
4. Configuració del servei DNS	22
Configuració bàsica	22
Exemple de configuració bàsica	25
5. Monitorar el trànsit amb el Wireshark	27
Monitoratge Error! Marcador no defin	iido.

1. El servei DNS

En aquesta activitat l'estudiant aprendrà a utilitzar el servei DNS (domain name server, servidor de noms de domini). Primerament ha d'entendre el funcionament general del servei de noms de domini i la manera de cercar informació. També ha de conèixer les diverses eines client que permeten fer consultes DNS. Finalment ha de ser capaç d'instal·lar i configurar un servidor DNS per a un domini local per proporcionar el servei de noms als equips del domini local.

Per dur a terme cada una d'aquestes accions dividim l'apartat en dos blocs; el primer per tractar el protocol en si i el segon per treballar-lo com a servidor. Es tracta de fer el següent:

a) Comprendre el funcionament general del protocol DNS

- 1. Fer la llista dels ports utilitzats pel protocol DNS del fitxer amb la llista de ports d'un sistema GNU/Linux (habitualment, /etc/services).
- 2. Utilitzar les ordres de monitoratge del trànsit UDP (normalment, nmap, netstat, ss i iptraf, entre d'altres) per observar els ports oberts en el client i en el servidor.
- 3. Monitorar el trànsit de xarxa d'una consulta DNS utilitzant una eina com ara el Wireshark.
- 4. Utilitzar eines de consulta DNS per aprendre el funcionament del protocol, com ara dig, nslookup i hoste (host). Examinar el procés que cal seguir a l'hora de fer una consulta.
- 5. Consultar la configuració del client DNS o resolutor.

b) Instal·lar i configurar un servidor DNS

- 1. Instal·lar un servidor DNS (per exemple, BIND). Observar quins components té: fitxers executables (especialment, el dimoni), fitxers de configuració, de documentació i de monitoratge.
- 2. Activar i desactivar el servei DNS. Establir els nivells d'arrencada en què s'ha d'executar el servei per defecte.
- 3. Monitorar les activitats que duu a terme el servidor per mitjà dels fitxers de registre (*logs*) del sistema. Identificar el nombre de procés (PID, *process identifier*) del servidor.
- 4. Observar els altres paràmetres de configuració que permet el servidor
- 5. Monitorar el trànsit que genera el servidor DNS utilitzant el Wireshark.

a) Comprendre el funcionament general del protocol DNS

1. Fer la llista dels ports

En sistemes GNU/Linux, el fitxer /etc/services normalment conté la llista dels serveis associats a cada port. D'aquest fitxer es pot observar quins utilitza el protocol DNS.

Llista dels ports que inclouen alguna referència DNS:

```
[root@portatil ~]# cat /etc/services
                                     grep DNS
[root@portatil ~]# cat /etc/services | grep dns
dnsix
               90/tcp
                                                # DNSIX Securit Attribute Token Map
dnsix
               90/udp
                                                # DNSIX Securit Attribute Token Map
sdnskmp
               558/tcp
                                                # SDNSKMP
sdnskmp
               558/udp
                                                # SDNSKMP
dns2go
               1227/tcp
                                                # DNS2Go
dns2go
               1227/udp
                                                # DNS2Go
menandmice-dns 1337/tcp
                                                # menandmice DNS
menandmice-dns 1337/udp
                                                # menandmice DNS
sunscalar-dns 1870/tcp
                                                # SunSCALAR DNS Service
sunscalar-dns 1870/udp
                                                # SunSCALAR DNS Service
ddns-v3
               2164/tcp
                                                # Dynamic DNS Version 3
ddns-v3
                                                # Dynamic DNS Version 3
              2164/udp
spw-dnspreload 3849/tcp
                                                # SPACEWAY DNS Preload
spw-dnspreload 3849/udp
                                                # SPACEWAY DNS Prelaod
               5352/tcp
dns-llq
                                                # DNS Long-Lived Queries
dns-llq
               5352/udp
                                                # DNS Long-Lived Queries
mdns
                5353/tcp
                                                # Multicast DNS
mdns
                5353/udp
                                                # Multicast DNS
```

De fet, però, sabem que el servei DNS utilitza el port 53 i no apareix en la llista. Si observem el fitxer /etc/services, veurem que s'indica amb el terme domain ('domini').

[root@portatil	~]# cat	/etc/services	I	grep	domain
domain	53/tcp			#	name-domain
server					
domain	53/udp				

2. Monitorar el trànsit UDP del protocol DNS

Utilitat iptraf

Podem observar el trànsit UDP d'una consulta DNS amb la utilitat *ip-traf*, en què es pot veure la connexió del client de sortida utilitzant el port dinàmic 32771 en el port 53 del servidor 80.58.61.250. D'una banda activarem *iptraf*, i de l'altra, farem una consulta que requereixi resolució DNS.

```
PING www.l.google.com (66.102.9.99) 56(84) bytes of data.

64 bytes from 66.102.9.99: icmp_seq=1 ttl=244 time=114 ms

64 bytes from 66.102.9.99: icmp_seq=2 ttl=244 time=74.7 ms


--- www.l.google.com ping statistics ---

2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 999ms

rtt min/avg/max/mdev = 74.735/94.539/114.343/19.804 ms
```

En una altra sessió, prèviament hem fet el següent:

```
[root@portatil ~]# iptraf
```



Utilitat nmap

Podem fer la llista de l'estat del port en què escolta el servidor DNS:

```
443/tcp open https
8000/tcp open http-alt
Nmap finished: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.116 seconds
```

3 Monitorar el trànsit de xarxa amb el Wireshark

Podeu consultar l'exercici 5 de l'apartat *b* "Servidor DNS" d'aquest mateix annex, en què també es captura el trànsit DNS utilitzant el programa Wireshark.

4 Consultes amb dig, nslookup i hoste

Les utilitats dig, nslookup i hoste (host) permeten obtenir informació dels recursos d'un servidor DNS, resoldre consultes i saber quins registres de recurs contenen.

Utilitat dig

Tot seguit mostrem un exemple de consulta dels registres de recurs del servidor *fpoberta.net*:

```
[root@portatil ~]# dig fpoberta.net ANY
; <>>> DiG 9.4.2 <<>> fpoberta.net ANY
;; global options: printcmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 9302
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 5, AUTHORITY: 3, ADDITIONAL: 0
;; QUESTION SECTION:
;fpoberta.net.
                                IN
                                        ANY
;; ANSWER SECTION:
fpoberta.net.
                      86275
                                IN
                                        SOA
                                                tibet.uoc.es. root.tibet.uoc.es.
2005121400 86400 7200 2592000 172800
                       50451
                                        NS
fpoberta.net.
                                IN
                                                tibet.uoc.es.
                       50451
                                IN
                                        NS
fpoberta.net.
                                                nepal.uoc.es.
                                IN
fpoberta.net.
                       50451
                                        NS
                                                bulgaria.uoc.es.
fpoberta.net.
                       50451
                               IN
                                        MX
                                                10 smtp.uoc.edu.
;; AUTHORITY SECTION:
fpoberta.net.
                        50451
                                IN
                                        NS
                                                bulgaria.uoc.es.
fpoberta.net.
                        50451
                                IN
                                        NS
                                                nepal.uoc.es.
fpoberta.net.
                        50451
                                IN
                                        NS
                                                tibet.uoc.es.
;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 192.168.0.10#53(192.168.0.10)
;; WHEN: Mon Dec 17 18:43:46 2007
;; MSG SIZE rcvd: 210
```

En l'exemple següent es consulten quins servidors tenen la denominació *root* ('arrel'):

```
[root@portatil ~]# dig . ANY
; <>>> DiG 9.4.2 <<>> . ANY
;; global options: printcmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 47921
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 14, AUTHORITY: 13, ADDITIONAL: 3
;; QUESTION SECTION:
                             IN
                                    ANY
;; ANSWER SECTION:
                     240358 IN
                                   NS
                                           H.ROOT-SERVERS.NET.
                                          B.ROOT-SERVERS.NET.
                     240358
                            IN
                                   NS
                     240358 IN
                                   NS
                                          I.ROOT-SERVERS.NET.
                                  NS
                     240358 IN
                                         K.ROOT-SERVERS.NET.
                     240358 IN
                                  NS
                                         J.ROOT-SERVERS.NET.
                     240358 IN
                                  NS
                                         C.ROOT-SERVERS.NET.
                     240358 IN
                                  NS
                                         G.ROOT-SERVERS.NET.
                     240358 IN
                                  NS
                                         L.ROOT-SERVERS.NET.
                     240358 IN
                                   NS
                                          E.ROOT-SERVERS.NET.
                                         M.ROOT-SERVERS.NET.
                     240358 IN
                                  NS
                     240358 IN
                                  NS
                                         F.ROOT-SERVERS.NET.
                     240358 IN
                                  NS
                                         D.ROOT-SERVERS.NET.
                     240358 IN
                                  NS
                                         A.ROOT-SERVERS.NET.
                     62937 IN
                                   SOA
                                         A.ROOT-SERVERS.NET. NSTLD.VERISIGN-
GRS.COM. 2007121601 1800 900 604800 86400
;; AUTHORITY SECTION:
                     240358 IN
                                   NS
                                         L.ROOT-SERVERS.NET.
                     240358 IN
                                  NS
                                         A.ROOT-SERVERS.NET.
                     240358 IN
                                  NS
                                         D.ROOT-SERVERS.NET.
                     240358 IN
                                  NS
                                         J.ROOT-SERVERS.NET.
                     240358 IN
                                         H.ROOT-SERVERS.NET.
                                  NS
                     240358 IN
                                  NS
                                         C.ROOT-SERVERS.NET.
                     240358 IN
                                   NS
                                           I.ROOT-SERVERS.NET.
                                  NS
                     240358 IN
                                         M.ROOT-SERVERS.NET.
                     240358 IN
                                  NS
                                         B.ROOT-SERVERS.NET.
                     240358 IN
                                  NS
                                         G.ROOT-SERVERS.NET.
                     240358 IN
                                  NS
                                         F.ROOT-SERVERS.NET.
                     240358 IN
                                         E.ROOT-SERVERS.NET.
                                   NS
                     240358 IN
                                   NS
                                          K.ROOT-SERVERS.NET.
;; ADDITIONAL SECTION:
                                         198.41.0.4
A.ROOT-SERVERS.NET.
                   601520 IN A
B.ROOT-SERVERS.NET.
                    581337 IN
                                  A
                                         192.228.79.201
C.ROOT-SERVERS.NET.
                     581337 IN
                                  A
                                          192.33.4.12
;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 192.168.0.10#53(192.168.0.10)
;; WHEN: Mon Dec 17 19:02:12 2007
;; MSG SIZE rcvd: 502
```

L'exemple següent mostra la consulta dels servidors autoritaris que hi ha per al domini .com:

```
[root@portatil ~]# dig com. ANY
; <>>> DiG 9.4.2 <>>> com. ANY
;; global options: printcmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 34936
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 13, AUTHORITY: 13, ADDITIONAL: 3
;; QUESTION SECTION:
; com.
                                 IN
                                         ANY
;; ANSWER SECTION:
                         80008
                                 IN
                                         NS
                                                 h.qtld-servers.net.
com.
com.
                         80008
                                 IN
                                         NS
                                                 k.qtld-servers.net.
                         80008
                                 TN
                                                 b.gtld-servers.net.
                                         NS
com.
com.
                         80008
                                 IN
                                         NS
                                                  i.gtld-servers.net.
                         80008
                                 IN
                                         NS
                                                 m.gtld-servers.net.
com.
                                                 1.gtld-servers.net.
                         80008
                                 IN
                                         NS
com.
com.
                         80008
                                 IN
                                         NS
                                                  e.gtld-servers.net.
                         80008
                                 IN
                                         NS
                                                  j.gtld-servers.net.
com.
                         80008
com.
                                 IN
                                         NS
                                                  f.gtld-servers.net.
                         80008
                                 IN
                                         NS
                                                 a.gtld-servers.net.
com.
                         80008
com.
                                 IN
                                         NS
                                                  g.gtld-servers.net.
com.
                         80008
                                 IN
                                         NS
                                                  c.qtld-servers.net.
com.
                         80008
                                 IN
                                         NS
                                                 d.qtld-servers.net.
;; AUTHORITY SECTION:
                         80008
                                 IN
                                         NS
                                                  c.gtld-servers.net.
com.
com.
                         80008
                                 IN
                                         NS
                                                  j.gtld-servers.net.
                         80008
                                 IN
                                         NS
                                                  g.gtld-servers.net.
com.
                         80008
                                 IN
                                         NS
                                                 h.gtld-servers.net.
com.
                         80008
                                                 k.gtld-servers.net.
com.
                                 IN
                                         NS
                         80008
                                 IN
                                         NS
                                                  i.qtld-servers.net.
com.
com.
                         80008
                                 TN
                                         NS
                                                  e.gtld-servers.net.
                         80008
                                 IN
                                         NS
                                                  l.gtld-servers.net.
com.
                         80008
                                 IN
                                         NS
                                                  f.qtld-servers.net.
com.
                         80008
                                                  a.gtld-servers.net.
                                 IN
                                         NS
com.
com.
                         80008
                                 IN
                                         NS
                                                 b.gtld-servers.net.
com.
                         80008
                                 IN
                                         NS
                                                  m.gtld-servers.net.
com.
                         80008
                                 IN
                                         NS
                                                 d.qtld-servers.net.
;; ADDITIONAL SECTION:
                        72862
                                                  192.5.6.30
a.gtld-servers.net.
                                 IN
a.gtld-servers.net.
                        79678
                                                  2001:503:a83e::2:30
                                 IN
                                         AAAA
b.gtld-servers.net.
                        72862
                                                  192.33.14.30
                                 TN
                                         Α
;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 192.168.0.10#53(192.168.0.10)
;; WHEN: Mon Dec 17 19:02:50 2007
;; MSG SIZE rcvd: 487
```

Utilitat nslookup

Podem utilitzar la utilitat *nslookup* per fer consultes DNS de qualsevol tipus. Fins i tot es pot seleccionar el servidor al qual s'adrecen les consultes.

Observar quins nodes són root:

```
nslookup:
Server:
                192.168.0.10
Address:
                192.168.0.10#53
Non-authoritative answer:
       nameserver = G.ROOT-SERVERS.NET.
        nameserver = F.ROOT-SERVERS.NET.
       nameserver = L.ROOT-SERVERS.NET.
        nameserver = I.ROOT-SERVERS.NET.
        nameserver = E.ROOT-SERVERS.NET.
        nameserver = K.ROOT-SERVERS.NET.
        nameserver = A.ROOT-SERVERS.NET.
        nameserver = C.ROOT-SERVERS.NET.
        nameserver = M.ROOT-SERVERS.NET.
        nameserver = H.ROOT-SERVERS.NET.
        nameserver = D.ROOT-SERVERS.NET.
        nameserver = J.ROOT-SERVERS.NET.
        nameserver = B.ROOT-SERVERS.NET.
        origin = A.ROOT-SERVERS.NET
        mail addr = NSTLD.VERISIGN-GRS.COM
        serial = 2007121601
        refresh = 1800
        retry = 900
        expire = 604800
        minimum = 86400
Authoritative answers can be found from:
        nameserver = J.ROOT-SERVERS.NET.
        nameserver = F.ROOT-SERVERS.NET.
        nameserver = K.ROOT-SERVERS.NET.
        nameserver = I.ROOT-SERVERS.NET.
        nameserver = C.ROOT-SERVERS.NET.
        nameserver = D.ROOT-SERVERS.NET.
        nameserver = M.ROOT-SERVERS.NET.
        nameserver = G.ROOT-SERVERS.NET.
        nameserver = E.ROOT-SERVERS.NET.
        nameserver = A.ROOT-SERVERS.NET.
        nameserver = B.ROOT-SERVERS.NET.
        nameserver = L.ROOT-SERVERS.NET.
        nameserver = H.ROOT-SERVERS.NET.
A.ROOT-SERVERS.NET
                      internet address = 198.41.0.4
B.ROOT-SERVERS.NET
                        internet address = 192.228.79.201
C.ROOT-SERVERS.NET
                        internet address = 192.33.4.12
```

Observar els noms dels servidors autoritaris per al domini .cat:

```
nslookup:
> cat
Server: 192.168.0.10
Address: 192.168.0.10#53

Non-authoritative answer:
cat
```

```
origin = ns.nic.cat
        mail addr = dnsmaster.knipp.de
        serial = 2007121773
        refresh = 10800
        retry = 10800
        expire = 604800
        minimum = 86400
        nameserver = nsl.nic.es.
cat
        nameserver = merapi.switch.ch.
cat
        nameserver = ns-ext.nrt1.isc.org.
cat
        nameserver = ns.nic.cat.
        nameserver = ns-ext.isc.org.
cat
cat
        nameserver = ns5.knipp.de.
        nameserver = dns4.ad.
cat
        nameserver = cat-dns.denic.de.
        nameserver = dns-cat.pch.net.
cat
Authoritative answers can be found from:
       nameserver = dns4.ad.
cat
        nameserver = nsl.nic.es.
cat
       nameserver = ns-ext.nrt1.isc.org.
cat
       nameserver = ns-ext.isc.org.
cat
       nameserver = merapi.switch.ch.
cat
       nameserver = cat-dns.denic.de.
       nameserver = dns-cat.pch.net.
cat
       nameserver = ns.nic.cat.
        nameserver = ns5.knipp.de.
cat
ns1.nic.es
                internet address = 194.69.254.1
ns5.knipp.de
                internet address = 195.253.6.62
dns4.ad internet address = 194.158.64.10
ns-ext.isc.org internet address = 204.152.184.64
```

Si utilitzem el servidor de noms d'un altre domini, per exemple *dns.gencat.net*, també podem fer-hi consultes:

```
nslookup
> server 83.247.128.1
Default server: 83.247.128.1
Address: 83.247.128.1#53
> set type=any
> mail.yahoo.com
Server:
              83.247.128.1
Address:
               83.247.128.1#53
Non-authoritative answer:
mail.yahoo.com canonical name = login.yahoo.com.
Authoritative answers can be found from:
               nameserver = ns2.yahoo.com.
vahoo.com
               nameserver = ns1.yahoo.com.
yahoo.com
yahoo.com
               nameserver = ns3.yahoo.com.
yahoo.com
               nameserver = ns4.yahoo.com.
yahoo.com
               nameserver = ns5.yahoo.com.
yahoo.com
               nameserver = ns6.yahoo.com.
yahoo.com
               nameserver = ns8.yahoo.com.
               internet address = 68.142.255.16
ns2.yahoo.com
                internet address = 66.218.71.63
ns1.yahoo.com
ns3.yahoo.com
                internet address = 217.12.4.104
```

```
ns4.yahoo.com internet address = 68.142.196.63
ns5.yahoo.com internet address = 216.109.116.17
ns6.yahoo.com internet address = 202.43.223.170
ns8.yahoo.com internet address = 202.165.104.22
```

Utilitat hoste

Per saber a qui correspon l'adreça IP utilitzada en l'exemple anterior:

```
[root@portatil ~]# host 83.247.128.1
1.128.247.83.in-addr.arpa domain name pointer dns.gencat.net.
```

Per veure la informació del domini de la UOC:

```
[root@portatil ~]# host -a uoc.es
Trying "uoc.es"
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 51683
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 2
;; QUESTION SECTION:
                                                ANY
;uoc.es.
                                        TN
;; ANSWER SECTION:
                        86400
                                IN
                                        NS
uoc.es.
                                                nepal.uoc.es.
                        86400
                                        NS
uoc.es.
                                IN
                                                tibet.uoc.es.
uoc.es.
                        86400
                                IN
                                        SOA
                                                tibet.uoc.es. root.tibet.uoc.es.
2008062000 28800 7200 604800 86400
;; ADDITIONAL SECTION:
nepal.uoc.es.
                        86077
                                        Α
                                                213.73.40.47
tibet.uoc.es.
                        86077
                                IN
                                        Α
                                                213.73.40.45
Received 137 bytes from 80.58.61.250#53 in 97 ms
```

Per veure els servidors de correu de Google:

```
[root@portatil ~]# host -t MX google.com
google.com mail is handled by 10 smtp1.google.com.
google.com mail is handled by 10 smtp2.google.com.
google.com mail is handled by 10 smtp3.google.com.
google.com mail is handled by 10 smtp4.google.com.
```

5. Consultar la configuració del client: sistema de resolució

El client d'una consulta DNS utilitza el sistema de resolució (*resolver*). Es tracta de biblioteques amb les quals està enllaçada l'aplicació client corresponent. És a dir, no hi ha un programa de resolució client, sinó que el Firefox n'implementa un, el sistema de xarxa un altre, etc.

El fitxer que conté la configuració del sistema de resolució en sistemes GNU/Linux és el /etc/resolv.conf.

```
[root@portatil ~]# cat /etc/resolv.conf
; generated by /sbin/dhclient-script
search escola.org
nameserver 80.58.61.250
nameserver 80.58.61.254
```

L'ordre en què s'han de resoldre les consultes client pot ser el següent: de primer, mirar els fitxers de configuració local (normalment, el fitxer /etc/hosts) i, després, consultar un servidor DNS, o a l'inrevés. Aquesta configuració es defineix en el fitxer /etc/nsswitch.

```
[root@portatil ~]# cat /etc/nsswitch.conf
# /etc/nsswitch.conf
# An example Name Service Switch config file. This file should be
# sorted with the most-used services at the beginning.
# The entry '[NOTFOUND=return]' means that the search for an
# entry should stop if the search in the previous entry turned
\mbox{\tt\#} up nothing. Note that if the search failed due to some other reason
# (like no NIS server responding) then the search continues with the
# next entry.
# Legal entries are:
#
#
       nisplus or nis+
                                Use NIS+ (NIS version 3)
#
                                Use NIS (NIS version 2), also called YP
       nis or yp
#
        dns
                                Use DNS (Domain Name Service)
#
        files
                                Use the local files
#
        db
                                Use the local database (.db) files
#
        compat
                                Use NIS on compat mode
                                Use Hesiod for user lookups
#
        hesiod
#
                                Stop searching if not found so far
        [NOTFOUND=return]
# To use db, put the "db" in front of "files" for entries you want to be
# looked up first in the databases
# Example:
#passwd:
           db files nisplus nis
#shadow:
           db files nisplus nis
#group:
           db files nisplus nis
           files
passwd:
           files
shadow:
            files
group:
#hosts:
            db files nisplus nis dns
hosts:
            files dns
```

b) Instal·lar i configurar un servidor DNS

1. Instal·lar el servidor DNS i observar-ne els components

Instal·lar el programari servidor

Buscar per Internet paquets del client i del servidor DNS a Google, en repositoris de programari, etc. Si es disposa de yum o de apt-get o wget:

Llista de paquets rpm que contenen el text bind:

[root@portatil ~]# yum list bind	
Installed Packages	
bind.i386	31:9.4.2-3.fc7
installed	
Available Packages	
bind.i386	31:9.4.2-4.fc7
updates	

Llista de paquets que contenen bind*:

[root@portatil ~]# yum list bin	d*	
Installed Packages		
bind.i386	31:9.4.2-3.fc7	installed
bind-libs.i386	31:9.4.2-3.fc7	installed
bind-utils.i386	31:9.4.2-3.fc7	installed
Available Packages		
oind.i386	31:9.4.2-4.fc7	updates
oind-chroot.i386	31:9.4.2-4.fc7	updates
oind-devel.i386	31:9.4.2-4.fc7	updates
oind-libs.i386	31:9.4.2-4.fc7	updates
oind-sdb.i386	31:9.4.2-4.fc7	updates
bind-utils.i386	31:9.4.2-4.fc7	updates

Instal·lar el paquet bind:

```
# yum install bind
```

Fer la llista dels paquets *bind* instal·lats. Si el sistema ja els té instal·lats, o ho volem comprovar, podem consultar els paquets instal·lats:

```
[root@portatil ~]# rpm -qa | grep bind
ypbind-1.19-9.fc7
system-config-bind-4.0.2-6.fc7
rpcbind-0.1.4-8.fc7
bind-libs-9.4.2-3.fc7
bind-9.4.2-3.fc7
bind-utils-9.4.2-3.fc7
```

Obtenir informació del paquet del servei bind:

[root@portatil ~]# rpm -qi bind

Name : bind Relocations: (not relocatable)
Version : 9.4.2 Vendor: Fedora Project

Release : 3.fc7 Build Date: dl 21 gen 2008 11:27:32 CET

Install Date: dc 23 gen 2008 19:12:18 CET Build Host:

xenbuilder4.fedora.phx.redhat.com

Group : System Environment/Daemons Source RPM: bind-9.4.2-3.fc7.src.rpm

Size : 3627903 License: BSD-like

Signature : DSA/SHA1, dl 21 gen 2008 19:48:26 CET, Key ID b44269d04f2a6fd2

Packager : Fedora Project

URL : http://www.isc.org/products/BIND/

Summary : El servidor de noms de domini (DNS) Berkley Internet Name Domain (BIND).

Description :

El BIND (Berkeley Internet Name Domain) és una implementació de protocol DNS (sistema de noms de domini). El BIND inclou un servidor DNS (named), que converteix els noms d'ordinador en adreces IP, una biblioteca per a resoldre els noms (rutines per aplicacions que usen DNS), i eines per

a verificar que el servidor DNS funciona degudament.

Observar els components del paquet

Fer la llista dels components del paquet bind:

```
[root@portatil ~]# rpm -ql bind
/etc/dbus-1/system.d/named.conf
/etc/logrotate.d/named
/etc/named.conf
/etc/rc.d/init.d/named
/etc/rndc.conf
/etc/rndc.key
/etc/sysconfig/named
/usr/sbin/dns-keygen
/usr/sbin/dnssec-keygen
/usr/sbin/dnssec-signzone
/usr/sbin/lwresd
/usr/sbin/named
/usr/sbin/named-bootconf
/usr/sbin/named-checkconf
/usr/sbin/named-checkzone
/usr/sbin/named-compilezone
/usr/sbin/namedGetForwarders
/usr/sbin/namedSetForwarders
/usr/sbin/rndc
/usr/sbin/rndc-confgen
/usr/share/dbus-1/services/named.service
... output suprimit ...
/usr/share/doc/bind-
```

 ${\tt 9.4.2/sample/var/named/slaves/my.slave.internal.zone.db}$

/usr/share/man/man5/named.conf.5.gz

... output suprimit ...

/usr/share/man/man8/rndc.8.gz

/var/named

/var/named/data

/var/named/dynamic

/var/named/slaves

/var/run/named

Segons el directori on s'ubiquen podem intuir si són executables, de configuració o de documentació. També podem intentar filtrar la sortida en cada cas.

Fitxers de configuració:

```
[root@portatil ~]# rpm -qc bind
/etc/dbus-1/system.d/named.conf
/etc/logrotate.d/named
/etc/named.conf
/etc/rc.d/init.d/named
/etc/rndc.conf
/etc/rndc.key
/etc/sysconfig/named
/usr/share/dbus-1/services/named.service
```

```
[root@portatil ~]# rpm -ql bind | grep etc
/etc/dbus-1/system.d/named.conf
/etc/logrotate.d/named
/etc/named.conf
/etc/rc.d/init.d/named
/etc/rndc.conf
/etc/rndc.key
/etc/sysconfig/named
/usr/share/doc/bind-9.4.2/sample/etc
/usr/share/doc/bind-9.4.2/sample/etc/rndc.conf
/usr/share/doc/bind-9.4.2/sample/etc/rndc.conf
```

Fitxers de documentació:

```
[root@portatil ~]# rpm -qd bind
/usr/share/doc/bind-9.4.2/CHANGES
/usr/share/doc/bind-9.4.2/COPYRIGHT
/usr/share/doc/bind-9.4.2/README
/usr/share/doc/bind-9.4.2/README.DBUS
/usr/share/doc/bind-9.4.2/arm/Bv9ARM-book.xml
/usr/share/doc/bind-9.4.2/arm/Bv9ARM.ch01.html
/usr/share/doc/bind-9.4.2/arm/Bv9ARM.ch02.html
/usr/share/doc/bind-9.4.2/arm/Bv9ARM.ch03.html
/usr/share/doc/bind-9.4.2/arm/Bv9ARM.ch04.html
/usr/share/doc/bind-9.4.2/arm/Bv9ARM.ch05.html
/usr/share/doc/bind-9.4.2/arm/Bv9ARM.ch06.html
/usr/share/doc/bind-9.4.2/arm/Bv9ARM.ch07.html
/usr/share/doc/bind-9.4.2/arm/Bv9ARM.ch08.html
/usr/share/doc/bind-9.4.2/arm/Bv9ARM.ch09.html
/usr/share/doc/bind-9.4.2/arm/Bv9ARM.ch10.html
/usr/share/doc/bind-9.4.2/arm/Bv9ARM.html
/usr/share/doc/bind-9.4.2/arm/Bv9ARM.pdf
/usr/share/doc/bind-9.4.2/arm/Makefile
/usr/share/doc/bind-9.4.2/arm/Makefile.in
/usr/share/doc/bind-9.4.2/arm/README-SGML
/usr/share/doc/bind-9.4.2/arm/isc-logo.eps
/usr/share/doc/bind-9.4.2/arm/isc-logo.pdf
/usr/share/doc/bind-9.4.2/arm/latex-fixup.pl
/usr/share/doc/bind-9.4.2/arm/man.dig.html
/usr/share/doc/bind-9.4.2/arm/man.dnssec-keygen.html
```

```
/usr/share/doc/bind-9.4.2/arm/man.dnssec-signzone.html
/usr/share/doc/bind-9.4.2/arm/man.host.html
/usr/share/doc/bind-9.4.2/arm/man.named-checkconf.html
/usr/share/doc/bind-9.4.2/arm/man.named-checkzone.html
/usr/share/doc/bind-9.4.2/arm/man.named.html
/usr/share/doc/bind-9.4.2/arm/man.rndc-confgen.html
/usr/share/doc/bind-9.4.2/arm/man.rndc.conf.html
/usr/share/doc/bind-9.4.2/arm/man.rndc.html
/usr/share/doc/bind-9.4.2/misc/Makefile
/usr/share/doc/bind-9.4.2/misc/Makefile.in
/usr/share/doc/bind-9.4.2/misc/dnssec
/usr/share/doc/bind-9.4.2/misc/format-options.pl
/usr/share/doc/bind-9.4.2/misc/ipv6
/usr/share/doc/bind-9.4.2/misc/migration
/usr/share/doc/bind-9.4.2/misc/migration-4to9
/usr/share/doc/bind-9.4.2/misc/options
/usr/share/doc/bind-9.4.2/misc/options.edns
/usr/share/doc/bind-9.4.2/misc/rfc-compliance
/usr/share/doc/bind-9.4.2/misc/roadmap
/usr/share/doc/bind-9.4.2/misc/sdb
/usr/share/doc/bind-9.4.2/sample/etc/named.conf
/usr/share/doc/bind-9.4.2/sample/etc/rndc.conf
/usr/share/doc/bind-9.4.2/sample/named.ca
/usr/share/doc/bind-9.4.2/sample/named.empty
/usr/share/doc/bind-9.4.2/sample/named.localhost
/usr/share/doc/bind-9.4.2/sample/named.loopback
/usr/share/doc/bind-9.4.2/sample/named.rfc1912.zones
/usr/share/doc/bind-9.4.2/sample/var/named/my.external.zone.db
/usr/share/doc/bind-9.4.2/sample/var/named/my.internal.zone.db
/usr/share/doc/bind-9.4.2/sample/var/named/slaves/my.ddns.internal.zone.db
/usr/share/doc/bind-9.4.2/sample/var/named/slaves/my.slave.internal.zone.db
/usr/share/man/man5/named.conf.5.gz
/usr/share/man/man5/rndc.conf.5.gz
/usr/share/man/man8/dnssec-keygen.8.gz
/usr/share/man/man8/dnssec-signzone.8.gz
/usr/share/man/man8/lwresd.8.gz
/usr/share/man/man8/named-checkconf.8.gz
/usr/share/man/man8/named-checkzone.8.gz
/usr/share/man/man8/named-compilezone.8.gz
/usr/share/man/man8/named.8.gz
/usr/share/man/man8/rndc-confgen.8.gz
/usr/share/man/man8/rndc.8.gz
```

Podem intentar filtrar quins són els executables, tenint en compte que normalment seran en un directori anomenat bin o sbin.

```
[root@portatil ~]# rpm -ql bind | grep bin/
/usr/sbin/dns-keygen
/usr/sbin/dnssec-keygen
/usr/sbin/dnssec-signzone
/usr/sbin/lwresd
/usr/sbin/named
/usr/sbin/named-bootconf
/usr/sbin/named-checkconf
/usr/sbin/named-checkzone
/usr/sbin/named-compilezone
/usr/sbin/namedGetForwarders
/usr/sbin/namedSetForwarders
```

/usr/sbin/rndc /usr/sbin/rndc-confgen

Resum

- Els fitxers de documentació normalment són a /usr/share/doc i a /usr/share/man.
- Els fitxers de configuració són a /etc, /etc/sysconfig.
- El dimoni del servei és a /usr/sbin/named.
- El fitxer de configuració del dimoni del servei és /etc/named.conf.
- El fitxer de govern del servei és /etc/rc.d/init.d/named.
- El fitxer de configuració dels fitxers de registre és a /etc/logrotate.d/named.

2. Activar o desactivar el servei i establir els nivells d'arrencada

El servei

Primerament cal saber si el servidor instal·lat funciona de manera autònoma (stand-alone) o dins del superdimoni de xarxa xinetd o initd. Si hi ha fitxers de configuració dins del directori /etc/xinetd.d/<nom-servei>, es tracta d'un servei dins del xinetd. Si hi ha fitxers de configuració dins del directori /etc/rc.d/init.d/<nom-servei>, es tracta d'un servei autònom.

Observem el contingut del paquet per esbrinar si els fitxers de configuració ens permeten saber de quin tipus de servei es tracta:

```
[root@portatil ~]# rpm -ql bind | grep /etc
/etc/dbus-1/system.d/named.conf
/etc/logrotate.d/named
/etc/named.conf
/etc/rc.d/init.d/named
/etc/rndc.conf
/etc/rndc.conf
/etc/rndc.key
/etc/sysconfig/named
/usr/share/doc/bind-9.4.2/sample/etc
/usr/share/doc/bind-9.4.2/sample/etc/rndc.conf
/usr/share/doc/bind-9.4.2/sample/etc/rndc.conf
```

Com podem veure, es tracta d'un servei autònom. També es pot consultar el tipus de servei amb l'ordre *chkconfig* i observar si surt en la llista d'una manera o de l'altra:

```
[root@portatil ~]# chkconfig --list | grep named
named 0:apagat 1:apagat 2:apagat
3:apagat 4:apagat 5:apagat 6:apagat
```

Per facilitar la cerca dels serveis autònoms podem fer el següent:

[root@portatil	~]# chkconfig	list named	
named	0:apagat	1:apagat	2:apagat
3:apagat	4:apagat	5:apagat	6:apagat

Estat del servei

Podem saber l'estat del servei amb l'opció estat (status) de les ordres:

```
[root@portatil ~]# service named status
named està aturat
[root@portatil ~]# /etc/rc.d/init.d/named status
named està aturat
```

Podem arrencar el servei amb l'opció engegada (start) de les ordres:

Podem parar el servei amb l'opció aturada (stop) de les ordres:

[root@portatil ~]# service named stop			
S'està aturant el named:	[FET]	
<pre>[root@portatil ~]# /etc/rc.d/init.d/named stop</pre>			
S'està aturant el servei named:	[FET]	

Podem tornar a iniciar el servei amb l'opció recarregar (*reload*) o reiniciar (*restart*) de les ordres:

[root@portatil ~]# /etc/rc.d/init.d/named restart					
S'està aturant el servei named:					
[Incorrecte]					
S'està iniciant el servei named:	[FET]		
[root@portatil ~]# service named reload					
S'està aturant el servei named:	[FET]		
S'està iniciant el servei named:	[FET]		

Per saber les ordres possibles:

```
[root@portatil ~]# service named patapum
Forma d'ús: /etc/init.d/dhcpd {start|stop|restart|condrestart|status}
[root@portatil ~]# /etc/rc.d/init.d/named pimpam
Forma d'ús: /etc/rc.d/init.d/dhcpd {start|stop|restart|condrestart|status}
```

Establir els nivells del servei per defecte

Els serveis (els dimonis executables) es poden configurar per arrencar automàticament en determinats nivells d'execució. Les màquines GNU/Linux tenen set nivells d'execució, tal com es pot veure en el fitxer /etc/inittab.

```
[root@portatil ~]# head -20 /etc/inittab
... output suprimit ...
# Default runlevel. The runlevels used by RHS are:
# 0 - halt (Do NOT set initdefault to this)
# 1 - Single user mode
# 2 - Multiuser, without NFS (The same as 3, if you do not have networking)
# 3 - Full multiuser mode
# 4 - unused
# 5 - X11
# 6 - reboot (Do NOT set initdefault to this)
# ... output suprimit ...
```

Per configurar els nivells als quals es vol que s'executi un servei s'utilitza l'ordre *chkconfig*, que permet activar o desactivar el servei per als nivells indicats.

```
[root@portatil ~]# chkconfig --list dhcpd
dhcpd
                0:apagat
                                1:apagat
                                            2:apagat
3:apagat
                4:apagat
                                5:apagat
                                            6:apagat
[root@portatil ~]# chkconfig --help
chkconfig versió 1.3.34 - Copyright (C) 1997-2000 Red Hat, Inc.
Aquest programari es pot distribuir lliurement d'acord amb els termes de la Llicència
Pública General GNU.
forma d'ús:
             chkconfig --list [nom]
         chkconfig --add <nom>
         chkconfig --del <nom>
         chkconfig --override <nom>
         chkconfig [--level <nivells>] <nom> <on|off|reset|resetpriorities>
```

Fixeu-vos que definir els nivells d'execució no significa que el servei ara estigui engegat. Significa que quan arrenqui el sistema (a partir d'aquest moment) s'engegarà en els nivells corresponents. Podem ser en el nivell cinc i tenir el servei aturat perquè encara no l'hem engegat. Per exemple:

```
[root@portatil ~]# runlevel
N 5
[root@portatil ~]# service named status
named està aturat
[root@portatil ~]# service named start
S'està iniciant el servei named [FET ]
```

3. Monitorar les activitats del servidor i del procés

Els fitxers de registre

El sistema enregistra les accions relacionades amb el servidor DNS en el fitxer de monitoratge estàndard /var/log/messages:

```
[root@portatil ~]# cat /var/log/messages | grep named
Jun 30 18:27:44 portatil named: zone localdomain/IN: loading from master file
localdomain.zone failed: file not found
Jun 30 18:27:44 portatil named: _default/localdomain/IN: file not found
Jun 30 18:27:44 portatil named: zone localhost/IN: loading from master file
localhost.zone failed: file not found
```

El procés del servei

Qualsevol procés en el sistema té un identificador de procés (PID, *process identifier*). Els PID dels serveis normalment es desen el el sistema de fitxers (a /var/run) amb un valor numèric (en text) corresponent al PID.

Amb el servei en marxa sempre es pot observar el PID del servidor per mitjà de:

```
[root@portatil ~]# ps ax | grep named
3612 ? Ss 0:00 /usr/sbin/named

[root@portatil ~]# service named status
named (pid 3612) s'està executant...

[root@portatil ~]# ll /var/run/named.pid
-rw-r--r-- 1 root root 5 29 jun 14:17 /var/run/named.pid
[root@portatil ~]# cat /var/run/named.pid
3612
```

La concurrència

Un cop iniciat el servei es crea un fitxer de bloqueig (lock) amb el nom del servei per evitar iniciar una altra instància. Els fitxers de bloqueig normalment es troben a /var/lock i són un simple fitxer de text buit en què el fet que hi siguin ja indica que el servei està en procés. En parar el servei el fitxer s'elimina.

Podem observar aquests fitxers amb el servei engegat:

```
[root@portatil ~]# cat /var/lock/subsys/named
[root@portatil ~]# 11 /var/lock/subsys/named
-rw-r--r-- 1 root root 0 1 jun 18:26 /var/lock/subsys/named
```

4. Configuració del servei DNS

Configuració bàsica

Per fer funcionar el servidor DNS cal configurar-lo prèviament, ja que ha de saber quin domini administrarà i quins noms de màquina pertanyen al domini (definir els registres de recurs que cal utilitzar), entre molts altres paràmetres de configuració.

El paquet *dns* conté un fitxer d'exemple de configuració d'una zona en el directori /user/share/doc/bind*/sample/etc/named.conf. Aquest fitxer es pot copiar a /etc/named.conf i esdevindrà la configuració bàsica del servidor DNS.

```
[root@portatil ~]# rpm -ql bind | grep named.conf
/etc/dbus-1/system.d/named.conf
/etc/named.conf
/usr/share/doc/bind-9.4.2/sample/etc/named.conf
/usr/share/man/man5/named.conf.5.gz
```

Podeu fer la llista del contingut fent el següent:

```
[root@portatil ~]# 11 /usr/share/doc/bind-9.4.2/sample/etc/named.conf
-rw-r--r- 1 root root 4273 14 jun 2006 /usr/share/doc/bind-
9.4.2/sample/etc/named.conf
```

Observem-ne el contingut:

```
[root@portatil ~]# cat /usr/share/doc/bind-9.4.2/sample/etc/named.conf
// Sample named.conf BIND DNS server 'named' configuration file
// for the Red Hat BIND distribution.
// See the BIND Administrator's Reference Manual (ARM) for details, in:
    file:///usr/share/doc/bind-*/arm/Bv9ARM.html
// Also see the BIND Configuration GUI : /usr/bin/system-config-bind and
// its manual.
//
options
{
        /* make named use port 53 for the source of all queries, to allow
         * firewalls to block all ports except 53:
         * /
        query-source
                       port 53;
        query-source-v6 port 53;
        // Put files that named is allowed to write in the data/ directory:
        directory "/var/named"; // the default
        dump-file
                                "data/cache_dump.db";
                                "data/named_stats.txt";
        statistics-file
                                "data/named_mem_stats.txt";
        memstatistics-file
```

```
};
logging
{
/*
        If you want to enable debugging, eg. using the 'rndc trace' command,
        named will try to write the 'named.run' file in the $directory (/var/named).
        By default, SELinux policy does not allow named to modify the /var/named
directory,
        so put the default debug log file in data/:
 * /
        channel default_debug {
                file "data/named.run";
                severity dynamic;
        };
};
// All BIND 9 zones are in a "view", which allow different zones to be served
// to different types of client addresses, and for options to be set for groups
// of zones.
11
// By default, if named.conf contains no "view" clauses, all zones are in the
// "default" view, which matches all clients.
// If named.conf contains any "view" clause, then all zones MUST be in a view;
// so it is recommended to start off using views to avoid having to restructure
// your configuration files in the future.
view "localhost_resolver"
/* This view sets up named to be a localhost resolver ( caching only nameserver ).
 * If all you want is a caching-only nameserver, then you need only define this view:
        match-clients
                                { localhost; };
        match-destinations
                                { localhost; };
        recursion yes;
        # all views must contain the root hints zone:
        include "/etc/named.root.hints";
        /* these are zones that contain definitions for all the localhost
         * names and addresses, as recommended in RFC1912 - these names should
         * ONLY be served to localhost clients:
        include "/etc/named.rfc1912.zones";
};
view "internal"
/* This view will contain zones you want to serve only to "internal" clients
  that connect via your directly attached LAN interfaces - "localnets" .
                                { localnets; };
        match-clients
        match-destinations
                                { localnets; };
        recursion yes;
        // all views must contain the root hints zone:
        include "/etc/named.root.hints";
        // include "named.rfc1912.zones";
        // you should not serve your rfc1912 names to non-localhost clients.
        // These are your "authoritative" internal zones, and would probably
        // also be included in the "localhost_resolver" view above :
```

```
zone "my.internal.zone" {
                type master;
                file "my.internal.zone.db";
        };
        zone "my.slave.internal.zone" {
                type slave;
                file "slaves/my.slave.internal.zone.db";
                masters { /* put master nameserver IPs here */ 127.0.0.1; } ;
                // put slave zones in the slaves/ directory so named can update them
        };
        zone "my.ddns.internal.zone" {
                type master;
                allow-update { key ddns_key; };
                file "slaves/my.ddns.internal.zone.db";
                // put dynamically updateable zones in the slaves/ directory so named
can update them
        };
};
key ddns_key
{
        algorithm hmac-md5;
        secret "use /usr/sbin/dns-keygen to generate TSIG keys";
};
view
        "external"
{
/* This view will contain zones you want to serve only to "external" clients
 * that have addresses that are not on your directly attached LAN interface subnets:
                                 { !localnets; !localhost; };
        match-clients
        match-destinations
                                 { !localnets; !localhost; };
        recursion no;
        // you'd probably want to deny recursion to external clients, so you don't
        // end up providing free DNS service to all takers
        // all views must contain the root hints zone:
        include "/etc/named.root.hints";
        // These are your "authoritative" external zones, and would probably
        // contain entries for just your web and mail servers:
        zone "my.external.zone" {
                type master;
                file "my.external.zone.db";
        };
};
```

En la configuració per defecte es poden analitzar els diversos elements que es configuren:

- **options**: s'hi defineixen les opcions genèriques del servidor DNS.
- **loggin**: s'hi defineix el procés d'enregistrament dels fitxers de registre del servei.
- localhost_resolver: secció que permet definir el servidor DNS com a un servidor només cau. És a dir, no posseeix cap domini, no gestiona

cap domini ni zona i no té fitxers de zona. Únicament fa la funció de servidor DNS cau.

- **internal**: secció que permet definir les zones i zones delegades que es vol gestionar amb el servidor. Es donarà servei a les xarxes locals internes que es defineixen en aquesta secció.
- **external**: defineix el servei que cal oferir a clients externs a la xarxa local. És per oferir serveis DNS a clients exteriors.

Exemple de configuració bàsica

Com hem pogut observar, el fitxer d'exemple que proporciona *bind* és força complex. Una configuració per donar servei, per exemple a una escola, pot ser la següent.

Fitxer de configuració del servei named que es troba a /etc/named.conf:

```
// named.conf for inf.escola.org
// vim:nowrap:
                        // definició d'opcions globals
options {
       directory "/var/named";
       // query-source port 53;
   forward only;
   forwarders {
       100.1.1.201;
       100.1.1.202;
  };
};
                         // definició dels nodes arrel
//zone "." {
         type hint;
//
         file "root.hints";
//};
//zone "0.0.127.in-addr.arpa" {
                                  // definició del localhost
         type master;
//
//
         file "localhost.rev.zone";
//};
zone "inf.escola.org" { // definició per a la resolució directa
       notify no;
       type master;
       file "inf.escola.org.zone";
};
zone "0.16.172.in-addr.arpa" { // definició per a la resolució inversa
       notify no;
       type master;
       file "inf.escola.org.rev.zone";
};
```

El fitxer de zona per a la resolució directa esmentat en l'exemple anterior, *inf.escola.org.zone*, conté els registres de recurs que defineixen la zona.

```
; Zone file for inf.escola.org
STTI. 3D
@ IN SOA server.inf.escola.org. postmaster.inf.escola.org. (
                               2007101910 ; Serial
                                    ; Refresh
                               2H
                                     ; Retry
                               4W
                                     ; Expire
                               1D) ; Minimum TTL
   NS
           server
   MX
          10 mailhost
          172.16.0.10
   Α
; loopback
localhost A
                  127.0.0.1
; Ordinadors del departament
; subxarxa 172.16.0.0 mask 255.255.255.192
server A 172.16.0.10
mailhost A 172.16.0.10
         CNAME server
www
ftp
          CNAME
                  server
ldap
          CNAME
                 server
; Servidors, router, i impressora
router A 172.16.0.1
hp-7200c A 172.16.0.5
; Estacions departament. Adreça IP fixa i automàtica des de DHCP.
pcprofe01 A 172.16.0.15
pcprofe02 A 172.16.0.16
; Estacions aula-1. Adreca IP fixa i automatica des de DHCP.
; subxarxa 172.16.0.128 mask 255.255.255.192
switch-A A 172.16.0.251
         A 172.16.0.131
pc01
         A 172.16.0.132
pc02
```

Per a cada xarxa client que es defineix, cal definir el fitxer de resolució inversa de la xarxa en el domini *in-addr.arpa*. El fitxer de resolució inversa correspon a la denominació *inf.escola.org.rev.zone*. Aquí hi ha una entrada PTR per a cada hoste definit en la resolució directa.

```
1 PTR router.inf.escola.org.
5 PTR hp-7200c.inf.escola.org.
10PTR server.inf.escola.org.
15PTR pcprofe01.inf.escola.org.
16PTR pcprofe02.inf.escola.org.
131 PTR pc01.inf.escola.org.
132 PTR pc02.inf.escola.org.
251 PTR switch-A.inf.escola.org.
```

5. Monitorar el trànsit amb el Wireshark

Monitoratge


Activar un detector de xarxa, com per exemple el Wireshark, per monitorar el trànsit DNS.

Podem fer que el client sol·liciti una consulta DNS simplement fent un ping a una nova adreça IP que no estigui al servidor cau local i que calgui resoldre per mitjà de DNS.

```
[root@portatil ~]# ping www.google.com
PING www.l.google.com (66.102.9.104) 56(84) bytes of data.
64 bytes from lm-in-f104.google.com (66.102.9.104): icmp_seq=1 ttl=244 time=118 ms
64 bytes from lm-in-f104.google.com (66.102.9.104): icmp_seq=2 ttl=244 time=75.3 ms
--- www.l.google.com ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 999ms
rtt min/avg/max/mdev = 75.313/96.914/118.516/21.603 ms
```

En la captura següent podeu observar que s'ha fet el *ping*, el client ha resolt per ARP l'adreça de l'encaminador (*router*) local i, aleshores, ha preguntat al servidor DNS (80.58.61.250) per l'adreça de *www.google.com*. El servidor DNS ha contestat indicant que l'adreça IP buscada és 66.102.9.104. Fixeu-vos que és una consulta DNS que cerca un registre de *tipus A* (hoste).

Podeu observar també que s'ha fet una consulta de resolució inversa en la qual s'ha comprovat que l'adreça IP 66.102.9.104 correspon realment al domini www.google.com.



Podeu manipular vosaltres mateixos la captura de la imatge carregant el fitxer de captura del Wireshark que es lliura com a material complementari (podeu baixar el fitxer m7uf1ud1_dhcp_dialeg1. cap al mateix annex).

A continuació podeu observar la llista de text de les quatre trames que contenen informació DNS capturades amb el Wireshark (s'han exportat en format text).

```
Info
No. Time
                                Destination
                                                 Protocol
                Source
                                 80.58.61.250
  3 0.000449
                192.168.1.34
                                                 DNS
                                                            Standard query A
www.google.com
Frame 3 (74 bytes on wire, 74 bytes captured)
Ethernet II, Src: AsustekC_15:80:7e (00:17:31:15:80:7e), Dst: XaviTech_7b:ff:1d
(00:01:38:7b:ff:1d)
Internet Protocol, Src: 192.168.1.34 (192.168.1.34), Dst: 80.58.61.250 (80.58.61.250)
User Datagram Protocol, Src Port: filenet-rmi (32771), Dst Port: domain (53)
Domain Name System (query)
    [Response In: 4]
    Transaction ID: 0x9d09
    Flags: 0x0100 (Standard query)
    Questions: 1
    Answer RRs: 0
    Authority RRs: 0
    Additional RRs: 0
    Queries
        www.google.com: type A, class IN
```

No. Time Source Destination Protocol Info 4 0.074927 80.58.61.250 192.168.1.34 DNS Standard query response CNAME www.l.google.com A 66.102.9.104 A 66.102.9.147 A 66.102.9.99 Frame 4 (142 bytes on wire, 142 bytes captured) Ethernet II, Src: XaviTech_7b:ff:1d (00:01:38:7b:ff:1d), Dst: AsustekC_15:80:7e (00:17:31:15:80:7e)Internet Protocol, Src: 80.58.61.250 (80.58.61.250), Dst: 192.168.1.34 (192.168.1.34) User Datagram Protocol, Src Port: domain (53), Dst Port: filenet-rmi (32771) Domain Name System (response) [Request In: 3] [Time: 0.074478000 seconds] Transaction ID: 0x9d09 Flags: 0x8180 (Standard query response, No error) Ouestions: 1 Answer RRs: 4 Authority RRs: 0 Additional RRs: 0 Queries www.google.com: type A, class IN Answers www.google.com: type CNAME, class IN, cname www.l.google.com www.l.google.com: type A, class IN, addr 66.102.9.104 www.l.google.com: type A, class IN, addr 66.102.9.147 www.l.google.com: type A, class IN, addr 66.102.9.99

No. Time Source Destination Protocol Info 7 0.193929 192.168.1.34 80.58.61.250 DNS Standard query PTR 104.9.102.66.in-addr.arpa Frame 7 (85 bytes on wire, 85 bytes captured) Ethernet II, Src: AsustekC_15:80:7e (00:17:31:15:80:7e), Dst: XaviTech_7b:ff:1d (00:01:38:7b:ff:1d) Internet Protocol, Src: 192.168.1.34 (192.168.1.34), Dst: 80.58.61.250 (80.58.61.250) User Datagram Protocol, Src Port: filenet-rmi (32771), Dst Port: domain (53) Domain Name System (query) [Response In: 8] Transaction ID: 0x6539 Flags: 0x0100 (Standard query) Questions: 1 Answer RRs: 0 Authority RRs: 0 Additional RRs: 0 Oueries 104.9.102.66.in-addr.arpa: type PTR, class IN

8 0.229144 80.58.61.250 192.168.1.34 DNS Standard query response PTR lm-in-f104.google.com

Frame 8 (120 bytes on wire, 120 bytes captured)

Ethernet II, Src: XaviTech_7b:ff:ld (00:01:38:7b:ff:ld), Dst: AsustekC_15:80:7e (00:17:31:15:80:7e)

Internet Protocol, Src: 80.58.61.250 (80.58.61.250), Dst: 192.168.1.34 (192.168.1.34)

Protocol

Info

Destination

No. Time

Source

```
User Datagram Protocol, Src Port: domain (53), Dst Port: filenet-rmi (32771)

Domain Name System (response)

[Request In: 7]

[Time: 0.035215000 seconds]

Transaction ID: 0x6539

Flags: 0x8180 (Standard query response, No error)

Questions: 1

Answer RRs: 1

Authority RRs: 0

Additional RRs: 0

Queries

104.9.102.66.in-addr.arpa: type PTR, class IN

Answers

104.9.102.66.in-addr.arpa: type PTR, class IN, lm-in-f104.google.com
```