

Daon 사용자 설명서

Workspace 화면·설정·운영 절차

Release 1.0.0 · 2026-08-16 · 한국어

문서 정보

문서	Daon 사용자 설명서
Release	1.0.0
언어	한국어 (ko-KR)
범위	공개 안내 + 로그인 후 조직 전용 절차 구분

목차

1. 목적

2. 접근 경로

공개 범위

로그인 후 조직 전용

3. 조작

3.1 Notebook 홈

3.2 선택한 Notebook의 3열 화면

3.3 설정

3.4 화면 설정

3.5 운영상태

3.6 Version·검토·승인

3.7 Export

4. 예상 결과

5. 제한·오류 대응

- Release: 1.0.0
- 언어: 한국어(ko-KR)
- 대상: Daon 일반 사용자, 검토자, 승인자, 조직 관리자
- 범위: 공개 안내와 로그인 후 조직 전용 절차를 분리합니다.

1. 목적

현재 Release에서 실제 구현·검증된 Workspace 화면, 권한, 상태, Version, 검토·승인·Export 절차를 한 곳에서 찾도록 합니다. 준비 중인 Notebook 홈과 로그인 최종 연결은 완료 기능으로 설명하지 않습니다.

2. 접근 경로

공개 범위

설정 → 사용자 설명서에서 문서 검색, Release 확인, Web 읽기, DOCX·PDF 다운로드를 사용할 수 있습니다. 공개 문서에는 제품 구조와 안전한 사용 원칙만 포함합니다.

로그인 후 조직 전용

Source 원문, 질문·답변, Citation 상세, Studio 산출물, Provider 설정, 운영상태, 조직 정책, License 적용은 현재 Session과 Workspace 권한을 검사합니다. 일반 사용자는 License 상태를 읽을 수 있지만 적용 Action은 볼 수 없습니다.

3. 조작


3.1 Notebook 홈

Notebook 홈, 새 Notebook, 최근·기존 Notebook, 검색·정렬·Grid/List 전환은 Phase D 준비 중입니다. 현재는 선택된 Test Notebook의 3열 작업 화면만 독립 검증합니다. 로그인 성공 후 Notebook 홈으로 이동하는 연결은 Phase E에서 마지막으로 구현합니다.

3.2 선택한 Notebook의 3열 화면

1. 왼쪽 Source에서 Raw Source 또는 승인된 Daon 지식을 선택합니다.
2. 가운데 대화 실행에서 질문하고 답변의 Citation을 검토합니다.
3. 오른쪽 업무 Studio에서 산출물 유형과 저장된 Library를 관리합니다.

4. 초안을 편집할 때 가운데 영역이 Editor로 전환되지만 왼쪽 Source와 오른쪽 Studio 위치는 유지됩니다.




선택 Notebook의 3열 Workspace

3.3 설정

상단 설정을 선택하면 화면을 밀어내지 않는 메뉴가 열립니다.

- **LLM 설정:** 9 Provider의 설정 여부, Endpoint 안전 상태, Deployment·Model, 연결 시험과 기본 역할을 확인합니다. Credential 원문은 다시 표시하지 않습니다.
- **출력·버전:** 구현된 Studio 유형별 기본 Export 형식과 append-only Version 저장 원칙을 확인합니다.
- **동기화·승인:** Preview 항목을 명시적으로 선택하고 필요한 Step-up을 거쳐 승인합니다. 자동 전체 승인이나 자동 전송은 없습니다.
- **조직 정책:** 조직이 강제한 전송·검토 정책과 Workspace 적용 결과를 읽기 전용으로 확인합니다.
- **라이선스:** Edition, 안전한 License ID 일부, 기간, 기능, 한도·사용량·잔여와 경고를 확인합니다.
- **사용자 설명서:** 문서 Hub를 엽니다.



LLM 설정 화면

3.4 화면 설정

1. Theme에서 시스템 설정, 밝게, 어둡게 중 하나를 선택합니다.
2. 시스템 설정은 운영체제의 Light/Dark 변경을 반영합니다.
3. 화면 설정 초기화는 화면 Preference만 초기화합니다.
4. Notebook, Source, 대화, 산출물 데이터는 변경되지 않습니다.

3.5 운영상태

1. App Bar의 운영상태를 선택합니다.
2. Provider, API, Storage, Sync, Queue 상태와 마지막 확인 시각을 봅니다.
3. 주의나 오류 항목의 안전한 복구 Action만 실행합니다.
4. 상세 화면에 내부 주소·Port·Stack이 보이면 캡처·전달하지 말고 보안 담당자에게 Safe code만 알립니다.

3.6 Version·검토·승인

1. 산출물을 생성하면 첫 Output Version이 저장됩니다.
2. 편집은 기존 Version을 덮어쓰지 않고 새 Version을 추가합니다.
3. 검토자는 Citation과 unverified 경고, 조직 검토 조건을 확인합니다.

4. 승인자는 현재 권한과 Step-up이 요구될 때만 승인합니다.
5. 승인 만료, 권한 축소, Version 충돌에서는 전송과 쓰기가 중단됩니다.

3.7 Export

1. Library에서 승인된 산출물을 선택합니다.
2. 내보내기에서 현재 유형과 조직 정책이 허용하는 형식을 선택합니다.
3. 브라우저는 same-origin 다운로드만 사용합니다.
4. License 만료나 신규 생성 한도 도달 상태에서도 License 계약이 허용하면 기존 산출물 조회와 Export는 유지됩니다.

4. 예상 결과

- 화면은 1920×1080 기준, 기본 12px Typography와 동일한 Violet 시각 체계를 유지합니다.
- Modal은 최초 Focus, Tab 순환, Escape 닫기, 닫은 뒤 호출 Button Focus 복귀를 지원합니다.
- 설정·운영상태의 오류는 관련 영역에 Safe message로 표시되며 원문 Stack이나 내부 주소는 표시되지 않습니다.
- Version은 append-only 계보를 유지하고 승인·동기화는 명시적 사용자 동작 후에만 진행됩니다.
- 권한이 없는 일반 사용자의 License Upload/Apply control은 0개입니다.

5. 제한·오류 대응

- Notebook 홈/생성/기존 Notebook 재진입은 준비 중입니다.
- 추가 Studio 6종은 disabled 준비 중 상태입니다.
- CURRENT_ACCESS_DENIED: 현재 역할 또는 Workspace 범위를 확인합니다. 우회하지 않습니다.
- SYNC_APPROVAL_REQUIRED: Preview와 선택 항목을 다시 확인하고 필요한 Step-up을 수행합니다.
- SYNC_VERSION_CONFLICT: 자동 덮어쓰지 말고 충돌 화면에서 명시적으로 선택합니다.
- LICENSE_UNAVAILABLE: 다시 불러오고 계속 실패하면 조직 관리자에게 Safe code만 전달합니다.
- LICENSE_DOCUMENT_INVALID: 조직 관리자는 서명된 문서 형식과 크기를 확인합니다. 일반 사용자는 적용을 시도하지 않습니다.
- 다운로드 실패 시 다른 내부 경로를 직접 조합하지 말고 Hub의 allowlisted DOCX/PDF Action으로 다시 시도합니다.