ISIS====华为必掌握,思科了解一下即可

```
动态路由协议
OSPF: 开放式最短路径优先
ISIS: intermediate system to intermediate system 中间系统到中间系统
中间系统----路由器
同父异母协议
父亲: SPF算法
母亲:
OSI七层模型----ISO开发的-----ISIS======二层协议
TCP/IP-----OSPF======三层协议 IP协议字段89
1.ISIS------LS型协议
Hello
LSDB
SPF
RIB
2.编址
IPv4------ 十进制
NSAP----network service access point 网络服务接入点----ISO网络层地址
======十六进制表示法 (8----20字节) (64---160bit)
中国江苏苏州
AFI---授权和个是标识符----1个字节 (8个bit) ----标识NSAP的高层寻址域和DSP的信息
IDI----初始领域标识符----可变长-----标识AFI下的子域-----江苏
High order dsp ----- 领域内高域的具体部分----- 苏州
System id 系统ID=====固定6个字节====类似于OSPF中的R-ID-----独有
=======R-ID
SEL: 选择符----1字节-----类似于TCP/IP中的端口号----用于标识设备上的进程和服务----
在IPv4环境下默认是00
```

NET=====区域+R-ID+00

区域的概念

Ospf----接口为单位划分区域

Isis------路由器本身为单位划分区域=====一台ISIS设备最多可以配置三个NET值

ISIS的配置思路:

- 1.设置ISIS进程号(本地有效,建议一致)
- 2.设置NET值

network-entity 49.0001.0000.0000.1111.00

3.宣告-----只能在接口下宣告

OSPF宣告-----进程下network 反掩码 ----接口下宣告

2.ISIS路由器等级/角色

Level 1 ====只维护L1的LSDB

Level 2 ====只维护L2的LSDB

Level 1-2 (默认, 既是L1设备也是L2设备) ====需要维护L1的LSDB和L2的LSDB两张表

	L1	L2	L1-2
同区域的L1设备	只建立了L1邻居关系	不建立任何邻居关系	只建立了L1邻居关系
跨区域的L1设备	不建立任何邻居关系	不建立任何邻居关系	不建立任何邻居关系
同区域的L2设备	不建立任何邻居关系	只建立了L2邻居	只建立了L2邻居
跨区域的L2设备	不建立任何邻居关系	只建立了L2邻居	只建立了L2邻居
同区域的L1-2设备	只建立了L1邻居关系	只建立了L2邻居	既建立了L1邻居
			也建立了L2邻居
跨区域的L1-2设备	不建立任何邻居关系	只建立了L2邻居	只建立了L2邻居

L1只能和同区域的L1或者L1-2设备建立L1邻居

L1和L2之间是无法互通的=====两条平行线

L1组成的区域-----末节区域------域内

OSPF: HELLO, DD, LSR, LSU, LSACK

ISIS的报文:4类9种

IIH (ISIS hello) ====类似于ospf到达hello包

====建立邻居,维持邻居======10s

====L1 IIH; L2 IIH; P2P IIH

LSP (链路状态PDU---最小数据单元) ------L1 LSP, L2 LSP====类似于OSPF中的

LSA======区别在于LSA不是以独立报文形式存在,必须使用LSU报文来承载,LSP是

独立的报文====类似于ospf的LSU

CSNP----完全序列号报文=====L1 CSNP; L2 CSNP

=====LSDB中的所有LSP摘要====类似于ospf的DD报文

PSNP----部分序列号报文=====L1 PSNP ; L2 PSNP

=====用于请求LSP更新,以及收到确认===类似于ospf的

LSR和LSACK

接口类型

ospf: broadcast, P2P, NBMA。P2MP

ISIS: broadcast 。 P2P

hello的交互方式

isis: 三次握手------hello----ack/hello-----ack

TLV架构 类型--长度---数值 三元组=====扩容模块===可扩张性

ISIS的状态机

邻居关系建立的过程

CSNP在MA网络中会每隔10s周期性泛洪=====确保LSDB同步

CSNP在P2P网络中只会在初期阶段发送一次

ISIS里骨干区域和非骨干区域是逻辑概念

骨干: 所有连续的L2设备加上L1-2设备构成

非骨干区域: L1设备构成

OSPF里的骨干区域和非骨干区域是实体概念

ISIS的LSP:

<R1>dis isis Isdb

Database information for ISIS(1)

Level-1 Link State Database

LSPID	Seq Num	Checks	um ŀ	Holdtime	Length	ATT/P/OL
0000.0000.1111	.00-00* 0x00	00000a	0x42be	e 1126	88	1/0/0

Total LSP(s): 1

*(In TLV)-Leaking Route, *(By LSPID)-Self LSP, +-Self LSP(Extended), ATT-Attached, P-Partition, OL-Overload

Level-2 Link State Database

LSPID	Seq Num	Checks	um H	oldtime	Length	ATT/P/OL
0000.0000.1111	1.00-00 * 0x(0000000c	0xaf9a	1126	102	0/0/0
0000.0000.1111	1.01-00* 0x0	00000006	0xd22f	1126	55	0/0/0
0000.0000.2222	2.00-00 0x0	0000010	0xa1f6	639	97	0/0/0
0000.0000.4444	4.00-00 0x0	00000011	0x2eb1	954	102	0/0/0
0000.0000.4444	4.01-00 0x0	00000005	0x82e	954	55	0/0/0

Total LSP(s): 5

*(In TLV)-Leaking Route, *(By LSPID)-Self LSP, +-Self LSP(Extended), ATT-Attached, P-Partition, OL-Overload

LSP ID来标识一条LSP====system-ID (6字节) + 伪节点ID (1字节,全0或者非0,普通的LSP----00,伪节点LSP===非0) + 分片号 (1字节====如果不是00,则代表LSP太大,需要进行分片) =====*代表这条LSP是本设备产生的Seq nu 序列号====一个LSP的新旧程度

ATT=====关联位====ATT=1

P=====partiton===修复特性====不关心

OL====overload 过载位=====设备能力超载====设备将不再有空闲的资源去帮你传递路由,但是还是能够将自己的直连路由通告出去

<R4>dis isis lsdb 0000.0000.2222.00-00 verbose

Database information for ISIS(1)

Level-2 Link State Database

LSPID Seq Num Checksum Holdtime Length ATT/P/OL

分区新分区3的第4页

0000.0000.2222.00-00 0x00000012 0xa1f0 959 97 0/0/1

SOURCE 0000.0000.2222.00

NLPID IPV4 TLV字段

AREA ADDR 49.0002 INTF ADDR 12.1.1.2 INTF ADDR 24.1.1.2

NBR ID 0000.0000.1111.01 COST: 10 NBR ID 0000.0000.4444.01 COST: 10

IP-Internal 12.1.1.0 255.255.255.0 COST: 10 IP-Internal 24.1.1.0 255.255.255.0 COST: 10

Total LSP(s): 1

*(In TLV)-Leaking Route, *(By LSPID)-Self LSP, +-Self LSP(Extended), ATT-Attached, P-Partition, OL-Overload

<R4>

DIS====指定中间系统====没有备份DIS======broadcast

====为了加快DIS选举以及收敛=====DIS的hello时间设置为1/3 普通设备===3s 伪节点

====功能:虚拟出一个伪节点,并产生伪节点LSP

====原先ISIS设备需要在其泛洪的LSP中描述所有的邻居关系====邻居数量越多,LSP的体积就会越大

------伪节点=====ISIS设备只需要在LSP中描述和伪节点的邻居关系,不需要去描述和其他非伪节点设备的邻居关系=====伪节点LSP中描述伪节点和所有设备(包括DIS)的邻居关系,这样区域内的ISIS设备就可以根据伪节点的LSP计算出该LAN内的拓扑===DIS就是负责产生伪节点LSP=====类似于ospf的type2 LSA=====减小了网络中所泛洪的LSP的体积,当拓扑发生变化时,网络中需要泛洪的LSP数量也会减少

选举dis的规则:

- 1.比较优先级====默认是64 (0-127) , 比大 ===哪怕优先级为0, 也具备参选能力
- 2.其次比较接口MAC地址====比大

dis具备抢占

DIS其实并不会减少邻居关系数量=====ISIS只有邻居这一种关系====减少LSP的体积

DR/BDR====非抢占, DR挂了, BDR成为DR=====OSPF存在邻居和邻接两种关系====可以减少邻接数量===减少LSA的交互次数

什么情况下L1的设备才会出现0.0.0.0/0的路由?????

ATT=1

一台L1-2有跨区域的L2邻居时就会将ATT置为1,向同区域的L1设备通告一条默认路由 ====目的: 是为了同区域的L1设备可以和其他区域通信

如果同时从L1以及L2收到相同的路由, 我选择谁? ======L1

路由渗透(其实就是路由引入----只不过是将L2的路由引入到L1中)=====让L1的设备可以 学到其他区域的明细路由

路由汇总

手工汇总=====汇总默认是以L2形式发送的,有时需要手工修改

Silent-interface 静默接口====不发送和接受isis报文,只宣告路由====环回口不支持===接口下配置

下发默认路由====自动添加always===强制=====默认以L2形式下发

isis认证

接口认证======邻居合法性认证 区域认证======针对L1路由的学习 域认证=======针对L2路由的学习

BFD联动

BFD=====双向转发检测=====实现网络可靠性的机制=====快速检测网络中链路状态,IP可达性等等====静态路由,ospf,isis,bgp,vrrp,PIM,MPLS LSP。。。

BFD====双方直连接口的IP连通性

BFD和isis联动

Isis-----hello-----30s失效-----down------收敛速度提升------BFD是毫秒级检测-----在50ms之内感知isis邻居之间的故障

静态BFD====人为可控,可以在指定链路上部署BFD ====建立和删除BFD会话都是手工触发,缺乏灵活性

动态BFD=====灵活性 开启isis设备所有接口的bfd====无法指定特定的链路

开销计量方式
Narrow---窄----默认方式
Wide-----宽
====需要isis域的所有设备进行修改

权重下一跳----weight值越小越优 (1-254, 默认是255)

NQA===网络质量分析=====用于网络性能检测以及运行状况分析====对网络响应时间,网络抖动,丢包率进行统计------DHCP,DNS,FTP,HTTP,ICMP,SNMP,TCP,trace,UDP