TD 3 25/09/2023 (S-TD 3)

## **Sous-programmes**

# Corrigé

## **Objectifs**

— Sous-programmes : savoir les spécifier, les implanter, etc.

Exercice 1 : Spécifier des sous-programmes	 1
Exercice 2 : Combinaisons	
Exercice 3 : Saisir un entier	 10
Exercice 4 · Afficher un entier	14

**Solution :** Dans les solutions qui suivent, je n'ai pas repris la convention de préfixer les paramètres formels par  $F_{-}$ .

## Exercice 1 : Spécifier des sous-programmes

Pour chacun des énoncés suivants, donner la spécification du sous-programme correspondant.

1. Calculer la puissance entière d'un réel

#### **Solution:**

- (a) **Objectif**: La puissance entière d'un réel
- (b) Exemples:
  - nominal puissance positive :  $2^4 = 16$
  - nominal puissance nulle  $5^0 = 1$
  - nominal puissance négative  $2^{-3} = 0.125$
  - nominal puissance négative, nombre négatif  $(-2)^{-3} = -0.125$
  - nominal avec un vrai nombre réel  $(-1.2)^2 = 1.44$
  - nominal nombre négatif, puissance positive  $(-3)^3 = -27$

Remarque : ici je n'ai pas mis systématiquement des réels car en math en ne le fait pas. En Ada, il faudra le faire.

Ceci permet de bien identifier les informations fournies au sous-programme : le nombre et l'exposant et les informations attendues la puissance.

- (c) **Paramètres :** (on identifie d'abord le rôle, le mode, le type puis le nom)
  - nombre : in Réel nombre réel
  - exposant : in Entier l'exposant
  - puissance : out Réel la puissance (nombre \*\* exposant)
- (d) **Type de sous-programme :** Fonction car un seul paramètre en sortie et les autres en entrée.

Remarque : le nom du paramètre en sortie est un bon candidat pour le nom de la fonction!

TD 3 1/17

- (e) **Préconditions :** Non  $(x = 0 \text{ Et } n \le 0) \le x \ne 0 \text{ Ou } n > 0$
- (f) **Postcondition**: puissance == nombre \*\* exposant = Produit(nombre) n fois si n > 0...

```
-- La puissance entière d'un nombre réel
-- Paramètres
-- - nombre : in Réel -- le nombre réel
-- - exposant : in Entier -- l'exposant
-- Retourne
-- - puissance : out Réel -- nombre à la puissance exposant
-- Nécessite : x /= 0 Ou n > 0
-- Assure : pas si simple à exprimer !
-- Exemples :
-- On peut reprendre quelques uns de ceux qui sont donnés avant
Fonction Puissance (Nombre : in Réel; exposant : in Entier) retourne Réel
```

2. Saisir un entier au clavier.

#### **Solution:**

- (a) **Objectif**: L'énoncé ci-dessus.
- (b) Exemples:
  - l'utilisateur tape sur les touches 1 2 5 3, l'entier est 1253.

- (c) Paramètres:
  - nombre : out Entier l'entier saisi par l'utilisateur
- (d) **Type de sous-programme :** on choisit de faire une procédure car appelé avec les mêmes entrées on pourra avoir un résultat différent.

Le fait que l'on fasse des E/S est aussi une indication d'une procédure.

- (e) **Précondition:**—
- (f) **Postcondition:**—

**Remarque :** On aurait pu imaginer un paramètre supplémentaire (en in) correspondant à la consigne affichée à l'utilisateur quand il est sollicité.

3. Savoir si une année est bissextile

#### **Solution:**

**Remarque :** Il faudrait suivre la même démarche que dans les deux premières questions. Ici je ne donne que le résultat.

TD 3 2/17

```
-- Est-ce qu'une année est bissextile ?
  -- Paramètres :
3
         - Année : in Entier
4 --
5 -- Retourne Booléen
6 --
  -- Nécessite : Année > 0
7
   -- Assure : (Année Mod 4 = 0) Et ((Année Mod 100 /= 0) Ou (Année Mod 400 = 0))
8
  -- Exemples :
9
           2017 --> FAUX -- n'est pas bissextile
10
11 --
           2016 --> VRAI -- est bissextile
           2020 --> VRAI -- est bissextile
12 --
           1900 --> FAUX -- n'est pas bissextile
13
           2000 --> VRAI -- est bissextile
14
   Fonction Est_Bissextile (Année : in Entier) retourne Booléen
```

4. Calculer le pgcd de deux entiers strictement positifs

#### **Solution:**

```
-- Le pgcd de deux entiers strictement positifs.
  -- Paramètres :
          a, b: in Entier
  --
  -- Retourne : Entier
5
  -- Nécessite : a > 0 Et b > 0
8 -- Assure :
9 --
           Résultat >= 1
  - -
           a Mod Résultat = 0
           b Mod Résultat = 0
  - -
11
           « C'est le plus grand ! »
12
   -- Exemples
13
  -- A < B : A = 10, B = 16 --> PGCD = 2
14
_{15} -- A = B : A = 10, B = 10 --> PGCD = 10
_{16} -- A > B : A = 21, B = 10 --> PGCD = 1
17 Fonction Pgcd (A, B : in Entier) retourne Entier
```

5. Obtenir le quotient et le reste d'une division entière

#### **Solution:**

```
-- Le quotient et le reste d'une division entière
2
3
   -- Paramètres :
4
  - -
           Dividende: in Entier
  - -
           Diviseur : in Entier
5
  - -
           Quotient : out Entier
  --
           Reste : out Réel
8
   -- Nécessite :
9
           Diviseur >= 0
10
  - -
           Diviseur > 0
11
12 --
13
  -- Assure :
           0 <= Reste
14
  - -
  - -
           Reste < Diviseur
15
           Dividende = Quotient * Diviseur + Reste
16
  - -
17
  -- Exemples :
18
           Nominal (reste non nul) : Dividende = 11, Diviseur = 4 -> Quotient = 2 et Reste = 3
```

TD 3 3/17

```
20 -- Nominal (reste nul) : Dividende = 12, Diviseur = 4 -> Quotient = 3 et Reste = 0
21 Procédure Div_Mod (Dividende, Diviseur : in Entier;
22 Quotient, Reste : out Entier)
```

Remarque : On pourrait aussi en faire une fonction si on pouvait renvoyer les deux valeurs (voir Enregistrement).

Remarque : On pourrait faire deux fonctions l'une appelée Quotient et l'autre Reste (mais on perd en efficacité car on fait deux fois les mêmes calculs).

- 6. Saisir un entier compris entre une borne inférieure et une borne supérieure. Avant chaque demande à l'utilisateur, une consigne lui est affichée pour lui expliquer ce qui est attendu.
  - (a) **Objectif**: L'énoncé ci-dessus.
  - (b) Exemples:
    - nominal un seul essai inf = 10, sup = 15, utilisateur : 10. Nombre = 10.
    - nominal trop petit :  $\inf = 10$ ,  $\sup = 15$ , utilisateur 9, 16, 13. Nombre = 13
    - limite : borne inférieure choisie : inf = 10, sup = 15, utilisateur 10. Nombre = 10
    - limite : borne supérieure choisie : inf = 10, sup = 15, utilisateur 15. Nombre = 15

\_\_\_

On pourrait ajouter la consigne et montrer précisément ce qui doit se passer. Ici l'idée est plutôt de spécifier l'interface du programme avec son utilisateur, en particulier en précisant les messages.

(c) Paramètres:

```
— inf : in Entier – borne inférieure
```

- sup : in Entier borne supérieure
- consigne : in Chaine le message à afficher à l'utilisateur
- nombre : out Entier l'entier saisi par l'utilisateur
- (d) **Type de sous-programme :** on choisit de faire une procédure car appelé avec les mêmes entrées on pourra avoir un résultat différent.

Le fait que l'on fasse des E/S est aussi une indication d'une procédure.

- (e) **Précondition :** inf < sup
- (f) **Question :** faut-il prévoir une contrainte sur le message ?
- (g) **Postcondition :** inf <= nombre Et nombre <= sup

```
1 -- Saisir une entier compris entre une borne inférieure et une borne
2 -- supérieure. Un message d'afficher la consigne à l'utilisateur.
3 --
4 -- Paramètre :
5 -- Inf, Sup: in Entier -- borne dans lesquelles doit être l'entier saisi
6 -- Consigne: in Chaine -- le message à afficher à l'utilisateur
7 --
```

TD 3 4/17

```
8 -- Nécessite : Inf <= Sup
9 -- Assure : Inf <= Nombre Et Nombre <= Sup
10 -- Exemple : Saisir
11 Procédure Saisir(Nombre : out Entier ; Inf, Sup: in Entier ; Consigne: in Chaine);</pre>
```

7. Ordonner dans l'ordre croissant les valeurs de trois caractères.

#### **Solution:**

- (a) **Objectif**: Voir énoncé ci-avant.
- (b) Exemples:

```
— 'X' 'C' 'T' -> 'C' 'T' 'X'
```

- (c) **Paramètres :** (on identifie d'abord le rôle, le mode, le type puis le nom)
  - C1, C2, C3: in out Caractère trois caractères
- (d) **Type de sous-programme :** Procédure car des paramètres en in out (on change la valeur des paramètres).
- (e) **Préconditions:**—
- (f) **Postcondition :** C1 <= C2 Et C2 <= C3 variables ordonnées les valeurs après constitue une permutation de valeurs avant

TD 3 5/17

#### **Exercice 2: Combinaisons**

Le nombre de combinaisons de p parmi m est donné par :

$$C_m^p = \frac{m!}{p!(m-p)!}$$

1. Spécifier un sous-programme calculant le nombre de combinaisons de p parmi m.

#### **Solution:**

```
-- Objectif : Obtenir le nombre de combinaisons de p parmi m, p et m entiers naturels
-- Paramètres :
        - p, m : in Entier
-- Retourne : nombre de combinaisons
-- Nécessite :
        p >= 0
        m >= p
-- Assure : Résultat = factorielle(m) Div factorielle(p) Div factorielle(m - p)
Fonction Combinaisons(m, p : in Entier) Retourne Entier
```

2. En utilisant la méthode des raffinages, écrire le corps de ce sous-programme.

#### **Solution:**

Pour écrire le corps d'un sous-programme, on utilise la méthode des raffinage avec comme R0 la spécification du sous-programme.

```
R1 : Comment « Fonction Combinaisons... »
    Résultat <- factorielle de m Div factorielle de p Div factorielle de m - p
```

On constate qu'il faut calculer la factorielle de trois nombres : m, p et m - p.

Nous avons donc tout intérêt à définir un sous-programme qui calcule la factorielle d'un nombre, et donc à commencer par définir sa sémantique.

```
-- Objectif : Obtenir la factorielle de n entier naturel.
2 -- Paramètres :
          - n : in Entier
4 -- Résultat : factorielle : out Entier
  -- Précondtion : n >= 0
  -- Poscondition : On pourrait la donner (voir code en Ada).
  fonction factorielle (n : in Entier) Retourne Entier
```

Il nous faut aussi donner le corps de factorielle. On peut le faire en récursif ou en itératif.

Version itérative :

Si n <= 1 Alors

2

3

```
fonction factorielle (n : in Entier) Retourne Entier Est
      Variable
           Résultat: Entier
3
      Début
           Résultat <- 1
           Pour i De 2 À n Faire
               Résultat <- Résultat * i
           FinPour
           Retourne Résultat
9
      Fin
  Version récursive :
  fonction factorielle (n : in Entier) Retourne Entier Est
      Début
```

6/17 TD 3

```
4 Retourne 1
5 Sinon
6 Retourne n * factorielle(n - 1)
7 FinSi
8 Fin
```

On peut alors définir la fonction factorielle à l'intérieur de la fonction combinaison. Ceci est cohérent avec les méthodes des raffinages. Cependant, plusieurs arguments ici incitent ici à la définir au même niveau :

- 1. factorielle est une fonction utile, il serait donc dommage de la cacher dans Combinaisons.
- 2. La postcondition de Combinaisons fait référence à factorielle. Il faut donc que factorielle soit connue de l'appelant.
- 3. Si un sous-programme est défini à l'intérieur d'un autre, les paramètres du sous-programme englobant sont potentiellement des variables globales.
- 4. Il est difficile de tester un sous-programme interne puisqu'on y a pas accès.

**Remarque :** Pour que les sous-programmes soient réellement réutilisables, il faudrait qu'ils soient définis dans des modules (des paquetages en Ada).

Avec les modules (paquetages en Ada), définir un sous-programme à l'intérieur d'un autre perd de son intérêt!

```
Fonction Combinaisons(m, p : in Entier) Retourne Entier
Début
Retourne factorielle(m) Div factorielle (p) Div factorielle (m - p)
Fin
```

**3.** Concevoir un programme principal qui affiche le nombre de combinaisons de deux entiers saisis au clavier.

**Solution :** On retrouve ici les raffinages classiques. L'étape 2 du R1 correspond au résultat des questions précédentes. Quand on appelle Combinaisons, il faut s'assurer que ses préconditions sont satisfaites.

```
R0 : Afficher le nombre de combinaisons de deux entiers lus au clavier.

Exemples : déjà donnés...

R1 : Comment « Afficher ... »

Demander deux entiers m et p m, p : out Entier

{ 0 <= p Et p <= m }

Calculer le nombre de combinaisons de p dans m m, p: in ; c_m_p: out

Entier

Afficher le nombre de combinaisons c_m_p: in
```

Le reste est immédiat et donné dans le programme ci-après.

**Remarque :** On a pris les mêmes noms pour les variables du programme principal et des paramètres du sous-programme. Ceci ne pose pas de problème car ils apparaissent dans des contextes différentes.

**4.** Est-ce que l'on aurait pu concevoir ce programme principal si les sous-programmes associés n'étaient pas encore conçus ? La réponse doit être justifiée.

**Solution :** Oui car la seule connaissance de la spécification d'un SP est suffisante pour pouvoir l'utiliser.

TD 3 7/17

```
-- Auteur : Xavier Crégut <nom@n7.fr>
   with Ada.Text_IO; use Ada.Text_IO;
   with Ada.Integer_Text_IO; use Ada.Integer_Text_IO;
   with Ada. Exceptions;
6
   procedure Combinaisons is
7
        function Factorielle (N: in Integer) return Integer with
            Pre \Rightarrow N \Rightarrow 0,
10
            Post => (N <= 1 and then Factorielle'Result = 1)
                     or else (N > 1 and then Factorielle'Result = N * Factorielle (N - 1))
12
       is
            begin
                if N \ll 1 then
15
                     return 1;
16
                else
17
                     return N * Factorielle (N - 1);
18
                end if;
19
            end;
20
        function Combinaisons (M, P: in Integer) return Integer with
22
            Pre \Rightarrow P \Rightarrow 0 and then M \Rightarrow P
        is
24
25
            begin
                return Factorielle (M) / Factorielle (P) / Factorielle (M - P);
26
            end:
27
        procedure Tester_Factorielle is
29
        begin
30
            pragma Assert (1 = Factorielle (0));
31
            pragma Assert (1 = Factorielle (1));
32
            pragma Assert (6 = Factorielle (3));
33
            pragma Assert (24 = factorielle (4));
            pragma Assert (120 = Factorielle (5));
35
            pragma Assert (120 = Factorielle (5));
36
            pragma Assert (479001600 = Factorielle (12));
            -- pragma Assert (6227020800 = Factorielle (13));
38
                -- Ce dernier test est en commentaire car la valeur attendue
39
                 -- dépasse la capacité des entiers d'Ada.
        end Tester_Factorielle;
41
42
        procedure Tester_Combinaisons is
43
        begin
44
            pragma Assert (1 = Combinaisons (2, 2));
45
            pragma Assert (2 = Combinaisons (2, 1));
            pragma Assert (4 = Combinaisons (4, 3));
47
            pragma Assert (6 = Combinaisons (4, 2));
48
            pragma Assert (495 = Combinaisons (12, 4));
        end Tester_Combinaisons;
50
```

TD 3 8/17

```
51
       M, P : Integer;
       C_M_P : Integer;
                             -- combinaisons de P parmi M.
53
   begin
54
55
       Tester_Factorielle;
       Tester_Combinaisons;
56
57
        -- Demander deux entiers m et p (pas de contrôle ici !)
        Put ("M = ");
59
        Get (M);
60
        Skip_Line;
        Put ("P = ");
62
        Get (P);
63
        Skip_Line;
65
        pragma Assert (P >= 0);
        pragma Assert (M >= P);
67
68
        -- Calculer le nombre de combinaisons de P parmi M
69
        C_M_P := Combinaisons (M, P);
70
71
        -- Afficher le nombre de combinaisons
        Put ("Nombre de combinaisons : ");
73
        Put (C_M_P, 1);
74
        New_Line;
75
76
   end Combinaisons;
77
```

Si le langage considéré utilise des entiers bornés, l'implantation de la fonction combinaisons ci-dessus ne sera pas très utile car elle conduira très vite à un dépassement de la capacité des entiers à cause de l'utilisation de la fonction factorielle.

On peut alors s'appuyer sur une autre définition (ci-après) qui nous permettra de traiter des valeurs de m et p plus grande.

$$\begin{cases}
C_0^0 = 1 \\
C_m^0 = 1 \\
C_m^m = 1 \\
C_{m+1}^{p+1} = C_m^{p+1} + C_m^p
\end{cases}$$

En s'appuyant sur cette nouvelle définition, on peut écrire une version récursive mais qui sera très peu efficace (complexité exponentielle) ou une version itérative qui consiste à utiliser un tableau pour conserver les combinaisons précédentes. On construit ainsi à chaque itération une nouvelle ligne du triangle de Pascal.

Une version efficace pour calculer  $C_m^p$  est de s'appuyer sur la relation de récurrence suivante :  $C_m^p = \frac{m}{p} C_{m-1}^{p-1}$  avec  $C_m^0 = 1$ . Le calcul se fait alors O(p).

#### **Exercice 3: Saisir un entier**

TD 3 9/17

Pour saisir un entier naturel au clavier, l'utilisateur entre plusieurs chiffres sous forme de caractères qui sont convertis en un entier. Si l'utilisateur entre un caractère autre qu'un chiffre, alors la saisie de caractères s'arrête, et l'entier courant est produit. Ainsi, « 12X » donnera l'entier 12. **1.** Définir la spécification du sous-programme associé au problème ci-dessus

#### **Solution:**

```
1 -- Objectif : Saisir un entier naturel au clavier
2 -- Paramètres :
3 -- Nombre: out Entier
4 -- Nécessite : Vrai
5 -- Assure : -- L'entier est affiché sur la sortie standard (le terminal).
6 -- Exemples :
7 -- 421 -> 421
8 -- 3x -> 3
9 -- -5 -> 0

Procédure Saisir(Nombre : out Entier)
```

**Remarque :** On retrouve la signature du Get d'un entier en Ada. Ceci n'est pas surprenant puisqu'on cherche à réaliser le même objectif.

2. En utilisant la méthodes des raffinages, concevoir le corps de ce sous-programme.

**Solution :** Le principe est d'utiliser le schéma de Horner. Si l'utilisateur saisit 231, il a en fait tapé les caractères '2', '3', '1' et retour à la ligne. Le principe du schéma de Horner est de multiplié par 10 le nombre déjà reconnu et de lui ajouter le chiffre qui correspond au nouveau caractère.

On part de 0 (pas encore de caractère lu).

Le premier caractère est '2', c'est bien un chiffre. On fait donc 0 \* 10 + 2 (2 est le chiffre qui correspond au caractère '2') = 2.

```
Le caractère suivant est '3'. On fait donc 2 * 10 + 3 = 23.
```

Le caractère suivant est '1'. On fait donc 23 \* 10 + 1 = 231.

Le caractère suivant est le retour à la ligne. Ce n'est pas un chiffre. On s'arrête et on a donc obtenu le chiffre 231.

```
R1 : Comment « Saisir (Nombre : out Entier) »
Nombre_Courant <- 0
Lire(Caractère)
Tantque '0' <= Caractère Et Caractère <= '9' Faire -- Caractère est un chiffre
chiffre <- Ord(Caractère) - Ord('0')
Nombre_Courant <- Nombre_Courant * 10 + chiffre
Lire(Caractère)
FinTQ
FinTQ
Nombre <- Nombre_Courant</pre>
Nombre <- Nombre_Courant
```

Nous utilisons une variable locale Nombre\_Courant pour deux raisons. La première est que Nombre est en **out** et ne peut théoriquement être qu'affecté. On ne peut donc théoriquement pas écrire Nombre <- Nombre \* 10 + Chiffre. La deuxième raison est que l'on ne devrait modifier un paramètre en sortie que pour lui affecter la bonne valeur. En effet, si lors du traitement une erreur se produisait, il ne faudrait pas avoir modifié Nombre qui se trouverait dans un état indéterminé. Ceci serait particulièrement vrai pour un paramètre en **in out**.

C\_Lu est une variable locale qui est nécessaire pour pouvoir lire un nouveau caractère.

TD 3 10/17

Chiffre n'est pas obligatoire mais permet d'expliquer le code en donnant un nombre à l'expression qui permet d'obtenir le chiffre correspondant à un caractère.

Notons que dans cet algorithme, nous avons lu un caractère en avant (celui qui permet de décider que la lecture du nombre est terminée) et nous n'en avons rien fait. Il est donc perdu pour le reste du programme.

```
-- Auteur : Xavier Crégut <nom@n7.fr>
   with Ada.Text_Io;
                         use Ada.Text_Io;
3
   procedure Saisir_Entier is
       -- Équivalent de Get autorisant la lecture d'un retour à la ligne.
       -- Le Get par défaut ignore les retours à la ligne et positionne
       -- End_Of_Line si le caractère suivant est un retour à la ligne.
       -- Attention : le caractère est immédiatement disponible sans attendre le
       -- retour à la ligne (pas de bufferisation des entrées).
       procedure My_Get (C: out Character) is
           C_Lu: Character;
       begin
14
           Get_Immediate(C_Lu); -- le caractère lu n'est pas affiché
15
           Put(C_Lu);
                                    -- on l'affiche donc explicitement
16
17
           C := C_Lu;
       end My_Get;
19
20
       -- Saisir un entier dans une base donnée.
       -- Paramètres
              Nombre : l'entier saisi
              Base : la base à utiliser
24
       -- Attention : le débordement des entiers n'est pas traité
25
       procedure Saisir (Nombre : out Integer) is
26
27
           C_Lu: Character;
28
           Chiffre: Integer;
                                -- le chiffre correspondant à C_Lu
29
           Nombre_Courant: Integer; -- le nombre en cours de lecture
31
           Nombre_Courant := 0;
32
           My_Get(C_Lu);
           -- Attention : le retour à la ligne a un traitement spécifique
34
           -- et n'est pas lu.
35
           while '0' <= C_Lu and C_Lu <= '9' loop
36
                Chiffre := Character'Pos(C_Lu) - Character'Pos('0');
37
                Nombre_Courant := Nombre_Courant * 10 + Chiffre;
38
               My_Get(C_Lu);
           end loop;
40
           -- Attention : un caractère lu en avant !
41
           nombre := Nombre_Courant;
       end;
43
44
```

TD 3

```
N: Integer;
begin
-- Saisir un entier
Put ("Entier ? ");
Saisir(N);
-- Afficher l'entier saisi
Put("Entier saisi :" & Integer'Image(N));
end Saisir_Entier;
```

## **3.** On veut pouvoir saisir l'entier en base 2, 3, 4, etc. Adapter le sous-programme précédent.

**Solution :** La procédure précédente fonctionne pour une base fixée à 10. Ici on veut pouvoir travailler avec différentes bases. L'idée est donc de faire de la base un paramètre de notre sousprogramme. Il ne sera donc plus fixé dans le sous-programme mais choisi par l'appelant du sous-programme.

Notons qu'il ne suffit pas de remplacer 10 par Base. Il faut aussi remplacer '9'. Ceci montre qu'il est souvent préférable de s'appuyer sur une constante nommée plutôt que sur des constantes littérales car il n'est pas forcément évident de voir que '9' est lié à 10.

Nous nous limitons aux bases de 2 à 10 car au délà il faudrait utiliser d'autres symboles que les chiffres. Par exemple en base 16, on utilise aussi les lettres de 'A' à 'F'. Ceci compliquerait donc la condition du TantQue et le passage du caractère au nombre correspond mais n'apporte rien d'un point de vu algorithmique.

**Remarque :** On peut utiliser les valeurs par défaut des paramètres pour fixer par défaut à 10 la valeur de la base et retrouver la comportement de la procédure définie dans l'exercice précédent.

```
-- Auteur : Xavier Crégut <nom@n7.fr>
   with Ada.Text_Io;
                        use Ada.Text_Io;
   procedure Saisir_Entier_Base is
5
       -- Équivalent de Get autorisant la lecture d'un retour à la ligne.
       -- Le Get par défaut ignore les retours à la ligne et positionne
       -- End_Of_Line si le caractère suivant est un retour à la ligne.
       -- Attention : le caractère est immédiatement disponible sans attendre le
       -- retour à la ligne (pas de bufferisation des entrées).
       procedure My_Get (C: out Character) is
           C_Lu: Character;
       begin
14
           Get_Immediate(C_Lu); -- le caractère lu n'est pas affiché
15
           Put(C_Lu);
                                   -- on l'affiche donc explicitement
16
           C := C_Lu;
17
       end My_Get;
19
20
       -- Saisir un entier dans une base donnée.
       -- Paramètres
22
              Nombre : l'entier saisi
23
```

TD 3 12/17

```
Base : la base à utiliser
           Nécessite
       - -
               2 <= Base and Base <= 10
       -- Attention : le débordement des entiers n'est pas traité
27
       procedure Saisir (Nombre : out Integer; Base: in Integer := 10)
           with pre => Base >= 2 and Base <= 10
29
       is
30
31
32
           C_Lu: Character;
33
           Chiffre: Integer;
                                -- le chiffre correspondant à C_Lu
           Nombre_Courant: Integer; -- le nombre en cours de lecture
35
36
           Limite: Character; -- dernier chiffre autorisé
       begin
37
           Limite := Character'Val(Character'Pos('0') + Base - 1);
38
           Nombre_Courant := 0;
39
40
           My_Get(C_Lu);
            -- Attention : le retour à la ligne a un traitement spécifique
41
           -- et n'est pas lu.
           while '0' <= C_Lu and C_Lu <= Limite loop
                Chiffre := Character'Pos(C_Lu) - Character'Pos('0');
44
                Nombre_Courant := Nombre_Courant * Base + Chiffre;
45
                My_Get(C_Lu);
46
           end loop;
47
            -- Attention : un caractère lu en avant !
           nombre := Nombre_Courant;
49
       end:
50
       N: Integer;
52
       La_Base: Integer;
53
54
   begin
       -- Saisir la base (pas de contrôle)
55
       Put ("Base ? ");
56
       Saisir (La_Base);
58
       -- Saisir un entier
59
       Put ("Entier ? ");
       Saisir(N, La_Base);
61
62
        -- Afficher l'entier saisi
       Put("Entier saisi (en base 10) :" & Integer'Image(N));
64
   end Saisir_Entier_Base;
```

TD 3

#### **Exercice 4: Afficher un entier**

On s'intéresse à la réalisation d'un sous-programme permettant d'afficher un entier sous forme d'une suite de chiffres représentés par des caractères.

1. Définir la spécification du sous-programme associé au problème ci-dessus

#### **Solution:**

2. En utilisant la méthodes des raffinages, concevoir le corps de ce sous-programme.

**Solution :** On peut envisager plusieurs solutions :

1. On remarque que pour afficher N >= 10, on peut d'abord afficher N Div 10 puis N Mod 10. On peut alors s'appuyer sur la récursivité.

La taille du problème est le nombre de chiffre du nombre à afficher.

Le cas d'arrêt : le nombre de chiffre est égal à 1.

On remarque que l'on peut factoriser « Afficher le chiffre en affichant N Mod 10 ». On obtient alors :

```
R1 : Comment « Afficher(Nombre: in Entier) »
Si N >= 10 Alors
Afficher (N Div 10)
Sinon
Rien
FinSi
Afficher le chiffre N Mod 10

R2 : Comment « Afficher le chiffre C »
Ecrire( Chr(Ord('0') + C ) )
```

2. Si on ne veut pas utiliser la récursivité. On constate que N mod 10 permet de récupérer les unités et N Div 10 est ce qu'il reste à afficher. Sur ce principe, on peut récupérer successivement tous les chiffres. Malheureusement, on les obtient dans l'ordre inverse de l'affichage souhaité. Ainsi, 421 donnera 1, 2 puis 4.

TD 3 14/17

Si on avait les tableaux ou une autre structure de donnée à disposition (une pile serait bien adaptée!), on pourrait stocker les chiffres avant de les afficher (voir Afficher\_Tab, listing 1).

Si on n'a pas de possibilité de stocker les chiffres, il faut donc commencer par récupérer le chiffre le plus à gauche. L'idée est alors d'utiliser une puissance de 10 et faire des Div et des Mod avec cette puissance. Il faut commencer la trouver la première puissance de 10 à considérer, celle qui est juste inférieure au nombre.

Dans ces calculs, il faut aussi éviter de déborder la capacité des entiers! En Ada, ceci est signalé par une CONSTRAINT\_ERROR avec un message *overflow check failed*.

```
R1 : Comment « Afficher (N: in Entier) »
       Trouver la plus grande puissance du 10 inférieure ou égale à N
                                                                              N: in; puissance: o
2
       { puissance <= N}
       { puissance > N Div 10 } -- dans ce sens pour éviter les débordements
       (Extraire et) afficher les chiffres de N
                                                     puissance: in (out), N : in
   R2 : Comment « Trouver la plus grande puissance de 10 ...
       puissance <- 1
8
       TantQue puissance <= Nombre / 10 Faire</pre>
9
10
           puissance <- puissance * 10</pre>
       FinT0
  R2 : Comment « (Extraire et) Afficher les chiffres de N
13
       Répéter
14
           Chiffre <- (N Div Puissance) Mod 10
15
           Écrire Chiffre
16
           Puissance <- Puissance Div 10
17
       JusquA Puissance = 0
```

Remarque dans le code Ada, j'ai ajouté un compteur Nombre\_Chiffres dans « Trouver la plus grande puissance... » et j'ai fait une boucle Pour pour « (Extraire et) afficher les chiffres ».

Listing 1 – Plusieurs version de « afficher un entier naturel » en Ada

```
-- Auteur : Xavier Crégut <nom@n7.fr>
   with Ada.Text_Io; use Ada.Text_Io;
   procedure Afficher_Entier is
       -- Afficher l'entier Nombre en base 10 sur la sortie standard
       -- Nécessite : Nombre >= 0;
       -- Assure : ---
       procedure Afficher (Nombre : in Integer)
10
           with Pre => Nombre >= 0
11
       is
12
       begin
            -- Principe : afficher N, c'est afficher N / 10 et écrire N Mod 10 (si
14
            -- N >= 10)
15
16
           if Nombre >= 10 then
17
```

TD 3 15/17

```
Afficher (Nombre / 10);
18
            else
                null;
20
            end if:
21
            Put (Character'Val (Character'Pos ('0') + Nombre Mod 10));
       end;
23
24
25
       procedure Afficher_Iteratif (Nombre : in Integer)
26
            with Pre => Nombre >= 0
27
       is
            Puissance: Integer;
                                             -- puissances de 10
29
30
            Nombre_Chiffres: Integer;
                                           -- Nombre de chiffres de Nombre
            Chiffre: Integer;
                                          -- un chiffre de Nombre
31
       begin
32
            -- Principe : Utiliser Div et Mod avec des puissances de 10
33
34
            -- décroissantes pour extraires successivemetn chacun des chiffres.
35
            -- Trouver la plus grande puissance de 10 strictement ou égale à Nombre
36
            Puissance := 1;
37
            Nombre_Chiffres := 1;
38
            while Puissance <= Nombre / 10 loop</pre>
39
                Puissance := Puissance * 10;
40
                Nombre_Chiffres := Nombre_Chiffres + 1;
41
            end loop;
42
43
            -- Afficher les chiffres de Nombre
44
            for I in 1..Nombre_Chiffres loop
                Chiffre := Nombre / Puissance Mod 10;
46
                Put (Character'Val (Character'Pos ('0') + Chiffre));
47
                Puissance := Puissance / 10;
48
            end loop;
49
       end;
50
52
       procedure Afficher_Tab (Nombre : in Integer)
53
            with Pre => Nombre >= 0
55
            Chiffres: array (1..Integer'WIDTH) of Character;
                                                                 -- les chiffres de Nombre
56
                                         -- Nombre modifié pour en extraire les chiffres
            Nombre_Bis: Integer;
            Nombre_Chiffres: Integer;
                                           -- Nombre de chiffres de Nombre
58
            Chiffre: Integer;
                                          -- Un chiffre de Nombre
59
       begin
60
            -- Principe : Faire des Mod 10 et Div 10 pour extraire les chiffres de
61
            -- Nombre, les ranger dans un tableau pour les afficher dans l'ordre
            -- inverse de leur obtention.
64
            -- Extraire les chiffres de Nombre_Bis
65
            Nombre_Bis := Nombre;
                                   -- Nombre est en in
66
            Nombre_Chiffres := 0;
67
```

TD 3 16/17

```
loop
68
                 Chiffre := Nombre_Bis Mod 10;
                 Nombre_Chiffres := Nombre_Chiffres + 1;
70
                 Chiffres (Nombre_Chiffres) := Character'Val (Character'Pos ('0') + Chiffre);
                 Nombre_Bis := Nombre_Bis / 10;
                 exit when Nombre_Bis = 0;
73
            end loop;
74
             -- Afficher les chiffres
76
            for I in reverse 1..Nombre_Chiffres loop
                 Put (Chiffres (I));
            end loop;
79
80
        end;
81
82
83
84
    begin
        Put ("Version récursive :");
85
        New_Line; Afficher (421);
86
        New_Line; Afficher (0);
        New_Line; Afficher (10);
88
        New_Line; Afficher (9);
89
        New_Line; Afficher (Integer'LAST);
90
        New_Line;
91
92
        New_Line; Put ("Version itérative sans tableau :");
93
        New_Line; Afficher_Iteratif (421);
94
        New_Line; Afficher_Iteratif (0);
        New_Line; Afficher_Iteratif (10);
96
        New_Line; Afficher_Iteratif (9);
97
98
        New_Line; Afficher_Iteratif (Integer'LAST);
        New_Line;
99
100
        New_Line; Put ("Version itérative avec tableau :");
        New_Line; Afficher_Tab (421);
102
        New_Line; Afficher_Tab (0);
103
        New_Line; Afficher_Tab (10);
        New_Line; Afficher_Tab (9);
105
        New_Line; Afficher_Tab (Integer'LAST);
106
        New_Line;
108
    end Afficher_Entier;
```

TD 3