Constructeurs de types

Corrigé

Objectifs

- Comprendre et savoir définir les types utilisateurs
- Manipuler les tableaux
- Écrire une méthode de tri simple... mais pas très efficace.
- Raffiner... Toujours!

Exercice 1: Modéliser un robot de type 1	1
Exercice 2 : Afficher un tableau	4
Exercice 3 : Tri par insertion séquentielle	5
Exercice 4 : Saisir un tableau	8

Exercice 1 : Modéliser un robot de type 1

L'objectif de cet exercice est de modéliser un robot de type 1. Un tel robot se déplace dans un environnement qui peut être modélisé par un quadrillage dont chaque case correspond à une position possible du robot.

Un robot est donc caractérisé par sa position (son abscisse, x, et son ordonnée, y) et sa direction (nord, sud, est ou ouest). La figure 1 décrit un robot à la position x=4 et y=2, sa direction est « ouest ».




FIGURE 1 – Le robot dans un environnement illimité

Les robots de type 1 ont des possibilités réduites qui se limitent à pivoter de 90° vers la droite et à avancer d'une case suivant sa direction courante.

Pour simplifier, on considère que le robot évolue dans un environnement infini sans obstacle. 1. Définir les types nécessaires pour modéliser un robot de type 1.

Solution : Un robot de type 1 est caractérisé par :

— une position, c'est-à-dire une abscisse (x) et une ordonnée (y). On peut donc définir un type Position comme un enregistrement.

TD 4 1/11

— une direction. La direction peut prendre 4 valeurs que l'on peut par exemple appelées Nord, Sud, Est et Ouest. On aurait également pu les appeler Gauche, Droite, Haut et Bas. En conséquence, il s'agit d'un type énuméré.

Puisque les valeurs d'un type énuméré sont ordonnées, on peut se demander si un ordre est plus judicieux qu'un autre. Ici on sait que le robot tourne à droite de 90°. Il serait donc naturel de lister les valeurs pour que la suivant corresponde à 90° à droite, par exemple (Nord, Est, Sud, Ouest). On pourra en tirer partie quand on voudra écrire le sous-programme « avancer » du robot.

Le type Robot1 est donc un enregistrement qui regroupe ces deux informations.

```
Type
1
       T_Position =
2
3
           Enregistrement
4
               x: Entier -- abscisse
               y: Entier
                          -- ordonnée
5
           FinEnregistrement
6
       T_Direction = (NORD, EST, SUD, OUEST)
8
9
       T_Robot1 =
10
           Enregistrement
               position: T_{-}Position
               direction: T_Direction
           FinEnregistrement
```

Remarques:

- Nous avons préfixé les noms des types par « T_ » pour éviter les conflits entre le nom du type et le nom d'une variable ou d'un paramètre. Même si la position (avant ou après un « : ») permettrait de savoir s'il s'agit d'une variable ou d'un type, de nombreux langages interdisent donc d'avoir un type et une variable (ou un paramètre) qui portent le même nom.
- 2. Les noms « x » et « y » sont trop courts mais ne sont des conventions communément admises. C'est pour cette raison que nous les utilisons.
 - Il est préférable d'écrire « x » et « y » plutôt que « abs » et « ord ». Les abréviations sont à proscrire sauf si communément admises. Que signifie « abs » ? Abscisse ? Valeur absolue ?
- 3. On aurait pu mettre directement les trois champs x, y et direction dans Robot1.
- **2.** L'environnement dans lequel évolue le robot est en fait fini et comporte des obstacles. On suppose qu'un obstacle occupe une case du quadrillage. Il s'agit donc de savoir si la case est libre ou contient un obstacle. Définir un type pour modéliser l'environnement.

Solution : L'environnement dans lequel évolue le robot est un quadrillage, donc il peut être modélisé par un tableau à deux dimensions. Nous utilisons deux constantes pour en préciser les dimensions (MIN_X..MAX_X et MIN_Y..MAX_Y).

Chaque case du tableau est soit une position qui peut être occupée par le robot, soit un mur, donc deux valeurs possibles. On peut donc représenter cette information par un type booléen (il faut choisir ce que signifie VRAI et FAUX) ou définir un type énuméré.

Nous choisissons ici cette deuxième solution qui est plus explicite :

TD 4 2/11

```
Constante
       Min_X = -10
2
       MAX_X = 20
       MIN_Y = -20
4
       MAX_Y = 30
6
  Type
7
       T_{\text{Case}} = (LIBRE, MUR)
8
           -- indique si la case est LIBRE et peut donc être occupé par le robot
           -- ou si elle contient un mur
10
       T_Environnement = Tableau [MIN_X..MAX_X, MIN_Y..MAX_Y] De T_Case
```

Notons que dans ce cas, on utilise toutes les cases du tableau. Il n'y a donc pas de notion de taille effective.

Une autre solution serait de conserver les coordonnées des cases qui contiennent un obstacle. Dans ce cas, nous aurions besoin de définir une capacité (on pourrait la définir à partir de nos constantes) et une taille effective car toutes les cases ne seront pas nécessairement utilisées. Le type des éléments du tableau serait une position.

```
Constante
MAX_OBSTACLES = 20 -- le nombre maximal d'obstacles dans l'environnement

Type
T_Obstables = Tableau [1..MAX_OBSTACLES] De T_Position

T_Environnement =
Enregistrement
Nombre: Entier -- le nombre d'obstacles dans l'environnement
Obstacles: T_Obstacles -- la position des obstacles
FinEnregistrement
```

Le premier type sera plus efficace si on veut savoir si une case est libre connaissant ses coordonnées car on a un accès direct à la case. Le deuxième serait plus efficace en mémoire si le nombre d'obstacles n'est pas trop grand.

3. Écrire un sous-programme qui, étant donnés un robot et son environnement, fait avancer ce robot toujours tout droit jusqu'à ce qu'il rencontre un obstacle ou qu'il arrive à la limite de son environnement. On supposera le robot initialement sur une position valide en direction de l'est. Solution: On considère un robot particulier dans un environnement donné. Dans les programmes de test, il s'agira donc d'initialiser ces deux informations de manière à ce que l'on

puisse tester notre algorithme dans des cas significatifs. Notons que la direction est fixé à l'EST.

Les cas en prendre en compte sont :

```
— pas de mur : la limite est atteinte
```

- un mur : s'arrête devant le mur
- le robot est juste à l'ouest d'un mur : le robot ne bouge pas

La spécification du sous-programme est la suivante.

```
1 -- Faire avancer un robot au maximum. Le robot s'arrête quand il atteint les
2 -- limites de l'environnement ou qu'il est bloqué par un obstacle.
3 --
4 -- Paramètres
5 -- robot : le robot à faire avancer
```

TD 4 3/11

```
environnement : l'environnement dans lequel le robot évolue
6
   -- Nécessaire
8
          -- robot dans l'environnement
9
          MIN_X <= robot.position.x Et robot.position.x <= MAX_X
10 --
          MIN_Y <= robot.position.y Et robot.position.y <=
  - -
11
   - -
          -- le robot est sur une case libre d l'environnement
13
          environnement[robot.position.x, robot.position.y] = LIBRE
14
  - -
15
          -- le robot est en direction Est
16
          robot.direction = EST
  - -
17
18
  -- Assure
19
          -- le robot est toujours dans l'environnement
20
21
   - -
          MIN_X <= robot.position.x Et robot.position.x <=
                                                              MAX_X
          MIN_Y <= robot.position.y Et robot.position.y <= MAX_Y
  - -
  - -
23
  - -
          -- il a avancé dans la direction (Est)
24
          robot.direction = \old(robot.direction)
25
  - -
          robot.position.y = \old(robot.position.y)
26
          robot.position.y >= \old(robot.position.x)
27
28
  - -
          -- il est à la limite ou devant un obstacle
          robot.position.x = MAX_X Ou Alors
  - -
30
                  environnement[robot.position.x + 1, robot.position.y] = MUR
31
32
  - -
          -- les cases entre la position initiale et la position finale sont libres
33
34
  - -
          PourChaque x Dans \old(robot.position.x)..robot.position.x :
               environnement[x, robot.position.y] = LIBRE
35
  Procédure avancer_max (robot : in out T_Robot1 ; environnement : in T_Environnement)
   R1 : Raffinage De « Faire avancer le robot au maximum »
1
       TantQue (limite environnement non atteinte) Et Alors (Pas de mur) Faire
           Faire avancer le robot d'une case (vers l'est)
       FinTQ
  R2 : Raffinage De « limite environnement non atteinte »
       Résultat <- robot.position.x < MAX_X
  R2 : Raffinage De « Pas de mur »
       Résultat <- environnement[robot.position.x + 1, robot.position.y] <> MUR
10
  R2 : Raffinage De « Faire avancer le robot d'une case »
       robot.position.x <- robot.position.x + 1</pre>
```

Exercice 2: Afficher un tableau

Écrire un sous-programme qui affiche à l'écran un tableau d'entiers. Le tableau sera délimité par des crochets et les éléments seront séparés par une virgule. Voici quelques exemples d'affichage :

```
[]
[1, 2, 3]
[4]
[10, 2, 4, 7]
```

Solution : On constate que l'on veut afficher des tableaux avec des nombres d'éléments différents. Nous définissons donc un type Tableau avec la possibilité de stocker un certain nombre d'élément et en précisant sa taille (le nombre d'éléments effectivement enregistrés).

TD 4 4/11

```
Constante
      MAX = 10
2
  Type
4
      Tableau =
5
          Enregistrement
6
7
               éléments: Tableau [1..MAX] De Entier
8
               taille: Entier
               -- invariant : 0 <= taille Et taille <= MAX
9
           FinEnregistrement
```

En Ada, on ne peut mettre qu'un type nommé pour type d'un champ d'un enregistrement. Il faudra donc nommer le type Tableau [1..MAX] De Entier.

On constate que l'on ne peut pas afficher directement chaque élément du tableau car la virgule ne doit pas être mise après le dernier élément. le principe est donc d'afficher d'abord le premier élément puis, pour tous les éléments suivants, d'afficher la virgule séparateur et l'élément luimême. Une alternative serait de particulariser le dernier élément plutôt que le premier. Ceci ne peut bien sûr être fait que si le tableau contient au moins un élément.

On pourrait aussi ajouter une conditionnelle dans la boucle pour afficher ou non la virgule mais ceci consisterait à évaluer la condition pour chaque élément du tableau alors qu'elle ne sera fausse qu'une seule fois, lors de la première itération ou de la dernière (suivant comment les instructions son organisées).

```
-- Afficher un tableau.
2
3 -- Paramètre
          tab: le tableau à afficher
4
  Procédure afficher(tab: in Tableau)
5
6
       Écrire('[')
7
       Si tab.taille > 0 Alors
8
           Écrire(tab.éléments[1])
9
           Pour I in 2..tab.taille Faire
10
               Écrire(', ')
               Écrire(tab.éléments[i])
           FinPour
13
       Sinon
14
           Rien
15
       FinSi
16
       Écrire(']')
17
18 Fin
```

Exercice 3: Tri par insertion séquentielle

L'objectif est de trier le vecteur A de N entiers relatifs quelconques. Le vecteur A est trié si $A[i] \leq A[i+1]$.

Le tri utilisé est le tri par insertion séquentielle. C'est un tri en (N-1) étapes. L'étape i consiste à placer le $(i+1)^{\rm e}$ élément du vecteur à sa place dans le sous-vecteur i+1 premiers éléments sachant que sous-vecteur des i premiers éléments est trié par les étapes précédentes. Dans le cas du tri par insertion séquentielle, la recherche de la position d'insertion, se fait séquentiellement en comparant successivement l'élément à insérer aux i premiers éléments du vecteur.

TD 4 5/11

Exemple: Voici les différentes valeurs du vecteur 8 2 9 5 1 7 après chaque étape (la partie encadrée correspond à la partie du vecteur déjà traitée et donc triée):

```
      vecteur initial
      : 8 \ 29517

      après l'étape
      1
      : 289517

      après l'étape
      2
      : 289517

      après l'étape
      3
      : 258917

      après l'étape
      4
      : 125897

      après l'étape
      5
      : 125789
```

1. Écrire un sous-programme pour trier dans l'ordre croissant les éléments d'un vecteur. On utilisera le principe du tri par insertion séquentielle.

Solution:

```
1 R0 : Trier un tableau A de taille effective N (les indices sont 1..N).
```

Le problème posé consiste à trier une liste. On peut en déduire un sous-programme qui prend en paramètre cette liste et dont la spécification pourrait être la suivante.

```
1 -- Trier un tableau dans l'ordre croissant de ses éléments.
2 --
3 -- Paramètres
4 -- tableau : le tableau à trier (notation énoncé)
5 Procédure trier(tableau: in out Tableau)
```

Remarque : On pourrait avoir d'autres paramètres pour préciser la partie du tableau à trier, par exemple l'indice du premier élément à trier et du dernier élément.

Solution informelle : On note qu'après chaque étape *i* du tri, les (i+1) premiers éléments sont à leur place et sont donc triés. Ainsi, au bout de la (N-1)^e étape l'ensemble du tableau est trié.

L'étape i consiste à trier le tableau des (i+1) premiers éléments sachant le sous-tableau des i premiers éléments est déjà trié.

```
R1 : Raffinage De « Trier un tableau A de taille effective N »

| Pour indice := 2 JusquÀ indice = N Faire
| Insérer A[indice] dans A(1..indice) sachant que A(1..indice-1) est trié
| FinPour

| R2 : Raffinage De « Insérer A[indice] dans A(1..indice) sachant que A(1..indice-1) est trié »
| Déterminer la position théorique de A[indice] dans A(1..indice)
| Décaler les éléments compris entre la position théorique et indice-1
| Ranger l'élément A[indice]
```

Si on essaie d'exécuter mentalement ce raffinage ¹, on constate que l'on a perdu la valeur A[indice] lorsque l'on veut la ranger. Elle a été écrasée lors du décalage. Il est donc nécessaire de la conserver avant et donc de revoir notre raffinage.

```
R2: Raffinage De « Insérer A[indice] dans A(1..indice) sachant que A(1..indice-1) est trié »

Mémoriser la valeur de A[indice] memoire: out Entier

Déterminer la position pos de A[indice] dans A(1..indice)

Décaler les éléments compris entre pos et indice-1

Ranger l'élément mémorisé
```

TD 4 6/11

^{1.} Ce qui doit toujours être fait, puisque ceci fait partie des choses à faire pour vérifier qu'un raffinage est correct.

```
R3 : Raffinage De « Déterminer la position théorique de A[indice] dans A(1..indice) »
     | pos <- 1
       TantQue (pos < indice ) Et (memoire >= A[pos]) Faire
9
          pos <- pos + 1
     | FinTQ
  R3 : Raffinage De « Décaler les éléments compris entre la position théorique et indice-1 »
13
     | Pour i <- indice - 1 Décrémenter JusquÀ i = pos Faire
14
         A[i+1] \leftarrow A[i]
15
     | FinPour
16
   On peut en déduire l'algorithme.
   Constante
       CAPACITÉ = 100
       Vecteur = Tableau [1..CAPACITÉ] De Entier
4
   Variable
       A: Vecteur -- le tableau à trier
       N: Entier -- le nombre d'éléments de A
8
                         -- l'indice de l'élément à insérer
       indice: Entier
9
       mémoire: Entier
                           -- mémoriser A[indice]
10
       pos: Entier -- position de l'élément mémoire dans A(1..indice)
       i: Integer; -- parcourir les éléments du tableau
13
   Début
14
       Pour indice := 2 JusquÀ indice = N Faire
15
           -- Insérer A[indice] dans A(1..indice) sachant que A(1..indice-1) est trié
16
           -- Conserver la valeur de A[indice]
17
           mémoire <- A[indice]
18
19
           -- Déterminer la position pos de A[indice] dans A(1..indice)
20
           pos <- 1
21
           TantQue (pos < indice ) Et (memoire >= A[pos]) Faire
               pos <- pos + 1
           FinT0
24
                Décaler les éléments compris entre pos et indice-1
26
           Pour i <- indice - 1 Décrémenter JusquÀ i = pos Faire
               A[i+1] \leftarrow A[i]
28
           FinPour
29
30
           -- Ranger l'élément mémorisé
31
           A[pos] <- mémoire
32
       FinPour
33
  Fin
```

On peut en écrire une version légèrement optimisée en réalisant les décalages en même temps que l'on cherche la position d'insertion. Mais est-ce vraiment une optimisation intéressante?

```
Variable

A: Vecteur -- le tableau à trier

N: Entier -- le nombre d'éléments de A

indice: Entier -- l'indice de l'élément à insérer

mémoire: Entier -- mémoriser A[indice]

pos: Entier -- pour chercher la position d'insertion dans A(1..indice)
```

TD 4 7/11

```
Début
8
       Pour indice := 2 JusquÀ indice = N Faire
9
           -- Insérer A[indice] dans A(1..indice) sachant que A(1..indice-1) est trié
10
                Conserver la valeur de A[indice]
11
           mémoire <- A[indice]
13
           -- Décaler les éléments pour faire de la place pour A[indice] dans A(1..indice)
14
           pos <- indice
15
           TantQue (pos > 1 ) Et (memoire < A[pos-1]) Faire</pre>
16
               A[pos] <- A[pos-1]
17
18
                pos <- pos - 1
19
           FinT0
20
                Ranger l'élément mémorisé
21
22
           A[pos] <- mémoire
       FinPour
23
24 Fin
```

2. En conservant le principe du tri par insertion, expliquer comment améliorer l'efficacité de cet algorithme.

Solution : Si on respecte le principe du tri par insertion, il faudra toujours réaliser les décalages. On ne peut donc gagner en performance qu'en optimisant la recherche (l'optimisation présentée précédemment n'est pas une optimisation réellement intéressante!). Comme on sait que le vecteur des indice-1 premiers éléments est trié, on peut utiliser une recherche par dichotomie pour rechercher la position théorique de l'élément dans le vecteur.

Exercice 4: Saisir un tableau

Écrire un programme qui initialise un tableau d'entiers en lisant des valeurs au clavier. On considèrera trois modes de lecture :

- 1. lecture de la taille effective du tableau, puis des valeurs;
- 2. lecture des valeurs les unes après les autres et arrêt sur une valeur particulière (une valeur négative par exemple);
- 3. lecture de couples (indice, valeur) avec arrêt lorsque l'indice donné est -1.

Quels sont les avantages et les inconvénients de ces différentes approches ? Remarque : on veillera à ce que la capacité du tableau ne soit pas dépassée.

Solution : Dans les trois cas, on considère que le tableau a déjà été déclaré. Sa capacité est donc déjà définie et ne peut pas être modifiée. L'objectif de ces opérations est simplement d'initialiser (de remplir) le tableau.

Premier cas. On demande à l'utilisateur le nombre de données, on sait donc ensuite combien de valeurs doivent être lues. On peut donc utiliser une boucle **Pour**.

La vérification du dépassement se fait soit lors de la lecture du nombre d'éléments (on signale le dépassement et on demande une nouvelle taille) ou on limite à la capacité du tableau.

```
    -- Initialiser un tableau Tab à partir d'éléments lus au clavier.
    -- La nombre d'éléments est d'abord demandée, suivi des éléments.
    -- Les éléments en surnombre par rapport à la capacité du tableau
    -- sont ignorés et le message "Données tronquées" est affiché.
```

TD 4 8/11

```
5
       -- Paramètres
6
               Tab : le tableau à initialiser
       procedure Lire (Tab: out T_Tableau) is
           Taille_Souhaitee: Integer;
9
           Nb_Elements: Integer;
                                     -- Nombre d'éléments à lire
10
            -- Demander la taille
            Put ("Nombre_d'éléments_?_");
13
           Get (Taille_Souhaitee);
14
15
            -- Déterminer le nombre d'éléments à saisir
16
            if Taille_Souhaitee > Capacite then
17
18
                Nb_Elements := Capacite;
            elsif Taille_Souhaitee < 0 then</pre>
19
20
                Nb_Elements := 0;
            else
21
                Nb_Elements := Taille_Souhaitee;
            end if;
            -- Demander les éléments du tableau
25
            for N in 1..Nb_Elements loop
26
                Put ("Element_");
27
28
                Put (N, 1);
                Put ("__?_");
29
                Get (Tab.Elements (N));
30
            end loop;
31
           Tab.Taille := Nb_Elements;
32
            if Nb_Elements < Taille_Souhaitee then</pre>
34
                Put_Line ("Données_tronquées");
35
            else
36
37
                null;
            end if;
       end Lire;
```

Deuxième cas. On doit lire les valeurs, et c'est quand on rencontre une valeur négative que l'on sait que la série est terminée et donc la tableau rempli. On peut alors en déduire la taille.

Dans ce cas, il faut faire attention au risque de dépassement de la capacité du tableau. Par exemple, on peut stopper la saisie si le tableau est plein et, bien sûr, avertir l'utilisateur dans ce cas.

```
-- Initialiser un tableau Tab à partir d'éléments lus au clavier.
1
       -- Les éléments sont saisis les uns à la suite des autres. La fin
       -- est indiqué par un élément particulier : FIN.
       -- Les éléments en surnombre par rapport à la capacité du tableau
4
       -- sont ignorés et le Depassement vaut vrai. Il vaut faux sinon.
5
       -- Paramètres
7
              Tab : le tableau à initialiser
8
              Depassement : Vrai si nombre de valeur > capacité du tableau
9
       procedure Lire (Tab: out T_Tableau; Depassement : out Boolean) is
10
           Entier : Integer;
                                  -- un entier lu au clavier
           Nb_Elements: Integer; -- Nombre d'éléments à lire
           FIN: constant Integer := -1;
                                        -- marqueur de fin de la série
       begin
14
```

TD 4 9/11

```
-- Salsir un premier entier
15
            Get (Entier);
16
           Tab.Taille := 0;
18
           while Entier /= FIN
                                              -- un élément du tableau
                and Tab.Taille < Capacite -- y a de la place dans le tableau</pre>
20
            loop
21
                 -- stocker l'élément
                Tab.Taille := Tab.Taille + 1;
23
                Tab.Elements (Tab.Taille) := Entier;
24
25
                -- Lire un nouvel entier
26
                Get (Entier);
27
            end loop;
29
            -- Positionner Depassement
30
           Depassement := Entier /= FIN;
31
       end Lire;
```

Troisième cas. Dans ce cas, on demande successivmeent des couples (indice, valeur) jusqu'à avoir un indice négatif (ou égale à -1). Pour chaque indice lu, il faut s'assurer qu'il correspond à un indice possible du tableau.

Remarquons tout d'abord qu'il n'est pas nécessaire (en fait il ne faut pas) demander la valeur si l'indice est négatif.

Comment déterminer la taille du tableau? On peut considérer que c'est le maximum des indices des valeurs données. On pourrait soit considérer que la taille effective est la capacité du tableau ou demander explicitement la taille effective à l'utilisateur. Dans ce dernier cas, on peut alors faire des vérifications entre les indices données et la taille.

Que se passe-t-il pour les valeurs du tableau non initialisées ? On peut considérer qu'elles sont initialisées avec une valeur par défaut.

```
-- Initialiser un tableau Tab à partir d'éléments lus au clavier.
       -- L'utilisateur donne un indice, puis la valeur à cet indice. Ceci permet
       -- de modifier une valeur déjà renseignée. La taille du tableau est le plus
       -- grand indice dont la valeur est positionnée. Les valeurs non affectés
4
       -- auront la valeur par défaut.
5
       -- Paramètres
7
              Tab : le tableau à initialiser
8
              Valeur_Defaut : la valeur à utiliser pour les cases non initialisées
       procedure Lire (Tab: out T_Tableau; Valeur_Defaut: in Integer := 0) is
11
           FIN: constant Integer := -1 ; -- valeur de l'indice qui termine la série
           -- Demander un indice (pas de vérification).
14
           procedure Demander_Indice (Indice: out Integer) is
15
           begin
               Put ("Indice_(");
               Put (FIN, 1);
18
               Put ("_pour_arrêter)_?_");
Get (Indice);
20
           end Demander_Indice;
21
22
           Indice: Integer;
                             -- indice de la valeur à modifier
```

TD 4 10/11

```
24
       begin
25
            -- Initialiser avec la valeur par défaut
26
            Tab.Elements (1..Capacite) := (others => Valeur_Defaut);
            Tab.Taille := 0; -- le tableau est vide au départ
28
            -- Proposer de modifier les valeurs du tableau
30
            Demander_Indice (Indice);
31
32
            while Indice /= FIN loop
                if 1 <= Indice and Indice <= Capacite then</pre>
33
                     -- Demander la valeur
34
                     Put ("Valeur_?_");
35
                     Get (Tab.Elements (Indice));
37
                     -- Adapter la taille
38
                     if Indice > Tab.Taille then
39
                         Tab.Taille := Indice;
40
41
                         null;
42
                     end if;
43
                else
44
45
                     -- Signaler l'erreur sur l'indice
                     Put ("Erreur_:_l'indice_doit_être_entre_1_et_");
Put (Capacite, 1);
47
                     Put_Line (".");
48
                end if;
49
50
                Demander_Indice (Indice);
51
            end loop;
52
       end Lire;
53
```

TD 4 11/11