UNIXサーバー構築 II

第11章 サーバー(リソース)監視

Prometheus

■Prometheusとは

プル型のリソース監視ツール(ソフトウェア)

■特徴

監視対象サーバーから情報を取得し、保管する。

集計など保管したデータを使用して発行できる。

アラート機能、しきい値を超えた場合、メールなどに送ることができる。

コンポーネント

■Prometheusのコンポーネント

Prometheusは複数のコンポーネント(Prometheus、exporterなど)で構成される。

Prometheus

監視サーバープログラム、定期的にexporterにポーリングを行うことで情報を収集する。取得したデータはprometheus内のデータベースに保存される。

exporter

対象サーバーで動作させるプログラム(エージェント)、テキスト形式でリソース情報を公開する。管理対象のリソースごとにexporterが用意されている。

- ①node_exporter

 CPU、メモリなどのリソース情報を取得するためのexporter
- ②nvida_exporter

 GPUの利用状況を取得するためのexporter、nvidia_smiで情報されるデータを取得する。

Alertmanager

Prometheusからのアラートデータを処理する。メールやSlackなどのヘアラートを送るアラートマネージャー。

■Grafana

ログなどのデータを可視化するためのツール。ただし、デフォルトで 付属しているGUIでグラフ表示することができる。

Prometheusのインストール

■事前準備

UFWなどのファイアウォールを動作させている場合、事前に許可をしておく必要がある。

sudo ufw allow 9090/tcp ・・・使用するポートを許可しておく

■Prometheusのインストール

2つのコンポーネント(Prometheus、node-exporter)をインストールする。

sudo apt -y install prometheus prometheus-node-exporter

Prometheusの設定

■Prometheusの設定ファイルを変更

/etc/prometheus/prometheus.ymlファイルを変更する。

sudo vi /etc/prometheus/prometheus.yml

* デフォルトの設定でも動作するため、省略可。

■有効化

sudo systemctl enable prometheus prometheus-node-exporter

■ブラウザで確認

http://IPアドレス:9090



HTTPSと認証

Prometheusにアクセスする時にBasic認証を有効にする。また、HTTPSでのアクセスを有効にする。

■事前準備

自己証明書の作成、HTTPSで使用する証明書を作成しておく。

■Basic認証用のユーザ名、パスワードの作成

bcrypt hash でパスワード生成する。

htpasswd -nB ユーザ名

*オプション・・・・ n(ファイルを作成せず、結果を画面に表示する)
B(bcryptでパスワードを作成)

パスワード作成例

■htpasswdコマンドで作成した例

ユーザID (ecc)、パスワード(123qwe)で設定

sudo htpasswd -nB ecc

New password: Re-type new password:

ecc:\$2y\$05\$DnS2RcdW4CoiUQYdenR1F.cAd6OHNUxEzSwxa6zW0uP0Ed

ZeyQcWu

■証明書のコピーと権限設定

作成した証明書、鍵をPrometheusのディレクトリ(/etc/prometheus/)に移動する。

<例>

sudo cp /ca/server.pem /etc/prometheus/
sudo cp /ca/private/server.key /etc/prometheus/
sudo chown prometheus:prometheus /etc/prometheus/server.pem
sudo chown prometheus:prometheus /etc/prometheus/server.key

■設定ファイル(/etc/prometheus/web.yml)を新規作成

HTTPSで使用する証明書、鍵、ユーザ名、パスワードを指定する。

■web.ymlファイルを指定

作成したファイルを指定する。

sudo vi /etc/default/prometheus

5行目付近に追加する。

ARGS="--web.config.file=/etc/prometheus/web.yml"

■設定ファイル(/etc/prometheus/prometheus.yml)を編集 sudo vi /etc/prometheus/prometheus.yml

■prometheus.ymlファイルに追記する内容

<例>-job name "prometheus"内の# scheme defaults to 'http'.の次行に追加

Sheme: https

tls_config: #証明書と鍵の指定

cert_file: /etc/prometheus/server.pem

key_file: /etc/prometheus/server.key

insecure_skip_verify: true #自己証明書場合はtrue

basic_auth:

#ユーザID、パスワードの指定

username: 'ecc'

password: '123qwe'

■再起動

sudo systemctl restart prometheus

■ブラウザでの確認

https://IPアドレス:9090

ログイン認証が聞かれる。

監視対象の追加

- ■Prometheusで監視するサーバー追加
- ①パッケージのインストール

監視対象にnode-exporterをインストールする。

sudo apt -y install prometheus-node-exporter

②設定ファイルの変更

追加された監視対象を登録する。

sudo vi /etc/prometheus/prometheus.yml

```
<例>次の項目を追記する(赤字の部分を追加)
static_configs:
  - targets: ['localhost:9090', 'ie2a99.ecccomp.ac.jp:9090']
*グループに分けて管理することも可能
- job_name: グループ名
 static_configs:
  - targets: ['ターゲットのURL:ポート番号']
③再起動
 sudo systemctl restart prometheus
```

アラートの設定(メール)

■アラートの設定

Prometheusのアラートを設定する。アラートの設定はSlackなどのSNSやメールなどを利用することができる。

- ①Alertmanagerをインストール
 アラート機能を追加するためにalertmanagerをインストールする。
 sudo apt -y install prometheus-alertmanager
- ②設定ファイル作成

sudo mv /etc/prometheus/alertmanager.yml

/etc/prometheus/alertmanager.yml.org ・・・ デフォルトのファイル

sudo vi /etc/prometheus/alertmanager.yml ・・・ 新規作成する

設定例

```
global:
smtp_smarthost: 'ie2a99.ecccomp.ac.jp:25' #SMTPサーバーの指定
smtp require tls: false #TLSの使用(要/不要)
smtp_from: 'Alertmanager <ie2a99@ecccomp.ac.jp>' #送信者
#SMTP Auth を設定している場合はアカウント名とパスワードを指定
# smtp auth username: 'alertmanager'
# smtp auth password: 'password'
route:
receiver: 'email-notice' #通知先名
group by: ['alertname', 'Service', 'Stage', 'Role']
 #アラートをグループ化する条件
```

group_wait: 30s

#グループ化されたアラートを初回通知するまでの待ち時間

group_interval: 5m

#新しいアラートが追加された場合の次回通知までの待ち時間

repeat_interval: 4h

#通知済みの同内容のアラートを再送信する間隔

receivers:

- name: 'email-notice'

#通知先名

email_configs:

- to: "ie2a99@ecccomp.ac.jp"

#通知先アドレス

③アラートルールの設定(新規作成)

sudo vi /etc/prometheus/alert_rules.yml

<例>

groups:

- name: Instances

rules:

- alert: InstanceDown

expr: up == 0

for: 5m

labels: severity: critical annotations: description: '{{ \$labels.instance }} of job {{ \$labels.job }} has been down for more than 5 minutes.' summary: 'Instance {{ \$labels.instance }} down'

④アラートの対象やルールを指定

sudo vi /etc/prometheus/prometheus.yml

```
<例>
# 17行目: (Alertmanager 稼働ホスト):(ポート)
alerting:
alertmanagers:
- static_configs:
- targets: ['localhost:9093']
```

```
# 23行目: 作成したアラートルールを追記
rule_files:
# - "first_rules.yml"
# - "second_rules.yml"
- "alert_rules.yml"
```

5再起動

sudo systemctl restart prometheus prometheus-alertmanager sudo systemctl enable prometheus-alertmanager