UNIXサーバー構築

第10章 ユーザー管理

ユーザー管理

別のユーザーで作業する場合など、コマンドでユーザーを変更することができます。

■ユーザーの切り替え

sudo su - ユーザー名

- * (ハイフン)なしにすると、切り替え前のユーザー環境を 引き継いでしまうのでできるだけつけましょう。
- ■スーパーユーザー(root)へ切り替え

sudo su -

* Ubuntuではrootユーザーはデフォルトで無効になっています。

ユーザの作成

■ユーザーアカウントの作成

sudo adduser ユーザー名 ・・・ ユーザーの作成

* useraddコマンドを使用するとUbuntuではホームディレクトリは作成されない。Redhat系のディストリビューションと異なるので注意。

sudo passwd ユーザー名 ・・・ ユーザーのパスワード設定 * ログインしているユーザーのパスワードを変更時はユーザー名を指定する必要はない。

ユーザへsudo権限を付与する

■ sudo権限をユーザーに付与する

Ubuntuでは、sudoコマンドを使用して管理者のコマンドを実行することが 推奨されています。作成したユーザーがsudoコマンドの実行が必要な場合、次の設定が必要になります。

sudo usermod -aG sudo ユーザー名 sudoグループにユーザーを追加する。

* sudo gpasswd -a ユーザー名 sudoでも可能です。

ユーザの削除

■ユーザーアカウントの削除

```
sudo userdel -r ユーザー名

( -r 削除ユーザーのホームディレクトリも削除)
```

※ユーザーに関する情報は、/etc/passwdファイルで管理

グループの**管理** 1(概要)

ユーザーは何らかのグループに所属しています。ユーザーの作成時に同じ名前のグループ(プライマリグループ)が作成されます。グループには、プライマリグループと任意に参加できるセカンダリグループがあります。

- *ユーザーは複数のグループに所属することも可能
- ※グループ単位でのアクセス制御などができるようになる (例)sudoグループなど

groups ・・・ 所属しているプライマリグループの確認できます。

グループの管理 2(作成)

- ■グループの作成 sudo addgroup グループ名
- ■グループの削除 sudo groupdel グループ名
- ※グループに関する情報は、/etc/groupファイルで管理

グループの管理3(作成・変更)

■ユーザーとグループ指定 *ユーザー名、グループは作成しておく

sudo adduser ユーザー名 グループ名

(例) sudo adduser ie2a99 ie2a * debian系のみ

■プライマリグループの変更

sudo usermod -g グループ名 ユーザー名

(例) sudo usermod -g ie2a ie2a99

* sudo usermod -aG グループ名 ユーザー名

・・・プライマリグループを変更せずにグループを追加します。

グループの管理4(確認)

■id情報表示

id ユーザー名 (ユーザー名を省略した場合は、ログインユーザー情報)

■所属グループの表示

groups ユーザー名

(ユーザー名を省略した場合は ログインユーザーの所属するグループ)