今回はインターネット VPN の設定。また、LAN 同士の接続に IPSecVPN を使う。 モードはトランクモードを使用する。

VPN 装置=ルータで設置

■設定手順

1. ACL の作成(誰から誰あてが VPN の対象)

拡張 ACL で設定する。

ex.

Router (config) #access-list 100 permit ip host 172.17.0.1 host 172.17.10.1

2. IKE ポリシー設定(鍵の交換用)

フェーズ1の暗号化、認証の設定を行う。

Router(config)#crypto isakmp policy 番号

Router (config-isakmp) #authentication pre-share ・・・認証モード(事前共有キー)

Router(config-isakmp)#encryption 3des ・・・暗号化アルゴリズム

Router(config-isakmp)#group 番号 ・・・Deffie-Hellman のグループ(1,2,5)、送信時の暗号、数値が多いほど暗号化強度は強い。

Router (config-isakmp) #hash sha ・・・認証のアルゴリズム

Router(config-isakmp)#lifetime 秒 ・・・SAの有効期限

3. 鍵と IP アドレスの関連付け

対向ルータの IP アドレスとパスワードの関連付け

Router(config)#crypto isakmp key パスワード address IPアドレス(物理インターフェイス)

4. トランスフォームセット設定

IPSec での通信モードを設定

Router(config)#crypto ipsec transform-set 名前 {オプション}

ex.

Router(config)#crypto ipsec transform-set TS_HIGE esp-3des esp-sha-hmc

*モードの指定(Packet Tracer ではない)

Router(config-crypto-trans) #mode {tunnel | transport}

5. IPSec ポリシー

map の定義・・・ACL との関連付けを行う

Router(config)#crypto map マップ名 シーケンス番号 ipsec-isakmp

Router (config-crypto-map) #match address ACL

Router(config-crypto-map)#set peer IPアドレス(対向ルータ)

Router (config-crypto-map) #set transform-set 名前(使用するトランスフォームセット)

Router_B(config-crypto-map)#set security-association lifetime seconds 秒・・・IPSecSA の生存時間

6. ポリシーをインタフェースに適応(インターフェイスモード)

Router(config-if)#crypto map 名前

7. デフォルトルート、スタティックルートの設定は必要

```
設定例(show running-configの抜粋)
crypto isakmp policy 1
```

encr 3des

authentication pre-share

ı

```
crypto isakmp key higechan address 200.1.1.2
crypto ipsec transform-set TS HIGE esp-3des esp-sha-hmac
crypto map MAP_HIGE 1 ipsec-isakmp
set peer 200.1.1.2
set transform-set TS_HIGE
match address 100
interface FastEthernet0/0
 ip address 172. 17. 0. 254 255. 255. 255. 0
duplex auto
speed auto
interface SerialO/0/0
 ip address 200. 1. 1. 1 255. 255. 255. 252
clock rate 2000000
crypto map MAP_HIGE
ip classless
ip route 172.17.10.0 255.255.255.0 Serial0/0/0
access-list 100 permit ip 172.17.0.0 0.0.0.255 172.17.10.0 0.0.0.255
```

■OSPF でルーティング情報を交換しなさいとのこと。

Cisco の IPSecVPN では、ブロードキャストやマルチキャストの通信はできない。ベンダーによってはできるらしい。そのため GRE でカプセル化して送る。そのためトンネルを掘る必要がある。設定は基本的には変わりないが、若干異なるところがある。

■変更点

1. 拡張 ACL

GRE (Generic Routing Encapsulation)を許可する。

Router (config) #access-list 100 permit gre host 200.1.1.1 host 200.1.1.2

*IPアドレスは物理インターフェイスのもの

2~6 までは同じ。

7. GRE トンネルの作成

Router(config)#int tunnel 番号

Router(config-if)#ip address IPアドレス サブネットマスク ・・・トンネル用

Router (config-if) #tunnel source IP アドレス ・・・送信元物理インタフェース

Router (config-if) #tunnel destination IP アドレス ・・・宛先物理インタフェース

Router(config-if)#crypto map マップ名

8. OSPF の設定

Router (config) #router ospf 1

Router(config-router)#network IP アドレス ワイルドカードマスク area エリア ID * 指定はトンネル、LAN を指定する。物理インタフェースは指定しない。

- *ルータにはデフォルトルートを設定する。
- *物理インターフェイスをプロトコルに設定しない。

 $\frac{\texttt{http://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security-vpn/ipsec-negotiation-ike-protocols/i$

http://moblog.absgexp.net/ikev1main/

http://www.network-engineer.info/cisco/cisco-greoveripsec%E3%81%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E6%96%B9%E6%B3%95/