

pet-claude

Claude Code と一緒に動く、Windows のデスクトップペット

マニュアル　2026 年 10 月 28 日版

目次

01 はじめに

02 基本の操作

03 Claude Code との連携

04 チャット

05 音声入力と読み上げ

06 設定画面


07 ペットの切り替えと追加

08 困ったとき

01

はじめに

Claude Code の様子に合わせて動く、小さなキャラクター。他の窓の上に浮かび、フォーカスは奪いません。




ペットは Claude Code の hooks から状態を受け取り、答えを返す。チャットは同じ環境の新しいセッションに送る

できること

知らせる	作業中 できた 失敗 入力待ち をポーズ・吹き出し・声で
答える	承認待ちと質問をカードで受け、「許可」「拒否」や選択肢を返す
話す	チャットと音声入力。答えは吹き出しと声で
選ぶ	ペットは 6 体。大きさも変えられる

画面の名前



バー: 左がチャット、右が音声入力



メニュー: 右クリックで出る



吹き出し: 短い知らせ。3 秒で消える



承認のカード: Claude Code の承認待ち

このほかに、バーから開く**チャット欄**（4 章）と、メニューから開く**設定画面**（6 章）があります。

02

基本の操作

起動と終了

自動で出る	Windows タスク `pet-claude` がサインインの 10 秒後に出す（設定「サインインしたらペットを出す」）
手で出す	`pet-app.exe` を起動。`pet-hook.exe` と同じフォルダに置く。設定画面を直接開くなら `--open-settings`
二重起動	しない。すでに出ていれば新しい方が静かに終わる
終わる	メニューかトレイのアイコンの「終了」

マウス

● 左クリック

バーが出る

なでられた反応。もう一度押すと閉じる

● カーソルを乗せて 0.2 秒

同じバーが出る

離れて 0.4 秒で閉じる。クリックで固定

● 右クリック

メニュー

設定・バーを隠す・位置をリセット・終了

● ドラッグ

つまんで動かす

画面の外には出ない。位置は画面ごとに覚える

放っておいたとき



何もしない
0 秒

散歩を始める
90 秒ほど。設定「放置すると散歩する」がオンのとき

眠る
5 分ほど。Claude Code が動くかクリックで起きる

全画面のアプリを使っている間は前に出ない。閉じると戻る。

ペットが見当たらない → トレイのアイコンの「位置をリセット」。手前の画面の決まった場所に戻ります。

03

Claude Code との連携

Claude Code の hooks が `pet-hook.exe` を呼び、ペットに状態を伝えます。

登録は `pet-app.exe --install-hooks`、解除は `--uninstall-hooks`。exe を移したら登録し直します。

ペットが知らせる状態

● 作業中	作業のポーズになる	● できた	1 回喜んで「できたよ」
● 失敗	「失敗しちゃった」	● 入力待ち	「入力を待ってるよ」
● 承認待ち	こちらを見て、**承認のカード**を出す	● 質問	**質問のカード**を出す（設定でオフにすると「聞きたいことがあるよ」だけ）

承認のカード

承認のカード
ツール名と要約

→

- ● **許可** そのまま進む
- ● **拒否** 止める
- ● **ターミナルで** いつもの画面で答える

デスクトップアプリから来た要求では「Claude アプリで」。「許可」が無いカード＝要約が操作の全部を見せていない（Write・Edit・長いコマンド）→ いつもの画面で答える。押さずに 1 分で下がる。複数は古い順に 1 枚ずつ（「ほかに N 件」）。



質問のカード（下）

質問のカード

選ぶ	選択肢を押す。複数選択は選んでから「決定」
書く	「回答を書く…」でチャット欄が答えの入力になる
複数	1 問ずつ進み、全部答えてから Claude Code に返す
オフ	設定「質問にペットで答える」をオフにすると「聞きたいことがあるよ」と知らせるだけ

04

チャット

ペットから Claude に話しかける。送り先は Claude Code と同じ環境（設定・CLAUDE.md・スキル・hooks・MCP）の新しいセッション。接続と作業フォルダは設定画面で変える（6 章）。



続けて打つと同じ会話。「新しいチャット」で忘れる。承認待ちになるとペットの承認カードが出る。

送る



チャット欄。上が入力、下の行がモードとモデル・エフォート



答えが出たところ。右上の「新しいチャット」で最初から

1. バーの左のボタン（鉛筆）を押す。
2. 文を打って `Enter` か矢印ボタンで送る。
3. 答えは吹き出しに 1 行、チャット欄に全文。
4. 続けて打つと同じ会話。「新しいチャット」で忘れる。

閉じる	ペットを左クリック。`Esc` や外のクリックでは閉じない（日本語入力の取り消しに使うため）

モード・モデル・エフォート



左の「自動」→ モードの一覧



右の「Fable 5.1 高」→ モデル。「エフォート ›」で強さ

選ぶ	押すとメニューが上に出る。数字キーでも選べる
効く範囲	そのチャットの間だけ。「新しいチャット」で設定画面の既定に戻る
承認	同じ hooks が効くので承認カードが出る
書かせる	編集を受け入れる にすると編集で止まらない

05

音声入力と読み上げ

音声入力（話してチャットに送る）

初回だけ `scripts\setup-stt.ps1` を PowerShell で実行（文字起こしの環境と faster-whisper small を用意）。

設定「音声入力」が「使えます」になれば準備完了。



波形のボタンを押す	5 秒以内に話し始める	話す	1 秒黙る	チャットに送る
赤く脈打つ	過ぎると取りやめ	1 回 15 秒まで	自動で止まる	文字起こしは手元の PC で

もう一度押すと、その場で止めて送る。録音はファイルに残さない。

聞き取った文	チャット欄の答えの上に「」付きで出る
ミュート	「マイクがミュートになっているよ」→ Windows のサウンド設定か、キーボードのミュートキーを見る

読み上げ（声で知らせる）

設定「声で知らせる」をオン。声は AivisSpeech の天深シノ。

読む文	チャットの答え（吹き出しの 1 行）と、固定の文 できたよ 失敗しちゃった 入力を待ってるよ 確認してほしいことがあるよ 聞きたいことがあるよ
繰り返し	同じ文は 15 秒以内に繰り返さない
エンジン	動いていなければペットが起こす（20 秒ほど）。10 分話さなければ止める（約 3.4GB のメモリを使うため）
場所	`%USERPROFILE%\dev\voice\_engines\AivisSpeech\AivisSpeech-Engine\run.exe`。無ければ設定「読み上げ」に「エンジンが見つかりません」と出て黙る
読まない答え	URL・パス・コードらしい文字列が入ると、吹き出しには出さず「答えはチャット欄に出したよ」

06

設定画面

メニューかトレイのアイコンの「設定」。項目を変えるとすぐ効き、保存ボタンはありません。



設定画面

節	項目	内容
表示	ペット	使うペットを選ぶ。位置と大きさはそのまま
	ウェイクワード	呼びかけの言葉を見るだけ（呼びかけで音声入力を始める機能は保留中）
	ペットの大きさ	25〜150%。既定 55%
	放置すると散歩する	既定オフ。眠るのは設定に関係なく眠る
起動	サインインしたらペットを出す	Windows タスク `pet-claude` を登録。開くたびに実物を読み直す
Claude Code	質問にペットで答える	既定オン。オフだと「聞きたいことがあるよ」だけ
声	声で知らせる	読み上げのオン・オフ
	読み上げ	AivisSpeech の状態（使えます／話す時に起こします／エンジンが見つかりません）
	音声入力	文字起こしの状態（使えます／準備が要ります／マイクが見つかりません／ミュート）
チャット	接続	サブスクか API キー。API キーは Windows の資格情報マネージャーに保存
	いまの接続	「確かめる」で接続を試す（15 秒以内）
	モデル	Opus 5.5・Fable 5.1・Sonnet 5.5・Haiku 5.5。既定 Fable 5.1
	エフォート	低・中・高・最高・最大。既定 高
	モード	自動・手動・編集を受け入れる・プラン・権限をバイパス。既定 自動
	作業フォルダ	既定はホーム。「選ぶ」で変え、「既定に戻す」で戻す

07

ペットの切り替えと追加

設定「ペット」で選ぶ。まだ選んでいなければ、まめドラゴンで起動。

● まめドラゴン 最初のペット（既定）	● りんりん パンダ	● とらちゃん 茶トラ
● しばちゃん 黒柴	● こむぎちゃん ハムスター（茶）	● ごまちゃん ハムスター（灰）

足す

置く場所	`%LOCALAPPDATA%\pet-claude\pets\<id>\`（`pet.json` とスプライトシート）。次に設定画面を開いたときに一覧に出る
静止画から	状態ごとの PNG か WebP（ファイル名に `idle` `walk` `working` `attention` `happy` `confused` `sleeping` `dragged`）があれば下のコマンドで作れる。足りない状態は近い絵で埋める
動画つき	同梱の 6 体の作り方は `.claude/skills/make-pet-clips/` と各ペットの `SOURCE.md`

```
cargo run --release -p pet-core --example build_pet -- <静止画のフォルダ> <出力フォルダ> <id> <表示名>
```

08

困ったとき

症状	やること
ペットが出ない	`%LOCALAPPDATA%\pet-claude\logs\pet.log` の末尾を見る。「既に起動しているので終了」ならもう出ている →「位置をリセット」
起動時にダイアログ	ペットを 1 つも読めない。`pets\<id>\pet.json` の場所と中身を確かめる（`--pet` で指定したときも同じ）
承認のカードが出ない	`pet-app.exe --install-hooks` で登録し直す。`pet-hook.exe` が同じフォルダにあるか見る。ログに `permission requested` が無ければ hook が届いていない
チャットが失敗	チャット欄に理由が出る。設定「いまの接続」の「確かめる」。`claude` が PATH にあるか、ログインが切れていないか
声が出ない	設定「読み上げ」の状態を見る。エンジンの場所は 5 章。Windows の出力デバイスも見る
音声入力が動かない	設定「音声入力」の状態を見る。「準備が要ります」なら `scripts\setup-stt.ps1`
設定を初期化	ペットを終了して `%LOCALAPPDATA%\pet-claude\state.json` を消す（API キーは資格情報マネージャーに残る）

ログには本文も答えも鍵も書きません。設定ファイルにも鍵は入りません。詳しい設計は `docs/architecture.md`、手順の一覧は `docs/usage.md`。