


# IPv4 adresace, výpočty rozsahu a adres sítě

Ing. Petr Orvoš

SOŠ a SOU NERATOVICE

### IPv4 adresa

Adresa IPv4 je 32bitová hierarchická adresa, která se skládá ze síťové části a hostitelské části. Při určování síťové části a hostitelské části se musíte podívat na 32bitový datový proud, jak je znázorněno na obrázku.



Bity v síťové části adresy musí být stejné pro všechna zařízení, která jsou umístěna ve stejné síti.

VIDEO vše vysvětlí (klikni na ikonu, IPv4 sleduj pouze **do 04:30 min,** pak následují IPv6)



### IPv4 adresa

#### IP adresa je logická adresa zařízení v síti IP.

- IPv4 se skládá se ze 4 částí zvaných octety, každá část je veliká 8 bitů, a zapisuje se oddělená tečkou.
- adresa se většinou zapisuje v dekadické formě.
- pojem octet nebo oktet 8 bitů. Termín je často používán u počítačových sítí, když termín byte může být dvojznačný. U běžných počítačových systému jde o synonyma.
- Minimální teoreticky použitelná adresa je 0.0.0.0
- Maximální teoreticky použitelná adresa je 255.255.255.255

#### Zapište následující IP adresy v binární podobě:

192.168.1.56, 252.168.25.123, 127.135.222.169, 212.151.32.2

### Podsíť - subnet

Síť dělíme na síťové vrstvě na podsítě - subnets - subnetworks.


- subnety slouží k logickému dělení sítě do menších hierarchických částí
- příklad: velký ISP má určitý síťový rozsah (subnet), ten dělí na části, které přiděluje firmám a ve firmě se ještě dělí na menší části.

#### Ke spojování jednotlivých subnetů slouží routery.

Dělení sítě na subnety je důležité nejen proto, že naši síť oddělíme od jiných sítí, ale také z výkonových důvodů.

Řada informací se v rámci subnetu šíří pomocí broadcastů, tedy vysílání všem zařízením, což je značná zátěž pro síť i zařízení.


## Maska podsítě (subnet mask)



Všimněte si, že maska podsítě je postupná sekvence 1 (bitů) následovaná postupnou sekvencí 0 bitů.


Maska podsítě (subnet mask) je číslo, které určuje, jaká část IP adresy označuje síť a jaká část označuje zařízení (hosta) v této síti.

- používá se k rozdělení IP adresního prostoru na menší podsítě
- pomáhá směrovačům rozhodnout, zda je zařízení ve stejné síti, nebo je třeba poslat data jinam



### Maska podsítě

- zápis je stejný jako u IP adresy, ale platné hodnoty jsou pouze ty, které mají v binárním tvaru zleva jedničky a zprava nuly (pokud se zleva na některé pozici objeví nula, dále již musí následovat pouze nuly)
- jedničky v masce jsou tzv. network ID a je to část, která je pro daný subnet stále stejná
- nuly jsou tzv. host ID a tedy část, která je proměnná a určuje adresu hosta v daném subnetu.



#### Možné kombinace v octetu:

binárně	dekadicky
0000000	0
10000000	128
11000000	192
11100000	224
11110000	240
11111000	248
11111100	252
11111110	254
11111111	255

VIDEO vše vysvětlí (klikni na ikonu)



## Zkrácený zápis masky podsítě - CIDR

**Subnet maska** se může zapisovat také ve zkrácené formě, které se říká **CIDR notace** (Classless Inter-Domain Routing).

Ta se zapisuje jako IP adresa následovaná lomítkem (/) a číslem, které reprezentuje počet jedničkových bitů v masce podsítě v binární formě. Protože celkový počet bitů v masce je 32, tak počet nul je 32 - počet jedniček.

Příklad CIDR notace je 10.0.5.2/20 a tedy maska je 255.255.240.0.

dekadicky	255.	255 .	240 .	0	
binárně	111111111	וווווווו	11110000	00000000	
počet jedniček	8	8	4	0	= 20

Délka předpony (CIDR) je počet bitů nastavených v masce podsítě na hodnotu 1.

## Zkrácený zápis masky podsítě - CIDR

Maska podsítě	32bitová adresa	Délka předpony
255.0.0.0	11111111.00000000.00000000.00000000	/8
255.255.0.0	11111111.11111111.00000000.00000000	/16
255.255.255.0	11111111.111111111111111111111111111111	/24
255.255.255.128	11111111.111111111111111111111111111111	/25
255.255.255.192	11111111.11111111.11111111.11000000	/26
255.255.255.224	11111111.11111111.11111111.11100000	/27
255.255.255.240	11111111.11111111.11111111.11110000	/28
255.255.255.248	11111111.11111111.11111111.11111000	/29
255.255.255.252	11111111.11111111.11111111.11111100	/30

### Inverzní maska (Wildcard mask)

Wildcard mask nebo také inverzní maska je speciální zápis síťové masky, který používá například Cisco u Access listů.

Jedná se o opak ke klasické masce, počítají se zde nuly

místo jedniček.

Takže například ke klasické masce <mark>255.255.255.240</mark> je inverzní maska <mark>0.0.0.15</mark>.

Inverzní masku dostaneme tak, že normální masku zobrazíme binárně, provedeme inverzi a převedeme na dekadickou hodnotu. Nebo jednodušeji stačí, u každého octetu spočítat 255 - hodnota. Tedy v našem příkladě 255-255=0, 255-240=15.



255.255.255.240

V binárním zápisu:

1111111.11111111.11111111.11110000

Inverzní maska (wildcard mask)

0.0.0.15

V binárním zápisu:

0000000.00000000.00000000.00001111

### Variable Lenght Subnet Mask

VLSM (Variable Length Subnet Mask) je technika, která umožňuje **přidělovat podsítě** s různě dlouhou maskou podle potřeby – tedy efektivněji využívat IP adresy.

#### <u>Jak VLSM funguje – jednoduše:</u>

- 1. zvolíš základní síť (např. 192.168.1.0/24)
- 2. zanalyzuješ, kolik zařízení potřebuješ v jednotlivých podsítích
- **3. začneš největší potřebnou sítí** a přidělíš jí nejmenší možnou masku, která ji pokryje
- **4. zbytek sítě** rozdělíš na další menší podsítě s vhodnými maskami
- 5. **opakuješ**, dokud nepokryješ všechny potřeby.

#### Příklad:

Máš síť **192.168.1.0/24** a potřebuješ:

- 1 síť pro 50 zařízení
- 1 síť pro 20 zařízení
- 1 síť pro 10 zařízení
- 1 síť pro 2 zařízení



- **126** → 64 adres (pro 50 zařízení)
- /27 → 32 adres (pro 20 zařízení)
- **16** adres (pro 10 zařízení)
- /30 → 4 adresy (pro 2 zařízení)



## Variable Lenght Subnet Mask

Název sítě	Požadovaných hostů	Přidělená podsíť	Maska	Inverzní maska	Rozsah IP (host)	Broadcast	Počet použitelných IP
Sít' A	50	192.168.1.0/26	255.255.255.192	0.0.0.63	192.168.1.1 - 192.168.1.62	192.168.1.63	62
Sít' B	20	192.168.1.128/27	255.255.255.224	0.0.0.31	192.168.1.129 - 192.168.1.158	192.168.1.159	30
Sít' C	10	192.168.1.192/28	255.255.255.240	0.0.0.15	192.168.1.193 - 192.168.1.206	192.168.1.207	14
Sít' D	2	192.168.1.224/30	255.255.255.252	0.0.0.3	192.168.1.225 - 192.168.1.226	192.168.1.227	2

## Třídy IP adres – Classfull addressing

V roce 1981 byly IPv4 adresy přidělovány pomocí classful addressing. Zákazníkům byla přidělena síťová adresa na základě jedné ze tří tříd, A, B nebo C. RFC rozdělilo rozsahy unicast vysílání do konkrétních tříd následovně:

Třída	začátek (bin)	1. bajt	standardní maska	CIDR	bitů stanice	stanic v každé síti
Α	0	0–127	255.0.0.0	/8	24	2 <sup>24</sup> –2 = 16 777 214
В	10	128–191	255.255.0.0	/16	16	2 <sup>16</sup> –2 = 65 534
С	110	192–223	255.255.255.0	/24	8	2 <sup>8</sup> -2 = 254
D	1110	224–239		m	nulticast	
E	1111	240–255		vyhrazer	no jako rezerva	

Dnes se prakticky nepoužívá.

### Třídy IP adres – Classless network

Od classfull network se již před dlouhou dobou ustoupilo a začalo se používat adresování CIDR, které je více flexibilní při dělení sítě na podsítě.

#### V komunikaci používáme vždy IP adresu spolu s maskou.

I když se opustily classful network, tak se v praxi běžně setkáme s označováním subnetů jako třída C apod., myslí se tím však typ masky (červeně v předchozí tabulce).

U Cisco switchů a routerů se používá příkaz pro použití classless network, který je defaultně zapnutý.

VIDEO vše vysvětlí (klikni na ikonu)



## Neveřejné síťové rozsahy a speciální

Některé síťové rozsahy mají speciální vlastnosti, tou hlavní je, že se neroutují, tzn. neprochází do dalšího subnetu. To se využívá u privátních subnetů, které neprochází do internetu. V praxi je využívá většina firem v lokální síti a do internetu přistupují přes veřejnou adresu za pomoci **NAT** (budeme brát později podrobněji).

třída	síť	adresa sítě	broadcast adresa	adresy hostů							
Α	10.0.0.0/8	10.0.0.0	10.255.255.255	10.0.0.1 - 10.255.255.254							
В	172.16.0.0/12	172.16.0.0	172.31.255.255	172.16.0.1 - 172.31.255.254							
С	192.168.0.0/16	192.168.0.0	192.168.255.255	192.168.0.1 - 192.168.255.254							

#### A ještě speciální adresy:

síť	adresa sítě	broadcast adresa	označení
127.0.0.0/8	127.0.0.0	127.255.255.255	Localhost Loopback Addresses
169.254.0.0 /16	169.254.0.0	169.254.255.255	Zeroconf Address

## Localhost Loopback Address

#### Dalšími speciálními subnety jsou:

**Localhost** je speciální název, který v operačních systémech (Windows, Linux, macOS) odkazuje na lokální počítač – tedy zařízení, na kterém uživatel pracuje.

Loopback adresa je IP adresa, která také odkazuje zpět na lokální zařízení.

#### IP adresy loopback rozhraní:

- nejznámější: 127.0.0.1 (v IPv4), celý rozsah: 127.0.0.0/8, tedy od 127.0.0.1 do 127.255.255.254
- V IPv6: ::1 je ekvivalent 127.0.0.1

#### Využití:

- 1. testování síťových aplikací (např. webový server běžící na http://127.0.0.1:8000 ti umožní přístup k lokální aplikaci v prohlížeči)
- 2. diagnostika sítě (příkaz ping 127.0.0.1 testuje, zda funguje TCP/IP stack na zařízení)
- **3. bezpečnost a sandboxing** (omezení přístupu pouze na lokální zařízení například databáze PostgreSQL může přijímat připojení pouze z 127.0.0.1, aby k ní nemohl nikdo z internetu.
- **4. vývoj webových stránek** (frameworky např. Node.js, Flask, Django standardně běží na localhost, dokud není aplikace připravena k nasazení do produkce).

### Zeroconf Address

**Zeroconf (Zero Configuration Networking)** je technologie, která umožňuje zařízení v počítačové síti komunikovat bez potřeby ruční konfigurace (*např. bez DHCP serveru nebo ručního nastavení IP adres*).

#### Je to užitečné např. v domácnostech nebo malých sítích, kde:

- není žádný DHCP server
- chceme, aby zařízení "samo fungovalo"

Rozsah IP: 169.254.0.0/16 (nejčastější adresa, kterou zařízení získá: 169.254.x.x)

Tento blok je rezervován pro Automatic Private IP Addressing (APIPA)

#### **Využití:**

- 1. automatické přiřazení IP adresy (zkontroluje, zda adresa není v konfliktu (pomocí ARP), pokud není, použije ji
- 2. komunikace bez routeru (např. pro přímé spojení dvou počítačů kabelem, tiskáren, kamer nebo IoT zařízení
- 3. podpora v operačních systémech


#### Omezení:

- funguje pouze v rámci jedné broadcast domény
- nepracuje přes routery tedy žádný přístup na internet

## Směrování neveřejných adres do internetu


Většina interních sítí, od velkých podniků až po domácí sítě, používá privátní IPv4 adresy pro adresování všech interních zařízení (intranet) včetně hostitelů a routerů.

#### Soukromé adresy nejsou globálně směrovatelné!




## DMZ (demilitarizovaná zóna)

DMZ je **část sítě, která je oddělená od vnitřní (důvěryhodné) sítě**, ale zároveň přístupná z internetu. Používá se hlavně pro **zvýšení bezpečnosti**.



Router na obrázku provádí nejen směrování, ale také provádí NAT a funguje jako firewall pro zabezpečení.

### Přiřazení IPv4 adres?



Veřejné IPv4 adresy musí být jedinečné.

### Přiřazení IPv4 adres


Adresy IPv4 i IPv6 jsou spravovány úřadem IANA (Internet Assigned Numbers Authority). IANA spravuje a přiděluje bloky IP adres regionálním internetovým registrům (RIR).



## Určení sítě – logické AND

Logický operátor AND je jednou ze tří booleovských operací používaných v booleovské nebo digitální logice. Další dvě jsou OR a NOT.


Operace AND se používá k určení síťové adresy, OR k určení broadcast.



Aby bylo možné identifikovat síťovou adresu hostitele IPv4, je adresa IPv4 logicky ANDována, bit po bitu, pomocí masky podsítě. **ANDing mezi adresou a maskou podsítě poskytuje síťovou adresu.** 

## Určení adresy sítě (network ID)

Pro ilustraci toho, jak se operátor AND používá ke zjištění síťové adresy, zvažte hostitele s adresou IPv4 192.168.10.10 a maskou podsítě 255.255.255.0:



Výsledkem operace AND mezi adresou hostitele IPv4 (192.168.10.10) a maskou podsítě (255.255.255.0) je síťová adresa IPv4 (192.168.10.0) pro tohoto hostitele.

Jedná se o důležitou operaci IPv4, protože hostiteli říká, do jaké sítě patří.

### Ostatní důležité adresy

#### Na základě předchozího výpočtu můžeme dále určit:

- adresu prvního a posledního hosta v síti
- a ve finále i adresu broadcastového vysílání (bude ukázáno dále)

Network Address	First Usable Host	Last Usable Host	Broadcast Address					
192.168.10.0	192.168.10.1	192.168.10.254	192.168.10.255					

192.168.10.10

(falls within the range of usable host addresses)

## Nalezení Network ID – jiný příklad

Nalezení první adresy podsítě se může zdát jednoduché, ale někdy to na první pohled vidět není. Pak musíme použít logiku nebo matematiku.

Network ID se dá vypočítat z binárního zápisu adresy a masky, kdy se provede bitový logický součin AND.

Příklad pro adresu 10.217.123.7/20:

IP binárně	00001010.11011001.01111011.00000111
maska binárně	11111111111111111110000.00000000
operace AND	00001010.11011001.01110000.00000000
dekadicky	10.217.112.0

### Určení Broadcast sítě

Broadcastovou adresu subnetu nalezneme podobně jako network ID.

Matematicky můžeme použít bitový logický součet **OR** mezi IP adresou a negovanou maskou.

Příklad pro adresu 10.217.123.7/20:

IP binárně	00001010.11011001.01111011.00000111
maska binárně	11111111111111111110000.00000000
negace masky	0000000.00000000.00001111.11111111
operace OR	00001010.11011001.01111111111111111
dekadicky	10.217.127.255

## Výpočet počtu subnetů a hostů

Při výpočtu postupujeme tak, že vezmeme octet masky, v kterém je přechod mezi jedničkami a nulami.

Podle počtu jedniček v tomto octetu a celkového počtu nul spočítáme počet podsítí (z jedniček) a počet hostů (z nul).

2<sup>počet jedniček</sup> = počet subnetů

2<sup>počet nul</sup> - 2 = počet hostů

## Postup výpočtů parametrů sítě

- 1. Zapiš si IP adresu a CIDR např. 192.168.1.18 /17
- 2. Urči síťovou masku z CIDR /17 znamená 17 bitů pro masku → 255.255.128.0
- 3. Spočítej binární zápis IP adresy a masky, vypočítej adresu sítě (AND IP & maska) provádíme "AND-ing")

```
IP: 192.168.1.18 \rightarrow 11000000.10101000.0000001.00010010
```

4. Vypočítej broadcast adresu (OR IP & inversní maska - provádíme "OR-ing")

```
IP: 192.168.1.18 \rightarrow 11000000.10101000.00000001.00010010
```

 $\rightarrow$  11000000.10101000.01111111111111111  $\rightarrow$  192.168.127.255

- 5. Urči první host adresu: adresa sítě + 1  $\rightarrow$  192.168.0.1
- 6. Urči poslední host adresu: broadcast 1 → 192.168.127.254
- 7. Spočítej počet hostů: vzorec:  $2^{(32 CIDR)} 2 \rightarrow pro /17: 2^{15} 2 = 32 766 hostů$

#### Příklad 1

Máme adresu 192.168.1.25/24

Spočítejte adresu sítě a její broadcast adresu

192.168.1.25	11000000	10101000	0000001	00011001
255.255.255.0	1111111	11111111	1111111	0000000
192.168.1.0	11000000	10101000	0000001	00000000
192.168.1.255	11000000	10101000	0000001	1111111

#### Závěr:

Adresa sítě – 192.168.1.0

Netmask - 255.255.255.0

Broadcast adresa – 192.168.1.255

### Příklad 2

Máme adresu 192.168.1.2

Netmask: 255.255.254

Napište adresu sítě včetně CIDR a její broadcast adresu

192.168.1.2		1 1	L	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	. 0	C	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	C	0 (	0	0	0	1	0
255.255.255.224	ļ <u>'</u>	1 1	L	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	. 1	_ 1	1	. 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	. 1	. 1	0	0	0	0	0
192.168.1.0		1 1	L	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	L 0	C	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	C	0 (	0	0	0	0	0
192.168.1.31		1 1	L	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	. 0	C	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	C	0 (	1	1	1	1	1

#### Závěr:

Adresa sítě – 192.168.1.0/27

Broadcast adresa – 192.168.1.31

Dodatečný závěr: V této síti je použitelných 30 IP adres pro hosty (25 - 2)

### Příklad 3

Máme adresu 10.1.5.20

Netmask: 255.255.250.240

Napište adresu sítě včetně CIDR, její broadcast adresu, počet host adres, rozsah host adres.

10.1.5.20	(	)	0	0	0	1	. (	) 1	LC	)	0	0	0	0	(	) (	)	0	1	C	C	C	C	(	) (	1 (	<b>)</b>	1	0	C	) (	) :	1	0	1	0	0
255.255.255.240	1 -	L	1	1	1	1	. 1	L 1	L 1	•	1	1	1	1	. 1	1 :	1	1	1	1	. 1	. 1	. 1	. 1	L í	1 1	1	1	1	1		L	1	0	0	0	0
10.1.5.16	(	)	0	0	0	1	. (	) 1	L C	)	0	0	0	0	) (	) (	)	0	1	C	C	C	C	(	) (	1 (	<b>)</b>	1	0	C	) (	) :	1	0	0	0	0
10.1.5.31	(	)	0	0	0	1	. (	) [	L C	)	0	0	0	0	) (	) (	)	0	1	C	C	C	C	(	) (	1 (	<b>)</b>	1	0	C	) (	<b>)</b> :	1	1	1	1	1

#### Závěr:

Adresa sítě – 10.1.5.16/28 Broadcast adresa – 10.1.5.31

Rozsah host adres: 10.1.5.17 - 10.1.5.30 - celkem 14 adres

### Příklad – určení adres v síti 1

Ze zadané IP adresy vypočtěte IP adresu sítě včetně CIDR označení masky a ostatní požadované adresy uvedené v tabulce (broadcast adresa, nejnižší host adresa, nejvyšší host adresa, počet host adres.

Zadaná IP adresa:	170.61.212.110
CIDR:	/24
Prefix převeden o oktetového zápisu:	
Vypočtená adresa sítě včetně prefixu:	
Nejnižší host adresa:	
Vypočtená broadcast adresa:	
Nejvyšší host adresa:	
Počet host adres:	

Řešíme postupně na tabuli a studenti si píší poznámky:

### Příklad – určení adres v síti 2

Ze zadané IP adresy vypočtěte IP adresu sítě včetně CIDR označení masky a ostatní požadované adresy uvedené v tabulce (broadcast adresa, nejnižší host adresa, nejvyšší host adresa, počet host adres.


Zadaná IP adresa:	170.61.212.110
Prefix:	/22
Vypočtená adresa sítě včetně prefixu:	
Prefix převeden o oktetového zápisu:	
Nejnižší host adresa:	
Nejvyšší host adresa:	
Vypočtená broadcast adresa:	
Počet host adres:	

Řešíme postupně na tabuli a studenti si píší poznámky:

## Síťové, hostitelské a vysílací adresy

# Zařízení patří do stejné sítě, pokud splňuje tři kritéria:

- má stejnou masku podsítě jako síťová adresa;
- má stejné síťové bity jako síťová adresa, jak je uvedeno v masce podsítě;
- je umístěna ve stejné vysílací doméně jako ostatní hostitelé se stejnou síťovou adresou.



Síťová adresa nemůže být přiřazena zařízení!


### Adresa všesměrového vysílání - broadcast

**Broadcast adresa v síti IPv4** slouží k odeslání dat *všem zařízením* (hostům) v dané podsíti najednou.

- broadcast adresa je poslední adresa v rozsahu dané podsítě
- když zařízení odešle paket na tuto adresu, dorazí ke všem aktivním zařízením v síti (např. všem počítačům)

#### Používá se například při:

- vyhledávání jiných zařízení (např. ARP dotazy)
- zasílání informací bez znalosti konkrétní IP adresy cíle



### Vysílání v IPv4 – unicast a broadcast

Zdroj: 172.16.4.1/24 Určení: 172.16.4.253/24 172.16.4.1/24

Source: 172.16.4.1/24

Destination: 255.255.255

172.16.4.1/24

172.16.4.2/24


172.16.4.3/24

Limited Broadcast

Broadcast paket má cílovou IP adresu se všemi jedničkami (např. 172.16.4.255), nebo 32 jednorázovými (1) bity (na obrázku).

ALE, POZOR


### Vysílání v IPv4 – multicast




Přenos multicastového vysílání snižuje provoz tím, že umožňuje hostiteli odeslat jeden paket vybrané sadě hostitelů, kteří se přihlásí k odběru skupiny multicastového vysílání.

Paket multicastového vysílání je paket s cílovou adresou IP, která je adresou multicastového vysílání. Protokol IPv4 vyhradil adresy 224.0.0.0 až 239.255.255 jako rozsah multicastového vysílání.

### Komu to půjde?





### Zdroje

- Cisco: výukový portál Netacad.com
- Jiří Peterka <u>www.e-archiv.cz</u> (sborník přednášek Počítačové sítě II)
- Adresování v IP sítích | SAMURAJ-cz.com dostupné na: <a href="https://www.samuraj-cz.com/clanek/adresovani-v-ip-sitich/">https://www.samuraj-cz.com/clanek/adresovani-v-ip-sitich/</a>
- přednáška Ing. V. Bohaty (SPŠMB)

"Části této prezentace byly vytvořeny s využitím generativní umělé inteligence (OpenAI - ChatGPT 4.0, verze z roku 2025) jako podpůrného nástroje pro získávání informací a formulaci textu. Výsledky byly následně editovány a ověřeny autorem."