


2014-04-29 10:37:10 5582人阅读 2人评论

原创

rong341233

关注

CentOS 6.5基于Open×××的×××服务器构建



外部用户透过路由器从open***服务器映射出的1194端口,连接×××服务器,从而访问公司内部服务。

http://down.51cto.com/data/1142891

这里我已经有将open***软件进行打包(包含了open***-2.3.3.tar.gz服务器安装包 open*** 32/64位客户端 lzo-2.0.6.tar.gz依赖包 easy-rsa证书制作工具)

1.时间校对

开始没有对时,导致后来无法联入×××

```
yum -y install unzip pam-devel ntpdate openssl openssl-devel #unzip用于解压软件 #pam-devel是安装open***必要的依赖包 #ntpdate是网络校时工具 ntpdate time.nist.gov echo "/usr/sbin/ntpdate time.nist.gov" >> /etc/rc.local echo "**/2 * * * /usr/sbin/ntpdate time.nist.gov" >> /etc/crontab
```

2.lzo的安装

unzip open***-2.3.3.zip

```
cd open***-2.3.3
 tar zxvf lzo-2.06.tar.gz
 cd 1zo-2.06
 ./configure --prefix=/usr
  make && make install
 /sbin/ldconfig
 cd ..
3.open***的安装
 mkdir -p /data/open***/conf
 #用于存放配置文件
 mkdir -p /data/open***/log
 #用于存放open***日志
 mkdir -p /data/open***/easy-rsa
 #用于存放密钥生成工具及密钥
 tar zxvf open***-2.3.3.tar.gz
 cd open***-2.3.3
 ./configure --prefix=/data/open***
 make && make install
 cp sample/sample-config-files/server.conf /data/open***/conf/
 #拷贝实例配置文件
 cd ..
4.easy-rsa的解压
 unzip easy-rsa.zip
 cd easy-rsa/2.0/
 cp -rf * /data/open***/easy-rsa/
 cd /data/open***/easy-rsa/
 chmod +x *
5.修改vars文件
 vim vars
 export KEY_SIZE=2048
 export CA_EXPIRE=3650
 export KEY_EXPIRE=365
 export KEY_COUNTRY="CN"
 export KEY_PROVINCE="GD"
 export KEY_CITY="ShenZhen"
                                城市随便填一个即可
 export KEY_ORG="Example INC"
                                组织单位
 export KEY_EMAIL="ca@example.com"
                                     邮箱地址可以随便填写
 export KEY_0U="Manager"
                              组织容器可以随便填写
 export KEY_NAME="xxxService"
                              名称可以随便填写
             xport KEY SIZE=2048
             加密的位数,越大越安全,但是时间更长,也增加CPU负担
             xport CA_EXPIRE=3650
             #根证书的有效期,这个可以相应的设的时间长些,这里为10年
             export KEY EXPIRE=365
              ·
密钥的有效期,根据公司安全进行设置,半年或一年,不宜设的太长
             export KEY_COUNTRY="
export KEY_PROVINCE=
             export KEY_CITY=
export KEY_ORG="
             xport KEY_EMAIL=
             xport KEY OU=
```

xport KEY NAME=

```
source vars
 #使之生效
6.生成证书
 ./clean-all
 #初始化
 ./build-ca
 #创建根证书,一路回车即可
 Generating a 2048 bit RSA private key
 .+++
 writing new private key to 'ca.key'
 You are about to be asked to enter information that will be incorporated
 into your certificate request.
 What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
 There are quite a few fields but you can leave some blank
 For some fields there will be a default value,
 If you enter ", the field will be left blank.
 Country Name (2 letter code) [CN]:
 State or Province Name (full name) [GD]:
 Locality Name (eg, city) [ShenZhen]:
 Organization Name (eg, company) [Example INC]:
 Organizational Unit Name (eg, section) [Manager]:
 Common Name (eg, your name or your server's hostname) [Example INC CA]:
 Name [xxxService]:
 Email Address [ca@example.com]:
创建服务器端密钥
 ./build-key-server server
 Country Name (2 letter code) [CN]: #回车
 State or Province Name (full name) [GD]: #回车
 Locality Name (eg, city) [ShenZhen]: #回车
 Organization Name (eg, company) [Example INC]: #回车
 Organizational Unit Name (eg, section) [Manager]: #回车
 Common Name (eg, your name or your server's hostname) [server]: #回车
 Name [xxxService]: #回车
 Email Address [ca@example.com]: #回车
 Please enter the following 'extra' attributes
 to be sent with your certificate request
 A challenge password []: #回车
 An optional company name []: #回车
 Using configuration from /data/open***/easy-rsa/openssl-1.0.0.cnf
 Check that the request matches the signature
 The Subject's Distinguished Name is as follows
 countryName
                       :PRINTABLE:'CN'
 stateOrProvinceName :PRINTABLE:'GD'
 localityName
                       :PRINTABLE: 'ShenZhen'
                       :PRINTABLE: 'Example INC'
 organizationName
 organizationalUnitName:PRINTABLE:'Manager'
 commonName
                       :PRINTABLE: 'server'
 name
                       :PRINTABLE:'xxxService'
                       :IA5STRING:'ca@example.com'
 emailAddress
 Certificate is to be certified until May 5 02:35:08 2015 GMT (365 days)
 Sign the certificate? [y/n]:y #输入y,回车
 1 out of 1 certificate requests certified, commit? [y/n]y #输入y,回车
 Write out database with 1 new entries
 Data Base Updated
```

创建用户

./build-key client #创建client用户

#方法和创建服务器密钥是一样的

创建Diffie-Hellman文件

./build-dh

7.配置open***

#本机要侦听使用的IP地址

local 192.168.1.201

#使用的端口、默认1194

port 1194

#使用的协议,默认使用UDP,如果使用HTTP proxy,必须使用TCP协议

proto udp

#使用的设备可选tap和tun, tap是二层设备, 支持链路层协议。

#tun是ip层的点对点协议,限制稍微多一些,建议使用tun,如果使用桥接的话,就必须要使用tap

#Open×××使用的ROOT CA,使用build-ca生成的,用于验证客户是证书是否合法

ca /data/open***/easy-rsa/keys/ca.crt

#Server使用的证书文件

cert /data/open***/easy-rsa/keys/server.crt

#Server使用的证书对应的key, 注意文件的权限, 防止被盗

key /data/open***/easy-rsa/keys/server.key # This file should be kept secret

#上面提到的生成的Diffie-Hellman文件

dh /data/open***/easy-rsa/keys/dh2048.pem

#防止注销用户登录

#crl-verify /data/open***/easy-rsa/keys/crl.pem

#客户端使用的地址、子网掩码

server 10.8.0.0 255.255.255.0

#用于记录某个Client获得的IP地址,类似于dhcpd.lease文件,

#防止open***重新启动后"忘记"Client曾经使用过的IP地址

ifconfig-pool-persist /data/open***/log/ipp.txt

#DHCP的DNS选项

push "dhcp-option DNS 114.114.114.114"

push "dhcp-option DNS 8.8.4.4"

#通过××× Server往Client push路由, client通过pull指令获得Server push的所有选项并应用 push "route 192.168.100.0 255.255.255.0"

#如果可以让××× Client之间相互访问直接通过open***程序转发,

#不用发送到tun或者tap设备后重新转发,优化Client to Client的访问效率

client-to-client

#如果Client使用的CA的Common Name有重复了,或者说客户都使用相同的CA

#和keys连接×××,一定要打开这个选项,否则只允许一个人连接×××,建议一人一个证书duplicate-cn

#定义最大连接数

max-clients 10

#NAT后面使用×××,如果×××长时间不通信,NAT Session可能会失效,

#导致×××连接丢失,为防止之类事情的发生,keepalive提供一个类似于ping的机制,

#下面表示每10秒通过×××的Control通道ping对方,如果连续120秒无法ping通,

#认为连接丢失,并重新启动×××,重新连接

#(对于mode server模式下的open***不会重新连接)。

keepalive 10 120

#对数据进行压缩,注意Server和Client一致

comp-lzo

#通过keepalive检测超时后,重新启动×××,不重新读取keys,保留第一次使用的keys persist-key

#通过keepalive检测超时后,重新启动×××,一直保持tun或者tap设备是linkup的,

#否则网络连接会先linkdown然后linkup

```
persist-tun
 #定期把open***的一些状态信息写到文件中,以便自己写程序计费或者进行其它操作
 status /data/open***/log/open***-status.log
 #和log一致,每次重新启动open***后保留原有的log信息,新信息追加到文件最后
 log-append /data/open***/log/open***.log
 #相当于debug level,具体查看manual
 verb 3
8.启动open***服务
 /data/open***/sbin/open*** --config /data/open***/conf/server.conf &
查看是否启动成功
 [root@xxxServer easy-rsa]# netstat -ntlup
 Active Internet connections (only servers)
 Proto Recv-Q Send-Q Local Address
                                            Foreign Address
                                                                      State
           0
                 0 0.0.0.0:22
                                            0.0.0.0:*
                                                                      LISTEN
                                                                                 81
           0
                 0 :::22
                                             :::*
                                                                      LISTEN
                                                                                 81
 tcp
           0
                 0 0.0.0.0:1194
                                            0.0.0.0:*
                                                                                 16
 udp
可以看到1194端口已经启动,说明open***启动成功
9.注销证书
同事离职了,需要将证书进行注销
 #注销账户test
 /data/open***/easy-rsa/revoke-full test
 Using configuration from /data/open***/easy-rsa/openssl-1.0.0.cnf
 Revoking Certificate 03.
 Data Base Updated
 Using configuration from /data/open***/easy-rsa/openssl-1.0.0.cnf
 lushare.crt: C = CN, ST = GD, L = ShenZhen, O = Example INC, OU = Manager, CN = test, na
 error 23 at 0 depth lookup:certificate revoked
 #error 23说明证书已经注销
这个时候还是可以利用此证书登录服务器的、在/data/open***/conf/server.conf下增加一行
 crl-verify /data/open***/easy-rsa/keys/crl.pem
再重启下open***服务即可
 killall open***
 /data/open***/sbin/open*** --config /data/open***/conf/server.conf &
这个时候open***下的test账户已经不能登录服务器了
10.修改/etc/sysctl.conf
 vim /etc/sysctl.conf
 将下面值修改为1, 开启Linux ip跳转
 net.ipv4.ip\_forward = 1
 #保存后执行
 sysctl -p
11.防火墙修改
 iptables -F
 iptables -X
 iptables -P INPUT DROP
 iptables -P OUTPUT ACCEPT
 iptables -P FORWARD ACCEPT
 iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
```

```
iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
 iptables -A INPUT -m state --state RELATED, ESTABLISHED -j ACCEPT
 iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
 iptables -A INPUT -p udp --dport 1194 -j ACCEPT
 #对IP进行转发
 iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -s 10.8.0.0/24 -j MASQUERADE
 iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -s 10.8.0.0/24 -j MASQUERADE
 service iptables save
 service iptables restart
 或者上面的也可以改成
 iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.8.0.0/24 -d 192.168.1.0/24 -o eth0 -j SNAT --to-sourc
12.客户端安装配置
  asy-rsa.zip
                                             4/23/2014 8:35 ... 压缩(zipped)文件...
                                                                                28 KB
 | Izo-2.06.tar.gz
                                             4/23/2014 8:35 ... GZ 文件
                                                                              570 KB
   openvpn-2.3.3.tar.gz
                                             4/23/2014 8:30 ... GZ 文件
                                                                              1,134 KB
  🞧 openvpn-install-2.3.3-I002-i686.exe
                                             4/23/2014 8:31 ... 应用程序
                                                                              1.639 KB
  @ openvpn-install-2,3,3-I002-x86_64.exe
                                             4/23/2014 8:31 ... 应用程序
                                                                              1.723 KB
```

里面有一个32位的安装客户端,也有一个64位的,按需安装即可

,安装完成后,将C:\Program Files\Open×××\sample-config(我这里安装在C:\Program Files\Open×××)目录下的client.o***

名称	•	修改日期	类型	大小
n client.ovpn		4/14/2014 8:48	OpenVPN Confi	4 KB
n sample.ovpn		4/14/2014 8:48	OpenVPN Confi	4 KB
n server.ovpn		4/14/2014 8:48	OpenVPN Confi	11 KB

拷贝到C:\Program Files\Open×××\config

修改client.o***

```
client
        #设备类型tun、tap根据服务器来设置
dev tun
proto udp #所使用的协议有udp、tcp根据服务器来设置
remote 192.168.100.201 1194 #主服务器
#remote 250.250.250.250 1194 #备用服务器
#remote-random
                  #开启服务器的轮询,如果设置了多台服务器的话
resolv-retry infinite
nobind
;user nobody
;group nobody
persist-key
persist-tun
                    #ca证书是从服务器上下载来的
ca ca.crt
cert client.crt
                    #生成的客户端证书
key client.key
                    #服务器上生成的密码
ns-cert-type server
comp-lzo
                    #压缩类型
verb 3
```

注意:如果是win7/win8的话需要使用管理员权限运行,否则是无法增加路由的

如果公司使用的是ADSL动态IP上网的话,如果要提供服务的话可以使用花生壳(不推荐,相当不稳定), 建议自己申请域名使用DNSPOD进行动态解析,设置详情可以查看

http://fengwan.blog.51cto.com/508652/1404534