NPS服务器——内网穿透

笔记本: Tools

创建时间: 2022/1/18 10:54 **更新时间**: 2022/1/18 12:58

作者: gakki

NPS

是一款轻量级、高性能、功能强大的内网穿透代理服务器。可以支持 tcp,udp,socks5,http等几乎所有流量转发,可以用来访问内网网站,本地支付接口调试,ssh访问,远程桌面,内网dns解析,内网 socks5代理等等…… 并有 web 管理端方便使用。

官方链接:

https://github.com/ehang-io/nps https://ehang-io.github.io/nps/#/install

此次案例为通过云服务器设置NPS实现内网穿透

服务端

下载

登陆云服务器下载安装包

wget https://github.com/ehang-

io/nps/releases/download/v0.26.10/linux amd64 server.tar.qz

或者下载到本地再上传到服务器。

解压

tar -zxvf linux amd64 server.tar.gz -C nps

```
ubuntu@VM-4-14-ubuntu:~$
ubuntu@VM-4-14-ubuntu:~$
tar -zxvf linux_amd64_server.tar.gz -C nps
conf/ps.conf
conf/tasks.json
conf/clients.json
conf/server.key
conf/server.key
conf/server.pem
web/views/
web/views/client/
web/views/client/add.html
web/views/client/edit.html
web/views/client/list.html
```

安装

./nps install 安装

```
ubuntu@VM-4-14-ubuntu:~/nps$ sudo ./nps install
2022/01/18 10:52:56 copy file ::/home/ubuntu/nps/conf/clients.json to /etc/nps/conf/clients.json
2022/01/18 10:52:56 copy file ::/home/ubuntu/nps/conf/hosts.json to /etc/nps/conf/hosts.json
2022/01/18 10:52:56 copy file ::/home/ubuntu/nps/conf/nps.conf to /etc/nps/conf/nps.conf
2022/01/18 10:52:56 copy file ::/home/ubuntu/nps/conf/server.key to /etc/nps/conf/server.key
```

启动

sudo nps start

nps start|stop|restart|uninstall|update

```
ubuntu@VM-4-14-ubuntu:~/nps$ sudo nps start
ubuntu@VM-4-14-ubuntu:~/nps$
ubuntu@VM-4-14-ubuntu:~/nps$
```

放通 8080端口

ip:8080

▲ 不安全 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	
NPS	
一款轻音摄號、高性能、功能强大的内障穿透代理服务器 • 协议支持金属、兼容几乎所有常用协议、例如cp. udp. httpl/s, sock-56、p2p. httpl/证。 金子布著管间kuc. windows,maco. 群尾等),支持- 建安步为底部旁 - 空粉造底,原则支分根形旁线和高小镇拉刺 • https:基础、支持标语辨代是抗心电路对抗动电路。 同时支持多定性 - 操作器单、只要描述的超速即可企业的 以上完成其余操作 - 操作器单、只要描述的超速即可企业的 以上完成其余操作 - 探示组金金面、混集、探信息、即时度、各户国家不等 - 扩展功能强大、该有的都有了(银行、压缩、加密、汽盘 原线、而宽限制、提出及时等等)。 域系统对异晶色记忆自由战化,从可是配量、host修改、 站后部界、URL指码。 (这种所等功能 - 服务或分务用中和用户注册功能 - 服务或分务用中和用户注册功能 - 服务或分务用中和用户注册功能	用户名 登録

默认账号密码 admin:123

修改密码

找到 nps.conf 的目录


vi /etc/nps/conf/nps.conf 安装过后在这里修改才有用.

```
#web
web_host=a.o.com
web_username=admin
web_password=123
web_port = 8080
web_ip=0.0.0.0
web_bse_url=
web_open_ssl=false
web_open_ssl=false
web_cert_file=conf/server.pem
web_key_file=conf/server.key
# if web_under_proxy use sub_path. like http://host/nps_need_this.
##web_base_url=/nps
```

修改此处密码, 然后重启服务

sudo nps restart

重新登陆 即可。




放通客户端连接端口 8024

在你的云服务器对应的管理面板设置防火墙规则,此处以腾讯云轻量应用服务器为例:



添加客户端——3389远程登陆



如图所示

记录ID,此处为 2



客户端

https://github.com/ehangio/nps/releases/download/v0.26.10/windows amd64 client.tar.gz

有 Successful 则为连接成功.


注意此为单词添加方式,关闭窗口后将不能远程连接。后面设置注册到系统服务中。

刷新控制台页面



如图所示为在线状态

添加TCP隧道




添加成功的样子。

访问NPS服务器的20000端口会被转发到3389端口。

连接

在 windows 中将 npc 添加到系统服务



我们将恢复选项卡中-第一次失败和第二次失败,后续失败设置为重新启动服务。如果服务遇到了问题将会自动重启。

手机演示

在win11系统设置中将其开启。
















其它功能正在探索.....