## Texlive 的安装 (xelatex 中文字体和手工宏包加载)

## 1 Texlive 的安装

以 ubuntu18.04 为例

1. 访问以下网址下载 texlive 的 ISO 文件

https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/#

 $wget-c\ https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/CTAN/systems/texlive/Images/texlive2020-20200406.iso$ 

2. 安装 per 组件 终端运行以下命令 sudo apt-get install perl-tk

3. 加载该 ISO 文件

sudo mount -o loop texlive2018.iso /mnt 换掉文件路径即可) 注意: 使用该命令会出现错误提示, mount: /dev/loop1 is write-protected, mounting read-only. 不必管它

4. 启动图形化安装界面

cd /mnt

sudo ./install-tl -gui

点击安装即可

安装时间比较长耐心等待, 安装完成后执行以下操作

- 5. 为了支持中文,我们需要使用 usepackage{xeCJK} 包,所以需要安装: sudo apt-get install texlive-lang-chinese
- 6. 要使用更多软件包和字体进行更完整的安装运行以下命令 sudo apt-get install texlive-latex-base texlive-latex-extra texlive-latex-recommended texlive-fonts-recommended
- 7. 安装 XeLatex sudo apt-get install texlive-xetex
- 8. 安装 texstudio 编辑器 sudo apt-get install texstudio

至此 texlive 的安装就完成了,可以正常输出中文进行编译.

## 2 Windows 字体安装

1. 拷贝中文字体进入 /usr/share/fonts/Windows 里面,没有此文件夹自己创建常用的 6 个字体是: 宋体 (simsun.ttf)、仿宋 (simfang.ttf)、黑体 (simhei.ttf)、楷体 (simkai.ttf)、隶书 (simli.ttf)、幼圆 (simyou.ttf)

- 2. 执行如下命令: \$ cd /usr/share/fonts/Windows
  - \$ chmod 777 \* # 因为原有权限为 600, 改为 777
  - \$ mkfontscale
  - \$ mkfontdir
  - \$ fc-cache
- 3. 测试字体是否安装完毕 \$ fc-list

如果有上面的字体就是安装成功了

## 3 手工添加缺失宏包并生效

- 方法一: 手动添加宏包, 在以下任意一个目录下放上.sty 文件 (宏包对应文件)
  - 1. /usr/local/share/texmf/
  - 2. /var/lib/texmf:/usr/share/texmf/
  - 3. /usr/share/texlive/texmf-dist/ #默认建议用/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/

然后执行命令

sudo texhash

# 默认建议命令为: sudo texhash /usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ 然后理应就找到了

- 方法二: 进入/home 目录, 在/home 目录下创建如下文件夹 texmf/tex/latex, 假设我们添加的宏包叫做 foo.sty, 就创建名字为 foo 的文件夹:
  - 1. cd ~
  - 2. mkdir -p texmf/tex/latex/foo
  - 3. 将 foo.sty 放入 foo 文件夹中

再执行下面的命令

texhash /texmf 就没事儿了