思想家公社的门口:量子化学·分子模拟·二次

最高水准的计算化学交流论坛"计算化学公社": http://bbs.keinsci.com。思想家公社QQ群专供 讨论理论、计算化学,1号群18616395,2号群466017436(讨论内容相同,可加入任意其一但 不可都加入,申请信息务必注明研究方向,否则一概不批)。Sobereva的硬件资料库: http:// //sobereva.com/datasheet.rar。本博客文章皆为原创,版权归Sobereva所有,未经允许不得转载

首页

博文索引

关于本博客

Gromacs 5.1.1与4.6.7编译方法

Author: sobereva Date: June 8, 2015 Category: 分子模拟 Views: 5,691

Gromacs 5.1.1与4.6.7编译方法

文/Sobereva(1) Last update: 2016-Jan-25

Gromacs 5.0(5.1.1编译方法与此完全一样)

编译条件: RHEL6-U1 64bit, Intel Q6600, root。

必须有cmake 2.8.8及以上。MKL、icc不是必需的,用MKL不比FFTW更快,用icc比gcc优势也不明 显,故没必要装。单机并行不用装MPI库,因为用的是OpenMP并行。跨节点运行基于MPI,可以用 OpenMPI 1.6及以上版本或MPICH 1.4.1及以上版本。

运行cmake -version,如果显示的版本低于2.8.8,到这里下载最新的cmake源代

码: http://www.cmake.org/cmake/resources/software.html

解压cmake, 进入其目录,运行./bootstrap;make -j;make install, 就被安装到了/usr/local/bin下面。删掉 cmake目录。

tar -zxf gromacs-5.0.tar.gz解压之,进入Gromacs的解压目录 mkdir build

cd build

cmake .. -DGMX_BUILD_OWN_FFTW=ON -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/sob/gromacs50 (注: 如果 用的CPU比较新,编译器版本又比较老,比如RHEL6自带的,这一步可能会报错提示说编译器不支持 AVX2指令集,此时应当再加上-DGMX SIMD=AVX 256来强制用AVX1指令集)

make -i //-i代表调用所有核并行编译

make install

在make过程中Gromacs会自动下载FFTW3.3.3并编译之。下载和编译总共只需几分钟。程序被安装到了/sob/gromacs50。删掉Gromacs安装目录,并在用户的.bashrc里加上export PATH=\$PATH:/sob/gromacs50/bin。

如果要编译双精度版本,cmake的时候写上-DGMX_DOUBLE=ON。此时不兼容GPU加速。编译出来的可执行文件默认都带着 d后缀,因此可以和单精度版安装到同一目录,不会冲突。

**** CUDA版安装方法

Gromacs通过CUDA支持nVidia的GPU来加速动力学计算,效率很好。如果用的是4核CPU,用高端GeForce显卡可加速>3倍,性价比很高。

先去nVidia网站下载并安装CUDA toolkit到默认路径。其它同上,区别仅是cmake这一步: cmake .. -DGMX_GPU=ON -DCUDA_TOOLKIT_ROOT_DIR=/usr/local/cuda-5.5 -DGMX_BUILD_OWN_FFTW=ON -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/sob/gromacs50

Gromacs从5.0开始也支持Intel XEON phi来加速计算,但只是初步支持,性价也远低于使用高端GeForce显卡,故这里就不说了。

**** 自己装FFTW的情况

有时候安装的机子不通网,Gromacs编译时没法自动联网下载FFTW,就必须先自行下载安装FFTW,然后在编译时调用。过程是:去ftp://ftp.fftw.org/pub/fftw/下载FFTW3.3.3或更高版本,解压并进入目录,运行

./configure --prefix=/sob/fftw333 --enable-sse2 --enable-float --enable-shared make -j

make install

在编译Gromacs的cmake那步之前先运行

export CMAKE PREFIX PATH=/sob/fftw333

然后在cmake时去掉-DGMX BUILD OWN FFTW=ON。

注意--enable-float代表编译单精度版本FFTW。如果是给双精度Gromacs用的,应该把--enable-float去掉。

**** 编译MPI版的方法

去http://www.open-mpi.org下载openmpi,这里用1.6.5版。解压并进入目录后运行./configure

make all install

然后在cmake时加上-DGMX_MPI=on即可。编译出来的文件都带着_mpi后缀,因此和单节点并行的版本可以装到一起,不会冲突。

注: Gromacs充分对主流的CPU支持的SIMD指令集进行优化,编译时会自动检测CPU架构,采用适当的编译选项,充分利用支持的指令集达到最佳性能。因此,如果几个机子的CPU架构不同,不要把编译好的Gromacs程序直接互拷,否则运行会出问题。

Gromacs 4.6.7

编译方法和5.0基本没有任何差异,下面只是简要写写,具体请参考上面的内容。

编译条件: RHEL6-U1 64bit, Q6600, root。

gmx 4.6开始完全使用cmake而不用./configure。必须有cmake 2.8及以上。MKL、icc不需要装。单机并行不用装MPI库,跨节点运行可以用openMPI或mpich。安装方法参考了http://www.gromacs.org/Documentation/Installation Instructions。

到这里下载最新的cmake源代码: http://www.cmake.org/cmake/resources/software.html 解压cmake, 进入其目录,运行./bootstrap;make;make install,就被安装到了/usr/local/bin下面。删掉cmake目录。

tar -zxf gromacs-4.6.7.tar.gz解压之,进入gmx的解压目录

mkdir build

cd build

cmake .. -DGMX_BUILD_OWN_FFTW=ON -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/sob/gromacs467 make -i

make install

在make过程中gmx会自动下载fftw3.3.2并编译之。下载和编译总共只耗时<3分钟。程序被安装到了/sob/gromacs467。删掉gmx安装包及解压目录。

如果要编译双精度版本,cmake的时候写上-DGMX_DOUBLE=ON。此时不兼容GPU加速。编译出来的可执行文件默认都带着_d后缀。

**** CUDA版安装方法

安装CUDA toolkit。其它同上,区别仅是cmake这一步:

cmake .. -DGMX_GPU=ON -DCUDA_TOOLKIT_ROOT_DIR=/usr/local/cuda-5.5 -DGMX_BUILD_OWN_FFTW=ON -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/sob/gromacs467gpu

**** 自己装fftw的情况

解压fftw3.3.2, 进去, 运行

./configure --prefix = /sob/fftw 332 --enable-sse 2 --enable-float --enable-shared --enable-

make

make install

然后gmx里的cmake步骤改为 export CMAKE_PREFIX_PATH=/sob/fftw332 cmake .. -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/sob/gromacs467 如果用于编译双精度gmx,--enable-float应去掉

评论已关闭

Next: 使用KiSThelP结合Gaussian基于过渡态理论计算反应速率常数

Previous: 简谈原子半径

京ICP备15027470号

4 of 4 7/27/17, 12:03 PM