# Compartición de recursos entre MVs

#### Arquitecturas Virtuales

Depto. de Arquitectura de Computadores Universidad de Málaga

© 2013 Guillermo Pérez Trabado, Eladio Gutiérrez Carrasco, Julián Ramos Cózar

# • • | Pregunta:

- o "Y eso de la virtualización.. ¿funciona de verdad?"
  - Respuesta A: Los bancos ya están virtualizando sus infraestructuras.
    - "Cuando un banco se atreve a usar algo es que la tecnología ya está madura (o incluso obsoleta)."
  - Respuesta B (la correcta): "DEPENDE DE PARA QUÉ Y DE CUÁNTO DINERO TIENES"

# Objetivos

- Tomar conciencia de los aspectos internos de la virtualización y de cómo reducen o mejoran el rendimiento del hardware virtual (respecto al real).
- Saber cómo afecta al rendimiento la coexistencia de máquinas virtuales y cómo medir los recursos reales que necesita una MV.
- Conocer los mecanismos de control de asignación de recursos

#### • • Indice

- Sobrecostes inherentes a la virtualización
- Influencia en el rendimiento de la compartición de recursos entre máquinas virtuales
- Paravirtualización y optimización del S.O. invitado


# Indice

- Obtención de estadísticas
- Asignación de recursos
  - Estática
  - Dinámica






#### Procesador: virtualización SW



#### Procesador: virtualización HW




#### Procesador

- El problema son las instrucciones privilegiadas y E/S
- o Traducción binaria en tiempo de ejecución
  - Se traducen a un código seguro para la CPU real.
  - Incluye el código de emulación por software del hardware de E/S virtual (se evita en modo "by pass").
  - La traducción lleva cierto tiempo adicional.

#### Trap & Emulate

- Se generan excepciones en la CPU real, que debe emular dichas operaciones por software.
- El soporte hardware puede reducir el efecto de la E/S

#### Procesador



 Pérdida de eficiencia por la virtualización S<sub>v</sub>:


$$S_v = f_p \times N_e + (1 - f_p)$$

- $f_p$ : fracción de instrucciones privilegiadas
- $N_e$ : número medio de instrucciones que las reemplazan
  - Rutina de emulación
  - Excepción


#### Procesador



- $f_p$ : dependerá de la aplicación
  - Bajo para CPU bound
  - Alto para I/O bound



 $\circ$   $N_e$ : dependerá de la técnica de virtualización, pero serán cientos incluso miles



## El problema de las excepciones

 Las excepciones invalidan todo el trabajo anticipado por el pipeline del procesador:



- Localidad de la cache.
- Predicción de saltos.
- Otras optimizaciones agresivas del procesador y del compilador.
- A mayor longitud del pipeline, mayor pérdida de rendimiento en cada excepción.

#### El problema de las excepciones

- Los programas I/O bound contienen una syscall (que implica un trap) cada pocas instrucciones.
  - Cuando se virtualiza hay que sumar el efecto de todos los traps de las instrucciones privilegiadas dentro de cada syscall.

```
while (!eof(f)) {
   l=read(f,buff,N);
   write (f,buff,l);}
```

 El efecto de los traps suele ser menor que el de acceso a disco.

#### Memoria

- La máquina virtual requiere la simulación del espacio físico de memoria RAM y la unidad de gestión de memoria (MMU) del procesador:
  - Overhead de memoria y procesamiento.

#### Discos duros

- Se pueden implementar:
  - By pass: directamente sobre discos físicos, particiones, volúmenes lógicos.
  - Ficheros: del sistema de archivos del hipervisor

#### Discos duros

- Volúmenes físicos
  - Menos retardo adicional en cada operación de acceso.
  - Uso: aplicaciones críticas o para migrar un servidor existente.

#### Discos duros

- Implementados sobre ficheros
  - Overhead por las estructuras de datos del sistema de ficheros.
    - Menos velocidad de transferencia y más latencia.
  - Es posible no asignar el espacio libre del volúmen. Ahorra espacio, pero:
    - Puede provocar inanición por falta de disco real.
    - Puede introducir fragmentación del fichero(s) que simula el disco (adicional a la interna).

# Snapshots de disco

- Disminuyen la eficiencia del disco
  - En escritura hay que gestionar la asignación de espacio para las modificaciones.
  - En lectura hay que consultar el índice de bloques modificados que contiene el snapshot.
  - El fichero delta puede estar en un disco más lento que el disco original.
    - Se pueden desactivar para cada disco.


#### • La red

- Requiere simular
  - Interfaces de red (NIC) en cada máquina virtual.
  - LANs virtuales (switches Ethernet).
- El paso de paquetes Ethernet entre NICs de máquinas virtuales conectadas al mismo switch virtual se hace mediante buffers de memoria del hipervisor.
  - La velocidad de paso de datos es muy elevada.


#### Eficiencia de la E/S

- Para evaluar el rendimiento en E/S hay que distinguir:
  - Throughput: velocidad máxima de transferencia en bytes/s.
  - Latencia: tiempo mínimo que tarda en transferirse el primer byte.
  - tps: transacciones por segundo máximas (del mínimo tamaño).

    Operación de E/S



$$tps_{real} = \frac{1}{L_{inicial} + T_{Transferencia}}$$
 $th_{real} = B \cdot tps_{real}$ 
 $B$ : bytesporbloque



#### • • | Eficiencia de la E/S


- o La virtualización afecta al rendimiento:
  - Aumenta la latencia
    - Código de simulación
    - Pérdida de rendimiento por las excepciones.
  - Se puede reducir con el uso de buffering en el sistema real.
  - Respecto al throughput
    - Una buena simulación lo mantiene al 100% del original
    - Puede degradarse por las copias entre buffers reales y virtuales


#### Eficiencia de la E/S

#### Comparación real vs virtual


REAL

VIRTUAL






Operación de E/S virtual



#### • • | Eficiencia de la E/S

- El impacto de la virtualización depende de:
  - Tamaño de bloque de las transferencias de E/S:
    - Grandres vs Pequeños
  - Si hay copia entre buffers M. virtual y real
  - Tipo de escrituras:
    - Síncronas vs Asíncronas (¿debo esperar al final?)

Operación de E/S virtual



# E/S con bloques grandes

- El overhead extra en la latencia representa un porcentaje pequeño del tiempo total.
  - En cada operación puede observarse el retardo adicional.
- El número de *transacciones por segundo* se mantiene cerca del original.
- Se obtiene un throughput cercano al original en transferencias de grandes volúmenes de información.

Operación de E/S

E/S

síncrona original

Operación de E/S virtual


Primasfencia

Operación de E/S virtual

Transfencia

# E/S con bloques pequeños

- El overhead extra en la latencia representa un gran porcentaje sobre el total.
  - En cada operación puede observarse el retardo adicional.
- El número de transacciones por segundo en transferencias continuadas decae de forma dramática.
- El throughput también decae.




# Impacto de copiar entre buffers

Operación de E/S El overhead aumenta E/S con el tamaño de original bloque. Operación de E/S virtual E/S virtual Operación de E/S E/S original T<sub>transfencia</sub> Operación de E/S virtual E/S


T<sub>transfencia</sub>


virtual

#### E/S asíncrona



- Afecta a la latencia de cada operación y a la velocidad en tps.
- La cache del SO virtual oculta el tiempo de copia entre buffers reales y virtuales (si existe).
- El *throughput* solo está limitado por las *tps*.
- A mayor tamaño de bloque mayor throughput mientras no llenemos la cache.






## Eficiencia E/S. Conclusiones

- ¿Qué usar?
  - Bloques grandes ó
  - Bloques pequeños con E/S asíncrona
- ¿Cómo controlo el tamaño de bloque?
   Depende de la aplicación
  - Pe en BD puedo configurar los buckets o nº de registros modificados antes de actualizar la BD en disco
- tps y throughput son incompatibles, ¿cuál mejoro? Depende la aplicación
  - tps muchos clientes con datos pequeños (alta concurrencia)
  - throughput pocos clientes con datos grandes (pe servidor videos HD)

## • • Eficiencia E/S. Conclusiones

Otras consideraciones



- En un disco magnético
  - La velocidad de giro es constante (rpm)
  - La densidad de información es constante
    - Hay más sectores en las pistas exteriores
- Por tanto, el throughput aumenta hacia el exterior (pista 0) del disco
  - Podríamos usar solo la primera mitad
- Movimiento de cabeza lectora no optimizable globalmente (disco compartido: LUNs, RAIDs)
- Los discos estado sólido (SSD)
  - No tienen posicionamiento (menor latencia)
  - Tienen mayor velocidad de transferencia (throughput)
  - Problema del desgaste (aumenta latencia)
  - Coste elevado (aún)

# • I ¿Y para qué virtualizamos?

- Si se pierde rendimiento...
  - ...¿qué ganamos?
- Ganamos ventajas de alto nivel:
  - Portabilidad indefinida:
    - Independencia de los fabricantes y la tecnología.
  - Rentabilidad económica:
    - Mayor aprovechamiento del hardware.
    - Menor consumo de energía y generación de calor.
  - Protección:
    - Tolerancia a fallos.
    - Recuperación de desastres.
  - Reducción de costes (hardware, administración, consumo de electricidad)

# Mejora del rendimiento: Optimizaciones en el SO guest

#### Paravirtualización

- Requiere reescribir el kernel del SO virtual, reemplazando las llamadas al núcleo con llamadas al hipervisor.
  - Usa el soporte de virtualización por HW del procesador.
  - Reduce el número de excepciones en la implementación de la E/S (no usa instrucciones IN/OUT para provocar la llamada al hipervisor).

#### Paravirtualización

- Puede implementar optimizaciones internas de los periféricos antes de encargar la operación al hipervisor. Ejemplos:
  - Discos: simular reordenación de comandos.
  - E/S: eliminar copias entre buffers, usando E/S "in-place".
  - Red: copiar paquetes directamente entre kernels de MVs.

# Driver optimizado

- Requiere escribir drivers compatibles con el guest OS, usando llamadas al hipervisor
  - Más simple, solo reescribir el driver para el hardware virtual, no el real.
  - Similar a la paravirtualización, pero aplicada solo nivel de drivers (no todo el kernel).
  - La única opción si no tenemos los fuentes del SO (pe Windows)

# Driver optimizado

- También se realizan optimizaciones internas dentro del *driver* antes de llamar al hipervisor:
  - Simular reordenaciones de comandos de disco.
  - Reducir copias entre buffers usando E/S "inplace".
  - Optimizaciones de red.
    - Ejemplo. Para una red a 1.000 Mbs (unos 110 Mbytes efectivos):
      - Driver Flexible (en todos los SOs): 300 Mbps
      - Driver VMXNET 2 (requiere Tools): 975 Mbps

# Comparativa

- La paravirtualización permite optimizaciones más amplias, ya que afecta a todo el kernel.
  - Reduce al mínimo el overhead de cada operación.
- Aumenta el número máximo de operaciones de E/S por segundo.
- La paravirtualización mejora notablemente la E/S de bloques pequeños:
  - Acceso a disco de Bases de Datos
  - Transacciones de red (web services)

## Comparativa

- El driver optimizado y la paravirtualización del kernel obtienen el mismo throughput (normalmente):
  - Reducen el número de excepciones eliminando instrucciones IN/OUT.
  - Usan copias "in-place".

## Comparativa

- El driver optimizado puede ser más fácil de implementar que el kernel paravirtualizado.
  - SLES y RedHat ofrecen kernels paravirtualizados para XEN y VMWare.
  - ¡¡¿Windows paravirtualizado?!! (Existió)
- Los rendimientos obtenidos son similares

## Overcommiting Compartición de recursos entre MVs

# Overcommiting

- Muchos servidores están inactivos casi todo el tiempo
- Overcommiting: multiplexación de recursos físicos entre máquinas virtuales
  - Supone un uso "ineficiente" del hardware disponible
  - Busca la reducción de costes mediante la compartición del mismo hardware por varios servidores virtuales
  - Se asignan más recursos virtuales de los que existen realmente
  - No existen garantía de que se proporcionen los recursos cuando se necesitan

# Overcommiting

- Estadísticamente funciona porque el uso medio en conjunto de todas las MVs no supera los recursos existentes.
- Puntualmente, el uso total puede superar los recursos existentes (congestión)
  - No se puede prever ni su aparición ni su duración (puede prolongarse indefinidamente)
  - En esta situación, se bloquea a los solicitantes en espera de que los recursos estén disponibles
    - Puede reducir gravemente la eficiencia

## Compartición de la CPU

#### Terminología

- CPU = procesador físico
- Core físico = core de CPU física
- Hyper-Threading = dos instancias lógicas de un core físico
- vCPU = CPU virtual, en la MV
- vCore = núcleo de una vCPU
- LCPU = CPU lógicas disponibles en el servidor que ejecuta el hipervisor
- Ejemplo:
  - 2 CPU físicas, con 6 cores e hyper-threading activo =>
     24 LCPU => Ejemplos de configuraciones posibles:
  - 1 MV con 24 vCPU ó 4 vCPU de 6 vCores

## Compartición de la CPU

- Recursos asignados:
  - Número de cores de la MV
  - Porcentaje de uso de esos cores
- Overcommiting de la CPU: la suma de las vCPUs de las MVs supera a las CPUs
- Si el tiempo de proceso de las vCPUs excede la capacidad de las CPUs
  - Se aplica time-sharing entre MVs
  - Los SOs guest observan tiempos de espera adicionales inexplicables
  - Podrían aparecer retardos que afectaran a la temporización de una aplicación crítica


#### Terminología

- Memoria física
  - Existente en la realidad (en el servidor que ejecuta hipervisor)
- Memoria configurada en la MV
- Memoria reservada para MV (garantizada)
  - Mínima que necesita para funcionar sin problemas
  - Menor (o igual) que la configurada
- Memoria asignada a la MV (accedida)
  - Mayor o igual a reservada
  - Menor o igual a configurada
- Memoria usada recientemente (working set)
  - Es la más crítica, debería estar en memoria física siempre (debería caber en reservada)
  - Cuando no es posible se produce trashing entre MVs

- Overcommiting de la RAM: la suma de las RAMs configuradas en las MVs supera a la física del servidor
  - No tiene porqué ser un problema
  - El hipervisor implementa memoria virtual
    - Asignación bajo demanda
    - Espacio de swap en disco
- Los SOs guest observan tiempos de espera inexplicables al acceder a ciertas páginas de memoria
  - La paginación del host y el guest interfieren

- En un SO paravirtualizado el hipervisor sabrá qué memoria puede recuperar de las MVs (no usada)
- Si no lo es, existen técnicas para intentar evitar que el rendimiento se degrade (en orden de prioridad)
  - Compartición de memoria
  - Ballooning
  - Compresion de memoria
  - Swap

- Compartición de memoria (Transparent Page Sharing – TPS)
  - SOs similares en MVs distintas o creadas de la misma plantilla tienen páginas idénticas
  - Mientras no se escriban, se garda una sola copia compartida en RAM
  - La sobrecarga del escaneo para TPS es baja




- Ballooning (driver de las Tools: vmemctl)
  - Se basa en que solo un bajo porcentaje de la RAM se usa intensivamente en el guest. Ejemplo Windows 7:




- Reservada para hardware: memoria reservada para uso por parte de la BIOS y algunos controladores para otros periféricos
- En uso: usada por los procesos, los controladores o el sistema operativo
- Modificada: memoria cuyo contenido debe escribirse en el disco antes de poder usarse con otra finalidad
- En espera: memoria que contiene datos y código en caché que no se usan de forma activa
- Libre: memoria que no contiene datos de valor y que se usará primero cuando los procesos, los controladores o el sistema operativo necesiten más memoria

- Ballooning. Procedimiento
  - El balón se infla (reclama memoria)
  - Es SO guest libera memoria menos útil
  - El balón entrega memoria al hipervisor



- Compresión de memoria
  - Mismo principio que caché víctima
  - Nivel intermedio, antes del swap
  - Comprime la página y la almacena en un espacio protegido de memoria (4K->2K)
  - Es más rápido que el acceso al disco y no degrada mucho en rendimiento



#### Swap

- Usa el disco como memoria
- Es muy lento, usar como último recurso
  - Ejemplo: 1 seg RAM = 11.5 días en disco
- No hay problema si el working set de la MV reside en la memoria física
- Tamaño Swap = Mem configurada reserva

# Compartición E/S

- Discos Virtuales
  - El ancho de banda de los discos físicos será compartido
    - Existen mecanismos para balancear su uso entre MVs
  - Discos tipo thin (el espacio se reserva al usarse)
    - Puede haber problemas de inanición si reservo tipo thin
    - No se libera el espacio de un disco thin borrado
  - Ventajas de usar linked-clones
    - El espacio se ocupa solo una vez
    - Se mejora la concurrencia de E/S a disco si el hipervisor implementa una cache de disco para los bloques de los discos virtuales

# Compartición E/S

- Red
  - El ancho de banda será compartido
    - Se puede limitar el tráfico saliente de cada MV
  - Comunicamos MVs sin necesidad de NICs físicos
- Paravirtualización y drivers pueden dar mejor rendimiento para E/S que en máquinas reales

#### Asignación de recursos

## Asignacion de recursos


- Para tomar decisiones de optimización reales hay que conocer las necesidades de recursos de cada aplicación.
- Se puede hacer una sobreasignación inicial y observar el uso real que hace la MV durante un periodo de tiempo.
- El hipervisor ofrece herramientas para almacenar estadísticas de uso durante largos periodos de tiempo.

#### Tasa de consolidación

- Número de MVs ejecutadas simultáneamente en el servidor
  - Respetando rendimiento y QoS exigido
- La tarea del buen administrador es maximizarla con ayuda de herramientas de gestión
- No existe un valor fijo, dependerá de la potencia del host y las aplicaciones ejecutadas en las MVs
  - El sobre-dimensionamiento perjudica el rendimiento
  - El infra-dimensionamiento es un derroche para la empresa

- Lo ideal es tomar datos tanto del interior del SO guest como del hipervisor.
  - Monitorizar el interior requiere instalar un agente de monitorización en el SO invitado.
  - El hipervisor suele contar con algún agente de monitorización integrado.
- Si queremos monitorizar un cluster, necesitamos recopilar centralizadamente los datos de todas las MVs y de todos los hipervisores.

o perfmon (Windows)



#### o esxtop

```
10:09am up 22:09, 16 worlds, load average: 0.03, 0.01, 0.00, 0.00
        3.49%,
                 1.95% :
                           2.72% used total
       3.07%,
                0.42%, 1.91%,
MEM: 850944 managed(KB), 270336 free(KB) : 68.23% used total
SWAP: 1047552 av(KB), O used(KB), 1037080 free(KB) :
                                                        0.00 MBr/s,
                                                                       0.00 MBw/s
DISK vmhba0:6:0:
                                                             0.00 MBw/s
                   0.00 r/s,
                                 0.00 ឃ/៩,
                                              0.00 MBr/s,
DISK vmhba0:0:0:
                                                             0.02 MBw/s
                    0.00 r/s,
                                 7.57 w/s,
                                              0.00 MBr/s,
NIC vmnic1:
               0.00 pTx/s,
                             14.55 pRx/s,
                                             0.00 MbTx/s,
                                                             0.01 MbRx/s
                             14.55 pRx/s,
NIC vmnicO:
               0.00 pTx/s,
                                             0.00 MbTx/s,
                                                             0.01 MbRx/s
 VCPUID WID WTYPE
                     %USED %READY %EUSED
                                           % MEM
        129 idle
 129
                     59.86
                             0.00 59.86
                                           0.00
 128
       128 idle
                     50.83
                             0.00 50.83
                                           0.00
                                           0.00
  131
       131 idle
                     45.77
                             0.00 45.77
  130
       130 idle
                     38.14
                             0.00 38.14
                                           0.00
  127
       127 console
                     2.31
                             0.02
                                    2.31
                                           0.00
  142
       142 vmm
                      2.29
                             0.36
                                   2.29 35.00
  143
       143 vmm
                      0.76
                             0.22
                                    0.76 15.00
  132
       132 helper
                      0.02
                             0.22
                                    0.02
                                           0.00
  140
       140 driver
                      0.00
                             0.00
                                    0.00
                                           0.00
       139 reset
  139
                      0.00
                             0.00
                                    0.00
                                           0.00
  138
       138 reset
                      0.00
                             0.00
                                    0.00
                                           0.00
       137 helper
  137
                      0.00
                             0.00
                                    0.00
                                           0.00
 136
       136 helper
                      0.00
                             0.00
                                    0.00
                                           0.00
 135
       135 helper
                      0.00
                             0.00
                                    0.00
                                           0.00
 134
       134 helper
                      0.00
                             0.00
                                    0.00
                                           0.00
       133 helper
                      0.00
                             0.00
                                    0.00
                                           0.00
```

#### o vmkusage




#### Herramientas de análisis

- Las herramientas gráficas permiten un vistazo rápido para detectar situaciones anómalas.
- Es deseable poder exportar las estadísticas para realizar análisis más completos mediante programas más complejos y trabajar sobre una gran cantidad de datos.
  - Máximos, mínimos, medias, desviación estándar, correlación entre los recursos usados en distintas máquinas de la misma aplicación, etc.


#### Ejemplo: arranque del servidor

- El arranque de un sistema implica consumo de recursos masivo.
  - Puesta en marcha de procesos de servicios en secuencia (pero sin espera ni control sobre el estado del servicio).
  - Solapamiento entre la inicialización de servicios arrancados en secuencia.
- Uso masivo de CPU
  - Los servicios no son procesos interactivos: no se bloquean hasta completar la inicialización.
- Uso masivo de memoria
  - Carga de aplicaciones (cache de disco y espacio de procesos)
  - Código de inicialización de las aplicaciones
  - Acceso a ficheros de configuración, etc.
- Se parte de un estado ineficiente con la cache de disco vacía.
  - Acceso físico a disco para todo



#### Ejemplo: arranque del servidor

- Es un estado limitado
  - Se acaba tan pronto como se bloquean los servicios en espera de conexiones de red.
- El uso de recursos baja posteriormente gracias a la localidad
  - Solo se accede la memoria del "working-set" de los procesos, del kernel, y la parte de la cache de disco que contiene los datos usados.
  - Los procesos se bloquean y el consumo de CPU casi desaparece.
- No es tan grave...
  - Es tan ineficiente como en una máquina real.
- ...pero
  - Se puede complicar si varias máquinas virtuales arrancan a la vez.
- Optimización
  - Es vital secuenciar el arranque de las máquinas para evitar la competencia por los recursos si no están garantizados (el disco es el más difícil de garantizar).
  - Definir un tiempo de gracia en el hipervisor suficiente para inicializar todos los servicios.
  - Esperar una señal desde dentro del S.O. invitado:
    - Arranque de VMWare Tools => Verificar que es el último servicio en arrancar.
- ¡Otro motivo más para instalar VMWare Tools!





## Configuración de recursos

- Son parámetros de calidad de servicio (QoS)
- Permiten definir garantías de mínimos, límite de uso, prioridades, cuotas
  - La suma de las garantías mínimas no puede superar los recursos existentes.
  - La suma de los límites de uso sí puede superar el total.
- El administrador debe estudiar las necesidades y definir los requerimientos de recursos de cada máquina.

## Configuración de recursos

- El hipervisor permite definir directivas estáticas de reparto de recursos entre MVs. Ejemplos:
  - Asignación de CPU (en %tiempo o ciclos por segundo).
  - Políticas de asignación de RAM (en MB absolutos).
- El hipervisor asigna los recursos en tiempo real siguiendo las directivas.

#### • CPU

- Modo de virtualización: hardware o software
- Visibilidad modelo: portabilidad vs eficiencia
- Número de vCPU (activar SMP)
- Afinidad vCPU con CPUs
- Límite uso CPU (MHz) = máxima
- Garantía CPU (MHz) = mínima
- o shares: importancia relativa de las máquinas
  - Deciden la prioridad en caso de competir por uso de la CPU

## • • CPU. Ejemplo de *shares*

#### Situación 1:

- Servidor de 8GHz de capacidad agregada
- Dos MVs CPU-bound
- Si sus shares son Normal, cada una obtendrá
  - MV1 = 4 GHz; MV2 = 4 GHz

#### Situación 2:

- Se enciende una tercera MV CPU-bound
- Su share está a High (doble de shares que las MVs con shares a Normal)
- La nueva recive: MV3 = 4GHz
  - Las dos MVs antiguas: MV1 = MV2 = 2GHz

#### • • RAM

- Configurada = máxima
- o Reserva = mínima
- swap = Configurada-Reserva
- shares: prioridad relativa
  - Pe: decide dónde hinflar el balloon
- Idle memory tax
  - Recuperar memoria inútil independientemente del share

# • • RAM. Ejemplo shares

#### o Situación 1:

- Servidor con 4 GB de RAM
- 2 MVs con 4GB configurada cada una
  - MV1 High (ratio 4) y MV2 Low (ratio 1)
- Reparto de memoria asignada
  - MV1 = 4/5 \* 4GB = 3.2 GB
  - MV2 = 1/5 \* 4GB = 800 MB

#### o Situación 2:

- Nueva MV con 4GB y share High
  - MV1 = MV3 = 4/9 \* 4GB = 1.77 GB
  - MV2 = 1/9 \* 4GB = 444 MB

#### RAM. Ejemplo idle memory tax

- Por defecto recupera hasta un 75% de memoria no usada
- Sin idle memory tax
  - Servidor 4GB de RAM
  - 2 MVs de 4GB con shares Normal
    - MV1 poca actividad (usa 1GB de 4GB)
    - MV2 actividad intensa (usa 3GB de 4GB)
  - MV1 = MV2 = 2GB
- Con idle memory tax puede recuperar hasta el 75% de 1GB = 750 MB
  - MV1 = 1.25 GB
  - MV2 = 2.75 GB

#### Disco

- o Eficiencia en el acceso a disco
  - Control totalmente manual mediante la ubicación de los discos virtuales
  - Distribuir discos virtuales en discos físicos distintos
  - No usar snapshots o solo en el disco de sistema (nunca en los datos)
  - Usar directamente particiones para datos (nunca para el sistema)
  - A veces no tiene sentido tener caché de disco en RAM (puede acabar en disco si no hay RAM suficiente)



#### Clusters de Servidores

- Un hipervisor distribuido controla varios servidores físicos
- Permite migrar máquinas virtuales entre servidores sin pararlas:
  - La RAM de la máquina migrada se copia al nuevo servidor junto con el contexto de la CPU.
  - Requiere una SAN (red de almacenamiento) para no mover los discos virtuales entre servidores físicos.
  - Todos los servidores deben estar conectados a la misma LAN para continuar el acceso de red sin interrupciones.

#### Aplicaciones de la migración

- Reducir la competencia por los recursos entre máquinas virtuales
  - Tiempo de CPU y espacio de RAM.
  - Ocupación de buses de E/S (buses de E/S, NICs, HBAs, etc).
- Permitir fallos de hardware no fatales (en estado degradado) en servidores.
- Cuando se necesita apagar o mantener el servidor.
- Cuando se añaden nuevos servidores físicos.
- Recuperación de caídas de sistemas.
- Balanceo de cargas entre servidores
- Green Computing.
- O ...