Practica + - Paginación

La unidad de paginación se encerga principalmente de traducir una dirección virtual en una física.

Esta traducción permite separar el espacio de direcciones expuestas al proceso de su ubicación en la memoria Física.

to loc que - 2 que cerios esto?

les poder seporar el especio de distintos procesador y por ende comperten una memoria principal

Con esto cada proceso queda manejarsa sobra su espacio virtual como si fuera al físico. Luego al sistema operativo puede administrar la memoria física como sea necesario, de forma dinamica y sin afectar la ejecución de cada proceso.

Le unided va a utilizar dos elementos peca la traducción

Que conoce el proceso.

del proceso.

Le ubicación del directorio de pegines se encuentra en
CR3 (registro de control)
· Dirección victual
o procedor menos
10 bits més altos: pege directors index
10 bits signientes: page table index
12 bits más bajos: offset desde la base de la
página donde está el dato
esporado.
CR3
Posde bit 12 a 31: dirección page directory Jzobits
+ 2)403
+ altos
+ 2)403
BH 3: PWT CR3 & FFFFF 000
BH 0: Present conservolor
BH 3: PWT CR3 & FFFFF 000
Bit 3: PWT Bit 4: PCD CR3 & FFFFF000 Bit 0: Present consequelos 20 bits
But 3: PWT Description Descri
But 3: PWT But 4: PCD CR3 & FFFFF 000 De But 0: Present consequelos 20 bits Lage directory ented Fresh 1024 entedas (CN) de 32 bits (4 bytes) el directorio
But 3: PWT Description Descri
But 3: PWT But 4: PCD CR3 & FFFFF 000 De But 0: Present consequelos 20 bits Lage directory ented Fresh 1024 entedas (CN) de 32 bits (4 bytes) el directorio
But 3: PWT Dit 4: PCD CR3 & FFFFF 000 Dit 0: Present conservois 20 bits Page directory ented Phas 1024 entedas (clu de 32 bits (4 bytes) el directorio entero ocupa 400 (una pagina)

loge Table Entry

& Bit 0: Present to 20 bits mes altos direc de la pag

1: B/W

2:015

ptril & OXFFFFFOOD

VICT = dic (10 bits) | table (10 bits) | offset (12 bits)

pd:= CR3 & FFFFF000

pt_index = (11+ 2722) & 0x3FF

pt = pd [pt_index] & FFFFFF000

pt_index = (VIC+ 7712) & 0X3FF

page_addr:= ptcpt_index1& FFFFF000

offset = vict & OXFFF

tozta libbe aged =: styl

PTLB: translation lookeside buffer cuenta con teducciones
pre-computades

Casos de Uso Suzpping Cuando vacios procesos comparten el uso de memoria y esta se está agotando o un proceso se encuentra suspendido el sisteme operativo purde decidir mover paginas de estos procesos desde y hacia al disco sin afectar la visión del proceso de su especio de memoria. lace implementar efectivamente este mecanismo al os puede registrar internamente Las Fracuencia y prioridad de los procesos. Pere decidir cieles van a vuelven del disco 2) carga bajo demanda El 05 puede decidir no escose pagines de un proceso, ponoc su bit de l'en 0, cuando tire page fault, en ess exapción busca la pag un disco y la mapea, wercomp of pit b ou 1.

3) Bibliotoces Compactiles

entences como vacios procesos acceden al mismo código no lo copiamos, mapeemos las mismas páginas (de la biblioteca compactida) en distintas estructuras por proceso.

(4) copy on write

e Actualmente es común el uso del Fock (crear nuevos procesos a partir de la copia del proceso en ejecución)

mapresmos vacios procesos contra el mismo conjunto de paginas físicas que contienen su código.

en elles y mes de un proceso les esta eccediendo.

excapción por querer escribirla se copia de mapos con escritura para el proceso que genero la interrupción