Лабораторная работа №9

Использование протокола STP. Агрегирование каналов

Шияпова Дарина Илдаровна

Содержание

1	Цель работы	4
2	Задание	5
3	Выполнение лабораторной работы	6
4	Выводы	18
5	Контрольные вопросы	19

Список иллюстраций

3.1	Логическая схема локальной сети с резервным соединением	6
3.2	Настройка trunk-порта на интерфейсе Gig0/2 коммутатора msk-	
	donskaya-sw-3	7
3.3	Настройка trunk-порта на интерфейсе на интерфейсе Fa0/23 ком-	
	мутатора msk-donskaya-sw-1	7
3.4	Настройка trunk-порта на интерфейсе на интерфейсе Fa0/23 ком-	
	мутатора msk-donskaya-sw-4	7
3.5	Пингование сервера mail и web	8
3.6	Режим симуляции движения пакетов ICMP	8
3.7	Режим симуляции движения пакетов ICMP	9
3.8	Просмотр состояния протокола STP для vlan 3	10
3.9	Настройка коммутатора msk-donskaya-sw-1 корневым	10
3.10	Режим симуляции движения пакетов ICMP к серверу web	11
3.11	Режим симуляции движения пакетов ICMP к серверу mail	11
	Hастройка режима Portfast	12
3.13	Hастройка режима Portfast	12
3.14	Пингование mail.donskaya.rudn.ru	13
	Разрыв соединения	13
	Режим работы по протоколу Rapid PVST+	13
	Режим работы по протоколу Rapid PVST+	14
	Режим работы по протоколу Rapid PVST+	14
	Режим работы по протоколу Rapid PVST+	14
	Режим работы по протоколу Rapid PVST+	14
3.21	Пингование mail.donskaya.rudn.ru	15
3.22	Разрыв соединения	15
	Время восстановления соединения	15
3.24	Логическая схема локальной сети с агрегированным соединением	16
	Настройка агрегирования каналов на msk-donskaya-dishiyapova-sw-1	16
3.26	Настройка агрегирования каналов на msk-donskaya-dishiyapova-sw-4	17

1 Цель работы

Изучить возможности протокола STP и его модификаций по обеспечению отказоустойчивости сети, агрегированию интерфейсов и перераспределению нагрузки между ними.

2 Задание

- 1. Сформировать резервное соединение между коммутаторами msk-donskayasw-1 и msk-donskaya-sw-3.
- 2. Настроить балансировку нагрузки между резервными соединениями.
- 3. Настроить режим Portfast на тех интерфейсах коммутаторов, к которым подключены серверы.
- 4. Изучить отказоустойчивость резервного соединения.
- 5. Сформировать и настроить агрегированное соединение интерфейсов Fa0/20 Fa0/23 между коммутаторами msk-donskaya-sw-1 и msk-donskaya-sw-4.
- 6. При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании.

3 Выполнение лабораторной работы

Сформируем резервное соединение между коммутаторами msk-donskayasw-1 и msk-donskaya-sw-3 (рис. 3.1). Для этого:

- заменим соединение между коммутаторами msk-donskaya-sw-1(Gig0/2) и msk-donskaya-sw-4 (Gig0/1) на соединение между коммутаторами msk-donskaya-sw-1 (Gig0/2) и msk-donskaya-sw-3 (Gig0/2);
- сделаем порт на интерфейсе Gig0/2 коммутатора msk-donskaya-sw-3 транковым (рис. 3.2);
- соединение между коммутаторами msk-donskaya-sw-1 и msk-donskayasw-4 сделаем через интерфейсы Fa0/23, не забыв активировать их в транковом режиме (рис. 3.3).




Рис. 3.1: Логическая схема локальной сети с резервным соединением

```
Password:

mak-donakaya-dishiyapova-aw-3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

msk-donakaya-dishiyapova-sw-3(config)#int g0/2

msk-donakaya-dishiyapova-aw-3(config-if)#awitchport mode trunk
```

Рис. 3.2: Настройка trunk-порта на интерфейсе Gig0/2 коммутатора msk-donskayasw-3

```
msk-donskaya-dishiyapova-sw-1(config) fint fa0/23
msk-donskaya-dishiyapova-sw-1(config-if) fswitchport mode trunk
msk-donskaya-dishiyapova-sw-1(config-if) f
```

Рис. 3.3: Настройка trunk-порта на интерфейсе на интерфейсе Fa0/23 коммутатоpa msk-donskaya-sw-1

```
Password:

msk-donskaya-dishiyapova-sw-9fconf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

msk-donskaya-dishiyapova-sw-9fconfig) fint fa0/23

msk-donskaya-dishiyapova-sw-9fconfig-if) fswitchport mode trunk

msk-donskaya-dishiyapova-sw-9fconfig-if) fswitchport mode trunk

msk-donskaya-dishiyapova-sw-9fconfig-if) f
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed %tate to up
```

Рис. 3.4: Настройка trunk-порта на интерфейсе на интерфейсе Fa0/23 коммутатоpa msk-donskaya-sw-4

С оконечного устройства dk-donskaya-1 пропингуем серверы mail и web (рис. 3.5).




Рис. 3.5: Пингование сервера mail и web

В режиме симуляции проследим движение пакетов ICMP. Убедимся, что движение пакетов происходит через коммутатор msk-donskaya-sw-2 (рис. 3.6).




Рис. 3.6: Режим симуляции движения пакетов ІСМР

Vis.	Time(sec)	Last Device
	0:000	-
	0.001	dk-donskaya-dishiyapova-1
	0.002	msk donskaya dishiyapova sw 4
	0.003	msk-donskaya-dishiyapova-sw-1
	0.004	msk-donskaya-dishiyapova-gw-1
	0.005	msk-donskaya-dishiyapova-sw-1
	0.006	msk-donskaya-dishiyapova-sw-2
	0.007	msk-donskaya-dishiyapova-sw-3
	0.008	mail
	0.009	msk-donskaya-dishiyapova-sw-3
	0.010	msk-donskaya-dishiyapova-sw-2
	0.011	msk-donskaya-dishiyapova-sw-1
	0.012	msk-donskaya-dishiyapova-gw-1
	0.013	msk-donskaya-dishiyapova-sw-1
(9)	0.014	msk donskaya dishiyapova sw 4

Рис. 3.7: Режим симуляции движения пакетов ІСМР

На коммутаторе msk-donskaya-sw-2 посмотрим состояние протокола STP для vlan 3 (рис. 3.8):

Рис. 3.8: Просмотр состояния протокола STP для vlan 3

В качестве корневого коммутатора STP настроем коммутатор msk-donskayasw-1 (рис. 3.9):

```
-5-CONFIG_I: Configured from console by console

donskaya-dishiyapova-sw-l#ur m

ding configuration...

donskaya-dishiyapova-sw-l#
-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered c
kaya-dishiyapova-sw-4 FastEthernet0/23 (104).

donskaya-dishiyapova-sw-l#conf t
c configuration commands, one per line. End with CNTL/2.

donskaya-dishiyapova-sw-l(config)#spanning tree vlan 3 roc

valid input detected at '^' marker.

donskaya-dishiyapova-sw-l(config)#spanning-tree vlan 3 roc

ionskaya-dishiyapova-sw-l(config)#spanning-tree vlan 3 roc

donskaya-dishiyapova-sw-l(config)#spanning-tree vlan 3 roc
```

Рис. 3.9: Настройка коммутатора msk-donskaya-sw-1 корневым

Используя режим симуляции, убедимся, что пакеты ICMP пойдут от хоста dk-donskaya-1 до mail через коммутаторы msk-donskaya-sw-1 и mskdonskaya-sw-3, а от хоста dk-donskaya-1 до web через коммутаторы msk-donskaya-sw-1 и msk-donskaya-sw-2 (рис. 3.10).




Рис. 3.10: Режим симуляции движения пакетов ICMP к серверу web




Рис. 3.11: Режим симуляции движения пакетов ICMP к серверу mail

Настроим режим Portfast на тех интерфейсах коммутаторов, к которым под-

ключены серверы (рис. 3.12):

```
Password:
msk-donskaya-dishiyapova-sw-2>enable
Password:
mak-donakaya-dishiyapova-sw-2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/2.
msk-donskaya-dishiyapova-sw-2(config) #interface f0/1
mak-donakaya-dishiyapova-sw-2 (config-if) #spanning-tree portfast
Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a sing
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loop:
Use with CAUTION
&Portfast has been configured on FastEthernetO/1 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-dishiyapova-sw-2(config-if) #interface f0/2
msk-donskaya-dishiyapova-sw-2(config-if) #spanning-tree portfast
Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a sing
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loop.
Use with CAUTION
*Portfast has been configured on FastEthernetO/2 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-dishiyapova-sw-2(config-if) #exit
mak-donakaya-dishiyapova-sw-2 (config) #exit
msk-donskava-dishiyapoya-sw-2#
&SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
wr m
Building configuration ...
[OK]
mak-donakaya-dishiyapova-sw-2≢
```

Рис. 3.12: Настройка режима Portfast

```
Password:
msk-donskaya-dishiyapova-sw-3>enable
Password:
msk-donskaya-dishiyapova-sw-3#conf t
Enter configuration commands, one per line.
                                                  End with CNTL/2.
mak-donakaya-dishiyapova-sw-3(config) #int f0/1
msk-donskaya-dishiyapova-sw-3(config-if) #spanning-tree portfast
Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION
*Portfast has been configured on FastEthernet0/1 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
mak-donakaya-dishiyapova-sw-3(config-if) #int f0/2
msk-donskaya-dishiyapova-sw-3(config-if) #spanning-tree portfast
*Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION
*Portfast has been configured on FastEthernet0/2 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode. mak-donskaya-dishiyapova-aw-3(config-if) texit
msk-donskaya-dishiyapova-sw-3(config) #exi
```

Рис. 3.13: Настройка режима Portfast

Изучим отказоустойчивость протокола STP и время восстановления соединения при переключении на резервное соединение. Для этого используем команду ping -n 1000 mail.donskaya.rudn.ru на хосте dk-donskaya-1 (рис. 3.14), а разрыв соединения обеспечим переводом соответствующего интерфейса коммутатора в состояние shutdown (рис. 3.15).

```
C:\>ping -n 1000 mail.donskaya.rudn.ru

Pinging 10.128.0.4 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=lms TTL=127

Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<lms TTL=127
```

Рис. 3.14: Пингование mail.donskaya.rudn.ru

```
msk-donskaya-dishiyapova-sw-3(config)#int q0/2
msk-donskaya-dishiyapova-sw-3(config-if)#shutdown
msk-donskaya-dishiyapova-sw-3(config-if)#
%LINK-5-CRANGED: Interface GigabitEthernet0/2, changed state to administratively down
%LINEFROTO-5-UFDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down
```

Рис. 3.15: Разрыв соединения

Переключим коммутаторы в режим работы по протоколу Rapid PVST+ (рис. 3.16):

```
msk-donskaya-dishiyapova-sw-lfconf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-dishiyapova-sw-l(config)#spanning-tree mode rapid-pvst
msk-donskaya-dishiyapova-sw-l(config)#exit
msk-donskaya-dishiyapova-sw-lf
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
sh ru
Building configuration...
```

Рис. 3.16: Режим работы по протоколу Rapid PVST+

```
msk-donskaya-dishiyapova-sw-2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-dishiyapova-sw-2(config)#spanning-tree mode rapid-pvst
msk-donskaya-dishiyapova-sw-2(config)#exit
msk-donskaya-dishiyapova-aw-2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr m
Building configuration...
```

Рис. 3.17: Режим работы по протоколу Rapid PVST+

```
msk-donskaya-dishiyapova-sw-3‡conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/2.
msk-donskaya-dishiyapova-sw-3 (config) #spanning-tree mode rapid-pvst
msk-donskaya-dishiyapova-sw-3 (config) #^2
msk-donskaya-dishiyapova-sw-3#
%SYS-S-CONFIG_I: Configured from console by console
wr m
Building configuration...
```

Рис. 3.18: Режим работы по протоколу Rapid PVST+

```
msk-donskaya-dishiyapova-sw-4$conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-dishiyapova-sw-4{config}$spanning-tree mode rapid-pvst
msk-donskaya-dishiyapova-sw-4{config}$^2
msk-donskaya-dishiyapova-sw-4$
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wz m
Building configuration...
[OK]
```

Рис. 3.19: Режим работы по протоколу Rapid PVST+

```
msk-pavlovskaya-dishiyapova-sw-l#en
msk-pavlovskaya-dishiyapova-sw-l#en
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-pavlovskaya-dishiyapova-sw-l(config)#spanning-tree mode rapid-pvst
msk-pavlovskaya-dishiyapova-sw-l(config)#^2
msk-pavlovskaya-dishiyapova-sw-l#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr m
Building configuration...
[OK]
```

Рис. 3.20: Режим работы по протоколу Rapid PVST+

Изучим теперь отказоустойчивость протокола Rapid PVST+ и время восстановления соединения при переключении на резервное соединение (рис. 3.21).

```
C:\>ping -n 1000 mail.donskaya.rudn.ru

Pinging 10.128.0.4 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=10ms TTL=127

Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<\lms TTL=127
```

Рис. 3.21: Пингование mail.donskaya.rudn.ru

```
msk-donskaya-dishiyapova-sw-3\u00e9conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-dishiyapova-sw-3\u00e9config-int gD/2
msk-donskaya-dishiyapova-sw-3\u00e3\u00e9config-if\u00e9\u00e8hatdown

msk-donskaya-dishiyapova-sw-3\u00e9config-if\u00e9\u00e8hatdown

msk-donskaya-dishiyapova-sw-3\u00e9config-if\u00e9\u00e8tatternet0/2, changed state to administratively down

blineproto-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down

msk-donskaya-dishiyapova-sw-3\u00e9config-if\u00e9\u00e8no shutdown
```

Рис. 3.22: Разрыв соединения

Сразу после разрыва соединения задержки по времени вообще не было, сесть моментально перестроилась.

А вот, когда обратно вернули старое соединение потребовался 1 пинг, что достаточно быстро (рис. 3.23). После восстановление пингование продолжило работать, как и в начале.

```
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
```

Рис. 3.23: Время восстановления соединения

Сформируем агрегированное соединение интерфейсов Fa0/20 – Fa0/23 между коммутаторами msk-donskaya-sw-1 и msk-donskaya-sw-4 (рис. ??).




Рис. 3.24: Логическая схема локальной сети с агрегированным соединением

Настроим агрегирование каналов (режим EtherChannel) (рис. 3.25):




Рис. 3.25: Настройка агрегирования каналов на msk-donskaya-dishiyapova-sw-1




Рис. 3.26: Настройка агрегирования каналов на msk-donskaya-dishiyapova-sw-4

4 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы я изучила возможности протокола STP и его модификаций по обеспечению отказоустойчивости сети, агрегированию интерфейсов и перераспределению нагрузки между ними.

5 Контрольные вопросы

1. Какую информацию можно получить, воспользовавшись командой определения состояния протокола STP для VLAN (на корневом и не на корневом устройстве)? Приведите примеры вывода подобной информации на устройствах.

С помощью этой команды вы можете просмотреть общую информацию о протоколе ST на коммутаторе. Вы можете просмотреть идентификатор Root, корневой мост и интерфейсные порты коммутатора, а также просмотреть состояния портов интерфейсов коммутатора.

Кроме того, если корневой мост настроен вручную, вы можете проверить значение приоритета коммутатора с помощью этой команды.

2. При помощи какой команды можно узнать, в каком режиме, STP или Rapid PVST+, работает устройство? Приведите примеры вывода подобной информации на устройствах.

При помощи команды show ru просмотр текущей конфигурации.

3. Для чего и в каких случаях нужно настраивать режим Portfast?

Portfast – функция, которая позволяет порту пропустить состояния listening и learning и сразу же перейти в состояние forwarding. Настраивается на портах уровня доступа, к которым подключены пользователи или сервера. Цель функции PortFast минимизировать время, которое необходимо для того чтобы порт перешел в состояние forward. Поэтому она эффективна только когда применена к портам, к которым подключены хосты.

4. В чем состоит принцип работы агрегированного интерфейса? Для чего он используется?

Агрегирование каналов — это технология объединения нескольких параллельных каналов передачи данных в сетях Ethernet в один логический. Она позволяет увеличить пропускную способность и повысить надёжность.

Основное применение технологии агрегации — объединение каналов в сетевых коммутаторах. Также можно настроить агрегирование для компьютерных сетевых адаптеров.

5. В чём принципиальные отличия при использовании протоколов LACP (Link Aggregation Control Protocol), PAgP (Port Aggregation Protocol) и статического агрегирования без использования протоколов?

LACP и PAgP - динамические протоколы, управляющие созданием и управлением агрегированных соединений. Статическое агрегирование настраивается вручную без использования протоколов.

6. При помощи каких команд можно узнать состояние агрегированного канала EtherChannel?

Команды show etherchannel summary и show etherchannel port-channel.