Sección Crítica y Exclusión Mutua

Concurrencia y Paralelismo

Juan Quintela Javier París quintela@udc.es javier.paris@udc.es

Sección Crítica

- Parte de código que accede a un recurso compartido con otro proceso/thread.
- Hay que regular el acceso de los procesos a la sección crítica para que no se produzcan inconsistencias en la información compartida.

Leer un valor compartido e incrementarlo

```
int i=0; // Variable global, compartida entre threads
void *incrementar(void *arg) {
 int v; // Variable local, una por thread
 v=i;
 V++;
 i=v:
void lanzar_thread() {
  pthread t thr;
  pthread create(&thr, NULL, incrementar, NULL);
```

```
Sección Crítica

void *incrementar(void *arg) {
   int v;
   V=1;
   V++;   // Seccion critica
   i=v;   //
}
```

La sección crítica es la parte de código donde estamos tocando recursos compartidos, en este caso la variable i.

```
Thread 1

void *incrementar(void *arg){
  v=i;
  v++;
  i=v;
}
```

```
Thread 2

void *incrementar(void *arg){
  int v;
  v=i;
  v++;
  i=v;
}
```

Los dos threads comienzan a ejecutarse entrando en la función incrementar.

```
Thread 1

void *incrementar(void *arg){
   int v;
   v=1;
   v++;
   i=v;
}
```

```
Thread 2

void *incrementar(void *arg){
   int v;
   v=1;
   v++;
   i=v;
}
```

Los dos threads copian el valor de la variable global i(=0). Las variables v son locales, por lo que cada thread tiene su propia variable en su stack y no se comparten.

Thread 1 void *incrementar(void *arg){ int v; v = i; v++; l=v; }

```
Thread 2

void *incrementar(void *arg){
  int v;
  v=1;
  v++;
  i=v;
}
```

El thread 1 incrementa el valor de su variable local v (=1). El thread 2 ha salido del procesador y sigue en el mismo punto

Thread 1 void *incrementar(void *arg){ int v; v = i; V++; 1=V; }

```
Thread 2

void *incrementar(void *arg){
  int v;
  v=1;
  v++;
  i=v;
}
```

El thread 1 sobreescribe la variable global con el valor de su copia de v (i pasa a valer 1).

Thread 1 void *incrementar(void *arg){ int v; v = i; v++; i=v; }

```
Thread 2

void *incrementar(void *arg){
  int v;
  v=i;
  v++;
  i=v;
}
```

El thread 1 termina. El thread 2 vuelve a ejecutarse e incrementa el valor de su variable local v (pasa a valer 1)

```
Thread 1

void *incrementar(void *arg){
  int v;
  v = i;
  v++;
  i=v;
}
```

```
Thread 2
void *incrementar(void *arg){
  int v;
  v=i;
    V++;
    i=v;
}
```

El thread 2 sobreescribe la variable i con el valor de v (i pasa a valer 1) y termina

- Hemos ejecutado la función de incremento 2 veces, pero sólo se ha incrementado una vez debido a las interacciones entre los threads.
- Este problema se llama actualización perdida (lost update).

Exclusión Mutua

- Consiste en garantizar que dos procesos no pueden estar en su sección crítica simultáneamente.
- Hay que gestionar los accesos a las secciones críticas del programa.

Vamos a añadir al ejemplo anterior un mecanismo que solo permita un thread a la vez en la sección crítica:

Ejemplo lock

```
void *incrementar(void *arg) {
int v;
lock;
v = i;
v++;
i=v;
unlock;
}
```

El primer thread que llegue a lock bloquea el acceso a los demás. Cuando ese proceso haga unlock se permite el paso al siguiente. Este mecanismo de bloqueo se denomina Mutex.

Thread 1 void *incrementar(void *arg){ lock; v=i; v++; i=v; unlock; }

Thread 2

```
void *incrementar(void *arg){
  lock;
  v=i;
  v++;
  i=v;
  unlock;
}
```

```
Thread 1

void *incrementar(void *arg){
   int V;
   iock;
   V=1;
   V++;
   i=V;
   unlock;
}
```

```
Thread 2

void *incrementar(void *arg){
  lock;
  v=i;
  v++;
  i=v;
  unlock;
}
```

El primer thread llega al mutex. Como no hay otro thread que lo tenga bloqueado, lo bloquea y continúa.

```
Thread 1

void *incrementar(void *arg){
   int v;
   v=1;
   v++;
   i=v;
   unlock;
}
```

```
Thread 2

void *incrementar(void *arg){
   int v;
   v=1;
   v++;
   i=v;
   unlock;
}
```

El segundo thread llega al mutex. Como está bloqueado queda esperando hasta que se libere.

```
Thread 1

void *incrementar(void *arg){
  int v;
  lock;
  v=1;
  v++;
  i=y;
  unlock;
}
```

```
Thread 2

void *incrementar(void *arg){
   int v;
   iock;
   v=1;
   v++;
   i=v;
   unlock;
}
```

El primer thread ejecuta toda la sección crítica. Lee el valor de la variable i (o), lo incrementa en la variable v(1), y lo vuelve a copiar a i (1).

```
Thread 1

void *incrementar(void *arg){
  int v;
  lock;
  v=i;
  v++;
  i=yiock;
}
```

```
Thread 2

void *incrementar(void *arg){
   int v;
   v=1;
   v++;
   i=v;
   unlock;
}
```

El primer thread libera el mutex. El segundo thread puede continuar y entrar en la sección crítica.

```
Thread 1

void *incrementar(void *arg){
  int v;
  lock;
  v=i;
  v++;
  i=v;
  unlock;
}
```

```
Thread 2

void *incrementar(void *arg){
  int v;
  lock;
  v=1;
  v++;
  i=v;
  unlock;
}
```

El segundo thread lee el valor de i(1) en v, lo incrementa(2) y lo escribe en i(2). No se pierde ninguna de las dos actualizaciones.

Instrucciones Atómicas

- Hay procesadores que proporcionan instrucciones que se ejecutan de forma atómica.
- Estas instrucciones se usan para implementar bloqueos.

Instrucciones Atómicas: Test and set

- test_and_set es una instrucción atómica que permite cambiar el valor de una posición de memoria y devolver su valor antiguo en un único paso. Normalmente test_and_set escribe el valor 1.
- Se puede implementar un mutex usando test_and_set:

```
Implementación Lock y Unlock

void lock(int *v) {
   while(test_and_set(v)==1);
}

void unlock(int *v) {
   *v=0;
}
```

Mutex Pthread

La librería pthread implementa mutex:

Pthread Mutex

```
pthread_mutex_t *mutex;
int pthread_mutex_init(pthread_mutex_t *,
pthread_mutex_attr *);
int pthread_mutex_destroy(pthread_mutex_t *);
int pthread_mutex_lock(pthread_mutex_t *);
int pthread_mutex_trylock(pthread_mutex_t *);
int pthread_mutex_unlock(pthread_mutex_t *);
```

Mutex Pthread

Ejemplo

```
struct thr args {
  pthread mutex t mutex;
};
int main() {
 struct thr args arg;
  pthread t thr1, thr2;
  pthread mutex init(&args.mutex, NULL);
  pthread create(8thr1, NULL, thr fun, 8arg);
  pthread create(&thr2, NULL, thr fun, &arg);
  pthread join(thr1, NULL);
  pthread join(thr2, NULL);
  pthread mutex destroy(&arg.mutex);
```

Ejemplo

```
int i=0;
void *thr_fun(void *p) {
  struct thr_args *arg=p;
  int v;
  pthread_mutex_lock(&arg->mutex);
  v=i;
  V++;
  i=v;
  pthread_mutex_unlock(&arg->mutex);
```

Semáforos

- Los semáforos son otro mecanismo de control de acceso a la sección crítica.
- Un semáforo tiene un cierto valor numérico que se le asigna al crearlo.
- Intentar bloquearlo decrementa su valor, liberarlo lo incrementa.
- Cuando el valor del semáforo es o el proceso bloquea.
- P(bloquear) y V(liberar) son atómicas.

Semáforos

```
P y V
V(semaphore S) {
  S=S+1;
P(semaphore S) {
  while(1) {
    if(S > 0) { S=S-1; break; }
```

Un Mutex es un caso especial de semáforo con valor 1.

Semáforos Posix

Semáforos Posix sem t *sem; int sem init(sem t *sem, int pshared, unsigned int value); int sem destroy(sem t *sem); int sem wait(sem t *sem); // P int sem trywait(sem t *sem); int sem timedwait(sem t *sem, const struct timespec *abs timeoout); int sem post(sem t *sem); // V

La estructura sem tiene que estar en memoria compartida entre los procesos

Semáforos Posix: Ejemplo

Ejemplo

```
int main() {
 sem_t *sem; int *shr_i;
  shr i=mmap(NULL, sizeof(int), PROT READ | PROT WRITE,
             MAP SHARED | MAP ANONYMOUS, 0, 0);
  sem=mmap(NULL, sizeof(sem t), PROT READ | PROT WRITE,
           MAP SHARED | MAP ANONYMOUS, o, o);
 sem init(sem, 1, 1);
 if(fork()==0) { proc fun(sem,shr i); exit(0); }
 if(fork()==0) { proc fun(sem,shr i); exit(0); }
  sem_destroy(sem);
 munmap(sem);
```

Semáforos Posix: Ejemplo

Ejemplo

```
void proc_fun(sem_t *sem, int *shr_i) {
  int v;

  sem_wait(sem);
  v=*shr_i;
  v++;
  *shr_i=v;
  sem_post(sem);
}
```