

Ověřování voucherů

Podrobný návod pro obsluhu pokladny — jak zkontrolovat a uplatnit vstupenky zákazníků pomocí QR kódu nebo ručního zadání.

Ve zkratce: Zákazník ukáže voucher (PDF nebo e-mail). Vy ho **naskenujete** nebo zadáte kód. Systém ukáže **barevný stav**. U platné vstupenky **kliknete na „Uplatnit“** — teprve tím je vstup potvrzen.

1. Otevření pokladní stránky

- Otevřete v prohlížeči interní stránku s ověřováním voucherů (adresu vám dá vedoucí).
- Funguje na počítači, tabletu i mobilu.
- **Na mobilu použijte Chrome nebo Safari** a stránku mějte přes `https://` (zámeček v adresním řádku) — jinak nepůjde kamera.

2. Tři způsoby ověření

- A Naskenovat QR kód (nejrychlejší)**
Na mobilu/tabletu klepněte na tlačítko **QR**, namiřte kameru na QR kód na voucheru. Po načtení se voucher rovnou zobrazí.
- B Zadat kód ručně**
Kód z voucheru (např. `Z00-4H05-JMUS`) napište do pole „Kód voucheru“ a stiskněte **Enter** nebo **Ověřit**. Hodí se, když je QR kód poškozený.
- C Vyhledat celou objednávku**
Zadejte **číslo objednávky** do pole „Vyhledat objednávku“. Systém ukáže **všechny vstupenky** té objednávky najednou.

Důležité — uplatnění je ruční! Naskenováním se vstupenka **NEuplatní automaticky**. Vždy ji musíte potvrdit tlačítkem **„Uplatnit vstupenku“**. Chrání to před nechtěným uplatněním při náhodném skenu.

3. Barvy stavů — co znamenají a co dělat

Po ověření se nahoře i na kartě vstupenky objeví barevný pruh:

Barva	Význam	Co udělat
ZELENÁ — v pořádku	Vstupenka je platná a ještě nebyla uplatněna .	Klikněte „ Uplatnit vstupenku “ a pusťte návštěvníka.
ZELENÁ — uplatněna dnes	Vstupenka byla uplatněna dnes (i před chvílí vámi). „Vstup povolen.“	Vstup je v pořádku. Nic dalšího neděláte.
ČERVENÁ	Uplatněna jiný den, vypršelá , nebo neplatná . „VSTUP NEPOVOLEN.“	Nepouštějte . Ukažte zákazníkovi datum uplatnění / expirace.

Pozn.: Oranžová dlaždice „Aktivní“ v horním souhrnu je jen počítadlo, ne stav konkrétní vstupenky.

4. Uplatnění vstupenek

Jedna vstupenka

U zelené (platné) vstupenky klikněte na „**Uplatnit vstupenku**“. Pruh zezelená s textem „**Vstupenka uplatněna dnes — Vstup povolen**“.

Celá objednávka najednou

Když má zákazník víc vstupenek v jedné objednávce, můžete použít červené tlačítko „**Uplatnit všechny aktivní vstupenky z objednávky**“. Uplatní naráz všechny platné vstupenky.

Jak vypadá seznam: Naskenovaná vstupenka je vždy **nahoře přes celý řádek** a zvýrazněná. Pod ní (nadpis „Další vstupenky v objednávce“) jsou ostatní vstupenky téže objednávky.

5. Co se na pokladně NEuplatňuje

Typ poukazu	Jak se chová
Vstupenky (dárkové vstupenky, dospělý/dítě...)	Uplatňují se na pokladně — viz výše.
Permanentky	Zobrazí se jako platné , ale neuplatňují se — jde o opakovaný vstup, nesmí se „spálit“.
Krmení zvířat	Vůbec se nezobrazí . Řeší se rezervací (Amelia), ne na pokladně.
Zážitky (den ošetřovatelem, pro odvážné, prohlídky...)	Nezobrazí se jako vstupenka. Řeší se rezervací.

6. QR skener na mobilu — řešení potíží

Hláška / problém	Co s tím
„Kamera funguje jen přes https“	Otevřete stránku přes https:// (se zámečkem), ne přes http nebo IP adresu.
„Přístup ke kameře byl zamítnut“	V prohlížeči povolte kameru pro tuto stránku (ikona zámečku → Oprávnění → Kamera → Povolit) a zkuste znovu.
„Skener se nenačetl“	Obnovte stránku (na mobilu potáhněte prstem dolů), zkontrolujte připojení.
„Nenalezena žádná kamera“	Zařízení nemá dostupnou kameru — zadejte kód ručně (způsob B).
Kamera nechytá QR	Prisvitěte, přiblížte, otřete objektiv. Případně zadejte kód ručně.

Tip: Tlačítko **QR** skener zapíná i vypíná. Vždy funguje i **ruční zadání kódu** — když cokoli selže, opište kód z voucheru.

7. Zvuková signalizace

- **Příjemné pípnutí** = v pořádku (platná / uplatněno dnes).
- **Varovné pípnutí** = pozor, přečtěte si text (např. ještě neuplatněno).
- **Chybový tón** = problém (nepovolit vstup / nenalezeno).

Vždy se řiďte hlavně **textem a barvou** na obrazovce, zvuk je jen doplněk.

Rychlý postup u pokladny

1. Zákazník ukáže voucher → **naskenujte** (QR) nebo zadejte kód.
2. Podívejte se na **barvu**: zelená = OK, červená = nepouštět.
3. Je-li zelená a čeká na uplatnění → klikněte „**Uplatnit vstupenku**“.
4. Objeví se „**Vstup povolen**“ → pusťte návštěvníka.