▼ ¥subsection{電子構造と系のエネルギー}

▼ ¥paragraph{原子--太陽系とのメタファ}

- ▼ 原子の構造モデルは、太陽系とのメタファで構築された、従って、軌道を指すorbitalはorbit(惑星の軌道)みたいなものとして形容詞化語尾(tal)がついている、太陽系の場合は、中心に太陽があり、重力ポテンシャルを持ており、惑星はその半径を任意に取ってポテンシャルの谷間を滑っている。一方、原子系では、中心に陽子と中性子とからなる核があり、静電ポテンシャルを持っており、電子の軌道エネルギーはある限られたとびとびしかとれない、半径とエネルギーは量子力学と古典力学の違いであり、また軌道関数の2乗が電子の存在確率となる。
 - ¥begin{figure}[h]
 ¥begin{center}
 ¥begin{picture}(450,200)
 ¥thicklines
 ¥put(0,0){¥framebox(450,200)}
 ¥end{picture}
 ¥end{center}
 ¥caption{太陽系と原子系のメタファ.}
 ¥end{figure}

▼ ¥paragraph{2原子分子--エネルギー準位}

• VASPは主に固体系のエネルギーを対象としているが、固体のバンド構造や電子状態密度、フェルミ準位等は2原子分子から理解することができる。遠方に離れた2個の原子が近づいて、新たな分子を構成したとしよう。単純のめに、2個の原子はs軌道に1個ずつ電子が入った初期状態を仮定しよう。新たに構成された分子の核ポテンシャは、2個の原子核からのポテンシャルの単純な重ね合わせとなる。あらたにできた分子軌道(Molecular Orbital)はセルフコンシステントに自分に作用しながら、あらたなエネルギー準位(energy level)を構成する。新たな結合(bonding energy level, \$E^{+}\$), 反結合準位(antibonding energy level, \$E^{-}\$)は

¥begin{equation}

 E^{\pm} = $\frac{E}{+h}$ = $\frac{E}{+h}$ = $\frac{E^2}{h}$

¥end{equation}

となる. ここで\$\pmotspace to 2原子の平均エネルギー準位, \pmotspace to 3 は to 5 を表わすボンド積分(bond integral), \pmotspace to 5 は 反発力を示す重なり積分(overlap integral), \pmotspace to 5 は イオン性を表わす2原子のエネルギー準位の差を示している.

これらの導出は赤本に詳述したが,使っている数学は高校の2次方程式以上の知識は必要ないので,自分で解いる みよ.

さて、こうしてできたエネルギー準位は何を意味するかを考えてみたい、今考えている2原子には2個の電子しかないから、この2個の電子は結合準位に入る.したがって、結合前と結合後の電子系のエネルギーの総和の差を算すると

¥begin{equation}

\{\textrm

¥end{equation}

となる.おなじ\$E\$という記号を左辺と右辺で使っているが中身が少し違っている.つまり,右辺ではエネルギー準位を指しているが,左辺ではある基準(ここでは結合前のエネルギー)から測った系の電子エネルギー全体を指していることに注意.これは全エネルギー(total energy)と呼ばれる.化学結合の起源はここにある.すなわち,孤立した原子の系のエネルギーよりも,分子系のエネルギーの方が低くなり,安定となる.これが生成熱(formation energy:\$\text{\$\text{\$YDelta}\$}\$ H\text{\$\text{\$}\$})の起源である.

この準位が増えてくると、クラスA組とB組の点数の総和を計算しているみたいなイメージとなる.全エネルギーの定義は、

¥begin{equation}

E_\frac{\textrm{\total}}{\textrm{i}} = \frac{\textrm{i}}{\textrm{i}} E_i n_i

¥end{eauation}

となり、すべての準位(\$i\$)について、そのエネルギー値(\$E_i\$)とそこにいる電子の個数(\$n_i\$)との積を足してわせることを意味する.元々の原子が持っていた供給できる電子数以上では\$n_i\$は0となる.この前後の準位を、分子や半導体の分野では最高被占軌道(Highest Occupied MO),最低空軌道(Lowest Unoccupied MO)と呼ぶ. 先の式と比べると、元の原子のエネルギー準位を引くことが省かれているが、これは、通常それらが0となるようにエネルギー準位の基準(zero point, level)を定めるために自動的に消える(ほんまかな).

▼ ¥paragraph{固体--バンド}

• さて、固体に話を移そう、まず、核ポテンシャルは隣同士が連結して、たこ焼きの鉄板みたいになっている、欧米ではマフィンの鋳型のようという意味でMuffin Tin. それぞれのポテンシャルが深い場合は誘電体、浅い場合は井戸型ポテンシャルとなって金属となる、エネルギー準位は2原子分子程度だと離散的だが、\$10^{23}\$個程度