MySQL (I)

- MySQL es un Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD) relacionales.
- Su propietario actual es Oracle Corporation.
- Es software bajo licencia GNU GPL.
 - Si se utiliza en productos con licencia privativa debe adquirirse una licencia para su uso.
- Funciona en multitud de sistemas operativos:
 - Linux con kernel 2.0 o superior.
 - Windows 7, 8, Server 2003, Server 2008.
 - FreeBSD 2.X y superior.
 - Mac OS X.

MySQL (II)

- Soporta dos motores distintos de almacenamiento:
 - MyISAM:
 - No posee control de transacciones.
 - Lectura de datos muy rápida.
 - Ideal para aplicaciones web con uso intensivo de lectura de datos y pocas modificaciones.
 - InnoDB:
 - Posee control de transacciones.
 - Uso general como cualquier otra base de datos.
 - Los dos motores pueden funcionar de forma simultánea.

MySQL (III)

- Las conexiones a la base de datos se realizan de forma general mediante TCP/IP.
 - En Windows permite conexiones usando named pipes.
 - En Linux permite conexiones usando ficheros sockets.
- El tamaño máximo del espacio de tablas es de 64 Tbytes.
 - La limitación la impone el sistema operativo:
 - Linux 2.4 o superior: 16 Tbytes en ext4.
 - Windows: 16 Tbytes en NTFS.
- Utiliza privilegios y contraseñas seguro.
 - El tráfico de contraseñas se encripta en la conexión.

Instalación de MySQL (I)

- La instalación de MySQL esta formada por varios paquetes:
 - mysql: Programas cliente y librerías compartidas.
 - mysql-libs: Librerías compartidas.
 - mysql-server: Servidor de MySQL.
- Existen además otros paquetes adicionales:
 - mysql-bench: Scripts para comprobar el rendimiento.
 - mysql-connector-java: JDBC driver para MySQL.
 - mysql-connector-odbc: ODBC driver para MySQL.
 - mysql-devel: Ficheros para desarrollar aplicaciones que usen MySQL.

Instalación de MySQL (II)

 La instalación de MySQL se realiza ejecutando el comando:

```
yum -y install mysql-server
```

 El comando instala el paquete mysql-server con todas las dependencias necesarias.

Instalación de MySQL (III)

					×
Archivo Editar Ver Buscar	Terminal Ayı	uda			
Total Running rpm_check_debug Running Transaction Test Transaction Test Succeeded Running Transaction Installing: mysql-libs- Installing: perl-DBI-1. Installing: mysql-5.1.7 Installing: mysql-5.1.7 Verifying: mysql-5.1.7 Verifying: mysql-libs- Verifying: mysql-serve Verifying: mysql-serve Verifying: mysql-serve Verifying: mysql-serve	5.1.73-3.el6 609-4.el6.i6 SQL-4.013-3. 3-3.el6_5.i6 cr-5.1.73-3.e SQL-4.013-3. cr-5.1.73-3.el6	86 el6.i686 86 l6_5.i686 86 el6.i686 _5.i686 l6_5.i686	7.8 MB/s	12 MB	00:01 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5
<pre>Installed: mysql-server.i686 0:5.1. Dependency Installed: mysql.i686 0:5.1.73-3.el perl-DBD-MySQL.i686 0:4. Complete! [root@localhost ~]# ■</pre>	.6_5		-libs.i686 0:1		

Instalación de MySQL (IV)

- En la instalación se crean:
 - El fichero /etc/my.cnf:
 - Fichero de configuración de MySQL.
 - Configura tanto opciones del cliente como del servidor.
 - El directorio /var/lib/mysql:
 - Directorio por defecto donde se almacenarán las bases de datos de MySQL.
 - Puede modificarse en el fichero de configuración.

Instalación de MySQL (V)

• El servidor de MySQL puede arrancarse, pararse o rearrancarse de forma manual con el comando:


```
service mysqld {start|stop|restart}
```

 Puede configurarse también para que arranque o se detenga con el sistema ejecutando el comando:

```
chkconfig mysqld on
```

 La primera vez que arranca crea las bases de datos del sistema.

Instalación de MySQL (VI)



Instalación de MySQL (VII)

- La instalación inicial del servidor de MySQL es insegura:
 - El administrador (root) no posee contraseña.
 - Existen usuarios anónimos creados.
 - El administrador (root) puede acceder de forma remota.
 - Existe una base de datos de prueba creada.
- Estos problemas de seguridad deben ser corregidos.

Instalación de MySQL (VIII)

 Conectarse a la base de datos mediante el cliente de MySQL:

```
mysql -u root
```

Poner contraseña al usuario root:

```
UPDATE mysql.user SET
password=PASSWORD('mi_clave') WHERE user='root';
```

Borrar el usuario anónimo:

```
DELETE FROM mysql.user WHERE user='';
```

Limitar el acceso del usuario root al ordenador local:

```
DELETE FROM mysql.user WHERE user='root' AND host NOT IN ('localhost', '127.0.0.1', '::1');
```

Instalación de MySQL (IX)

Borrar la base de datos de test:

```
DROP DATABASE test;
```


 Por último, es necesario volver a releer los privilegios sobre las tablas con el comando:

```
FLUSH PRIVILEGES;
```

- Los privilegios también se releen rearrancando el servidor.
- En versiones recientes de MySQL, en la instalación existe un sencillo script de shell que ejecuta todas estas acciones:

```
mysql secure installation
```

Instalación de MySQL (X)



Configuración de MySQL (I)

- El fichero de configuración de MySQL esta formado por:
 - Secciones: Indican que aplicación utiliza los parámetros que se especifican a continuación.
 - Se especifican con [aplicación].
 - Terminan cuando empieza otra sección o al finalizar el fichero.
 - Parámetros: Variables y valores que se le asignan.
 - Las variables tienen valores por defecto que se utilizan si no son asignados en el fichero.

Configuración de MySQL (II)

- Las variables existentes en MySQL y sus valores se obtienen:
 - Accediendo a la base de datos mediante el cliente de MySQL:

```
mysql -u root -p
```

- Ejecutando la sentencia:

```
SELECT * FROM
information schema.global variables;
```

- En la versión instalada en CentOS 6.5 (MySQL 5.1) existen 277 variables.
 - Solo un conjunto pequeño de esas variables suelen ser modificadas.

Configuración de MySQL (III)

 Por defecto, el fichero /etc/my.cnf contiene las siguientes líneas:

```
[mysqld]
datadir=/var/lib/mysql
socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
user=mysql
# Disabling symbolic-links is recommended to
 prevent assorted security risks
symbolic-links=0
[mysqld safe]
log-error=/var/log/mysqld.log
pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid
```

Configuración de MySQL (IV)

- Existen dos secciones:
 - [mysqld]: Configura valores del servidor de MySQL.
 - [mysqld_safe]: Configura valores del script de arranque "seguro" de MySQL.
 - El script añade valores opcionales al arranque del servidor de MySQL.
- En ocasiones se suele configurar otra sección [mysql] para indicar valores por defecto que utiliza el cliente de MySQL.
 - Puede cambiarse [mysql] por el nombre del cliente si se utiliza otro cliente distinto.

Configuración de MySQL (V)

- Los valores de la sección [mysqld] configuran:
 - datadir: Directorio donde se encuentran las bases de datos de MySQL.
 - socket: Localización del fichero de socket que se utiliza para la comunicación con los clientes locales.
 - user: Usuario con el que se ejecuta el servidor de MySQL.
 - simbolic-links: Deshabilita que MySQL permita el uso de enlaces simbólicos en el camino a las bases de datos.

Configuración de MySQL (VI)

- Los valores de la sección [mysqld_safe] configuran:
 - log-error: Indica la localización del fichero donde MySQL escribirá los logs de la aplicación.
 - pid-file: Localización del fichero que contiene el Process Identification (PID) del servidor de MySQL.

Configuración de MySQL (VII)

- Existen otras variables de configuración que es conveniente conocer:
 - Permiten modificar el funcionamiento por defecto del servidor.
 - Compatibilidad con contraseñas antiguas.
 - Motor por defecto.
 - Sensibilidad de las tablas al contexto.
 - Puerto por defecto.
 - Soporte para UTF-8.
 - Permiten aumentar el rendimiento del servidor.
 - Resolución de nombres de anfitrión.
 - Número y timeout de las conexiones.
 - Tamaño de las memorias cache.
 - Logs especiales.

Configuración de MySQL (VIII)

- Compatibilidad con contraseñas antiguas.
 - Los clientes de MySQL de las versiones 3 o anteriores manejaban las contraseñas de forma diferente a las versiones 4 o posteriores.
 - Los clientes antiguos de MySQL no pueden conectarse a los servidores más modernos.
 - Añadir la siguiente línea a la sección [mysqld]:

```
old_passwords=1
```

Configuración de MySQL (IX)

- Motor por defecto.
 - MySQL crea las bases de datos por defecto con el motor MyISAM.
 - Puede modificarse de forma particular en la creación de cada tabla.
 - Puede modificarse el motor por defecto añadiendo a la sección [mysqld] el parámetro:

default-storage-engine=InnoDB

Configuración de MySQL (X)

- Sensibilidad de las tablas al contexto.
 - Los nombres de las bases de datos y tablas son sensibles al contexto.
 - Problemas de compatibilidad entre Linux y Windows.
 - Se puede configurar la sensibilidad al contexto en la sección [mysqld] mediante el valor:

```
lower_case_table_names=<valor>
```

- <valor>=0: Sensibilidad al contexto. No debe usarse en sistemas operativos insensibles al contexto (Windows).
- <valor>=1: Insensible al contexto. Los nombres de bases de datos y tablas se almacenan en minúsculas.
- <valor>=2: Los nombres se almacenan como se indican en la creación, pero las comparaciones se realizan convirtiendo todo a minúsculas.

Configuración de MySQL (XI)

- Configuración del puerto por defecto.
 - Por defecto, MySQL utiliza el puerto 3306 TCP para las conexiones de clientes remotos al servidor.
 - Puede cambiarse el puerto que utiliza el servidor en la sección [mysqld] con la opción:

 Si deseamos decirle a un cliente remoto que se conecte a este puerto, debemos poner en la sección [mysql] del cliente remoto la opción:

Configuración de MySQL (XII)

- Uso de caracteres UTF-8:
 - En determinadas ocasiones es necesario utilizar como conjunto de caracteres a UTF-8.
 - Se debe configurar tanto en el cliente como en el servidor.
 - En caso contrario el cliente no funcionará correctamente.
 - Se debe añadir en la sección [mysql]:

default-character-set=utf8

Y en la sección [mysqld]:

```
collation_server=utf8_unicode_ci
character-set-server=utf8
init_connect='SET collation_connection = utf8_general_ci'
init_connect='SET NAMES utf8'
```

Configuración de MySQL (XIII)

- Resolución de nombres de anfitrión.
 - MySQL utiliza el servicio de DNS para resolver las direcciones IP que se conectan al servidor y almacenar información sobre las mismas.
 - El interfaz de loopback nunca es resuelto.
 - Pueden existir problemas:
 - Gran número de clientes desde distintas IPs.
 - Servidores de DNS muy lentos en la resolución.
 - Es posible deshabilitar la resolución de nombres de anfitrión añadiendo a la sección [mysqld]:

skip-name-resolve

Configuración de MySQL (XIV)

- Número de conexiones.
 - MySQL soporta un número máximo de conexiones.
 - Debe configurarse en función de las aplicaciones clientes y de las posibilidades del sistema.
 - Se pueden controlar las conexiones simultáneas y las conexiones máximas por usuario añadiendo en la sección [mysqld] los valores:

```
max_connections=<conexiones totales>
max user connections=<conexiones por usuario>
```

- Se pueden abrir <conexiones totales>+1. Esta última se reserva para el administrador.
- Si <conexiones por usuario> es 0 no existe límite.

Configuración de MySQL (XV)

- Timeout de las conexiones.
 - Es necesario controlar el timeout de las conexiones.
 - Si una conexión no se utiliza debe cerrarse para dejar acceso a nuevas conexiones.
 - Existen dos timeouts:
 - Timeout de aplicaciones.
 - Timeout de conexiones interactivas (de usuarios).
 - Se pueden modificar con los timeouts añadiendo a la sección [mysqld] los valores:

```
wait_timeout=<tiempo>
interactive_timeout=<tiempo>
```

 El interactive_timeout debería ser mayor que el wait timeout.

Configuración de MySQL (XVI)

- Tamaño de las memorias cache.
 - Optimizar el rendimiento de MySQL optimizando el uso de las memorias cache del sistema.
 - Las variables más importantes son:
 - thread_cache_size: Número de hilos que el servidor mantiene. Debe aumentarse si las conexiones/segundo son altas.
 - table_cache: Número de tablas que el servidor puede tener abiertas simultáneamente.
 - query_cache_size: Tamaño de la memoria para almacenar los resultados de consultas.
 - tmp_table_size: Tamaño máximo de las tablas que pueden mantenerse en memoria.
 - key_buffer_size: Tamaño de la memoria usada por las tablas MyISAM.

Configuración de MySQL (XVII)

- Tamaño de las memorias cache.
 - Se puede cambiar su valor en la sección [mysqld] con:


```
thread_cache_size=<valor>
table_cache=<valor>
query_cache_size=<tamaño>
tmp_table_size=<tamaño>
key_buffer_size=<tamaño>
```

Configuración de MySQL (XVIII)

- Logs especiales.
 - En ocasiones algunas consultas ejecutadas al servidor pueden tardar mucho tiempo en responder.
 - Es posible almacenar dichas consultas para comprobar el motivo de la tardanza.
 - Se configuran en la sección [mysqld] con las variables:

```
long_query_time=<segundos>
log-slow-queries=<fichero>
```

Configuración de MySQL (XIX)



Bases de datos en MySQL (I)

- Inicialmente solo el usuario administrador tiene autorización para crear bases de datos.
 - Si otro usuario debe crear tablas, debe autorizarse que pueda crear nuevas tablas en el sistema:

GRANT CREATE ON *.* TO usuario;

Una nueva base de datos se crea con la sentencia:

CREATE DATABASE nombre;


Se borra con la sentencia:

DROP DATABASE nombre;


Y se listan las bases de datos con la sentencia:

SHOW DATABASES;


Bases de datos en MySQL (II)



Bases de datos en MySQL (III)



Bases de datos en MySQL (III)



Tablas en MySQL (I)

- Las tablas en MySQL se crean dentro de bases de datos existentes.
- El comando que se utiliza es:

```
CREATE database.nombre_tabla(elementos) ENGINE =
{InnoDB|MyISAM};
```

- Si no se especifica un motor se utiliza el motor por defecto definido en la configuración de MySQL.
- Si deseamos utilizar una base de datos en particular podemos ejecutar el comando:

```
USE database;
```

 Y a partir de este momento si no especificamos la base de datos se utilizará la indicada.

Tablas en MySQL (II)


- Es muy importante tener en cuenta el tipo de motor seleccionado en la tabla:
 - El motor InnoDB comprueba la integridad referencial en la inserción de elementos.
 - El motor MyISAM no realiza ninguna comprobación referencial.

Tablas en MySQL (III)

 Creamos dos bases de datos (bd1 y db2) y dentro de cada una de ellas dos tablas con los motores MyISAM e InnoDB respectivamente.

```
CREATE DATABASE bd1;
USE bd1;
CREATE TABLE tabla1(a INTEGER NOT NULL, PRIMARY
KEY(a)) ENGINE=MyISAM;
CREATE TABLE tabla2(b INTEGER NOT NULL, FOREIGN
KEY (b) REFERENCES tabla1(a)) ENGINE=MyISAM;
CREATE DATABASE bd2;
USE bd2;
CREATE TABLE tabla1(a INTEGER NOT NULL, PRIMARY
KEY(a)) ENGINE=InnoDB;
CREATE TABLE tabla2(b INTEGER NOT NULL, FOREIGN
KEY (b) REFERENCES tabla1(a)) ENGINE=InnoDB;
```

Tablas en MySQL (IV)




Tablas en MySQL (V)

Ejecutamos ahora los comandos:

```
INSERT INTO bd1.tabla2 VALUES(10); INSERT INTO bd2.tabla2 VALUES(10);
```

- Podemos comprobar que:
 - El motor MyISAM (bd1) no comprueba la integridad referencial.
 - El motor InnoDB (bd2) comprueba la integridad referencial y no permite la inserción del elemento.

Tablas en MySQL (VI)



Usuarios en MySQL (I)

 Los usuarios existentes en MySQL se listan con el comando:

```
SELECT * FROM mysql.user;
```

- Proporciona información de todos los campos.
- Es excesiva en la mayoría de casos.

SELECT user, host, password FROM mysql.user;

 Proporciona el nombre del usuario, el ordenador desde el que esta autorizado a conectarse y la contraseña cifrada.

Usuarios en MySQL (II)

Los usuarios se crean en MySQL con la sentencia:


CREATE USER 'usuario'[@'ordenador'] IDENTIFIED BY clave;

- El parámetro 'ordenador' es opcional.
 - Indica el ordenador desde el que puede conectarse el usuario.
 - Si no se especifica el usuario puede conectarse desde cualquier ordenador (valor '%').
- Un usuario se borra con la sentencia:


```
DROP USER 'usuario'[@'ordenador'];
```

 ES necesario tener en cuenta que solo se borra el usuario que accede desde ese ordenador.

Usuarios en MySQL (III)



Usuarios en MySQL (IV)



Usuarios en MySQL (V)

- Cuando un usuario se crea no tiene ningún tipo de permiso sobre ninguna tabla.
 - Es necesario asignarle permisos sobre las tablas deseadas.


GRANT permiso[,permiso] ON basedatos.tabla TO usuario;

- basedatos: Base de datos sobre la que se asignan los permisos o * para todas las bases de datos..
- tabla: Tabla sobre la que se asignan los permisos o * para todas las tablas de la base de datos.
- permiso: Permiso que se otorga al usuario sobre la base de datos y tabla.


Usuarios en MySQL (VI)

Permiso	Descripción
SELECT	Consultar la tabla.
INSERT	Insertar nuevos datos (elementos) en la tabla.
UPDATE	Modificar datos (elementos) de la tabla.
DELETE	Borrar datos (elementos) de la tabla.
CREATE	Crear nuevas tablas en la base de datos.
ALTER	Modificar la estructura de la tabla, añadiendo nuevos atributos (columnas).
DROP	Eliminar tablas existentes en la base de datos.
INDEX	Crear indices utilizando un campo de la tabla. Crear indice permite que una búsqueda por ese campo se efectúe de forma más rápida.
LOCK TABLES	Bloquear el acceso a la tabla siempre que se tenga permiso de consulta sobre la misma.
ALL PRIVILEGES	Asignar todos los permisos anteriores.


Usuarios en MySQL (VII)




Usuarios en MySQL (VIII)



Usuarios en MySQL (IX)



Usuarios en MySQL (X)



Copias de seguridad en MySQL (I)

- De forma general, es conveniente hacer copias de seguridad de la base de datos.
 - Permiten restaurar la base de datos ante cualquier fallo.
 - Es posible migrar la base de datos de servidor.
- Las copias de seguridad se realizan con el comando mysqldump.
- Es posible hacer copia de:
 - Una única tabla de una base de datos.
 - Una base de datos.
 - Varias bases de datos.
 - Todas las bases de datos existentes.

Copias de seguridad en MySQL (II)

Una única tabla:

mysqldump -u root -p basedatos tabla > tabla.sql

Una base de datos:

mysqldump -u root -p basedatos > basedatos.sql

Varias bases de datos:

```
mysqldump -u root -p --databases basedatos >
varias_basedatos.sql
```

Todas las bases de datos:

mysqldump -u root -p --all-databases > todas.sql

Copias de seguridad en MySQL (III)

 El fichero de copia de seguridad de la base de datos es un fichero de texto:

```
DROP TABLE IF EXISTS `user`;

/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;

/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;

CREATE TABLE `user` (
   `Host` char(60) COLLATE utf8_bin NOT NULL DEFAULT '',
   `User` char(16) COLLATE utf8_bin NOT NULL DEFAULT '',
   `Password` char(41) CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_bin NOT NULL

DEFAULT '

',
   `Select_priv` enum('N','Y') CHARACTER SET utf8 NOT NULL DEFAULT 'N',
   `Insert_priv` enum('N','Y') CHARACTER SET utf8 NOT NULL DEFAULT 'N',
   `Update_priv` enum('N','Y') CHARACTER SET utf8 NOT NULL DEFAULT 'N',
   `Delete_priv` enum('N','Y') CHARACTER SET utf8 NOT NULL

...
```

Copias de seguridad en MySQL (IV)

- La restauración de la base de datos se realiza siempre de la misma forma:
 - Crear desde MySQL la base de datos donde se desea restaurar la copia:

CREATE DATABASE restaura basedatos;

Volcar la copia realizada en la base de datos:

```
mysql -u root -p restaura_basedatos <
fichero_copia.sql</pre>
```