포팅 매뉴얼

AI 서버 구축하기

- 1. Openpose 서버
 - A. 준비물: Windows가 깔린 서버가 된 컴퓨터(gtx 1000번대 이상의 Nvidia 그래픽 카드 필수), Pycharm
 - B. 다운로드
 - i. 이하의 커맨드로 깃을 다운 받는다

git clone https://github.com/CMU-Perceptual-Computing-Lab/openpose.git

ii. 이하의 링크에서 모델을 다운 받아 해당하는 폴더에 저장한다.

https://github.com/CMU-Perceptual-Computing-

Lab/openpose/blob/master/doc/installation/1_prerequisites.md

- iii. 윈도우 명령프롬프트에서 nvidia-smi를 치고, 결과의 상단 우측의 CUDA version에 맞게 CUDA를 설치한다.
- C. 빌드: 링크를 참고하여 진행한다.
- D. 서버 구축
 - i. Pycharm으로 Openpose의 루트 디렉토리를 연다
 - ii. Fastapi와 uvicorn을 pip로 설치한다.
 - iii. .env 파일을 만들어서 mysql 서버 관련 변수와 s3서버 관련 변수를 설정한다.

```
# AWS S3 서버 관련 변수
AWS_REGION = ap-northeast-2
AWS_ACCESS_KEY = 자신이 만든 엑세스 키
AWS_SECRET_KEY = 자신이 만든 비밀 엑세스 키
AWS_BUCKET = kkalong
# MySQL 관련 변수
MYSQL_HOST = mysql 의 주소
MYSQL_USER = mysql 의 유저 이름
```

MYSQL_PASSWORD = mysql 유저의 비밀번호 MYSQL DB = kkalong

iv. 이하의 커맨드를 입력하여 서버를 실행한다.

uvicorn server:app --host=0.0.0.0 -port=4052

2. 전처리 서버

- A. 준비물: Ubuntu가 설치된 서버(gtx 1000번대 이상의 Nvidia 그래픽 카드 필수)
- B. 요구사항
 - i. Anaconda
 - ii. 버전에 맞게 설치된 CUDA
 - iii. CUDA에 맞게 설치된 cudnn
- C. 서버 구축
 - i. 이하의 커맨드로 아나콘다 가상환경을 만들고 활성화 한다

conda create -n 가상환경이름 python=3.7 conda activate 가상환경 이름

- ii. 포팅 매뉴얼의 버전 정보를 참고하여, 알맞은 패키지를 설치한다.
- iii. 이하의 링크에서 CIHP_PGN의 Pre-trained Model을 다운 받는다.

https://drive.google.com/file/d/1Mqpse5Gen4V4403wFEpv3w3JAsWw2uhk/view

iv. 이하의 링크를 참고하여 U2net의 Pre-trained Model을 다운 받는다.

https://github.com/xuebinqin/U-2-Net#usage-for-salient-object-detection

v. 이하의 커맨드를 입력하여 서버를 실행한다.

uvicorn preprocessing:app --host=0.0.0.0 -port=4050

3. VITON-HD 서버

- A. 준비물: Ubuntu가 설치된 서버(gtx 1000번대 이상의 Nvidia 그래픽 카드 필수)
- B. 요구사항
 - i. Anaconda

- ii. 버전에 맞게 설치된 CUDA
- iii. CUDA에 맞게 설치된 cudnn

C. 서버 구축

i. 이하의 커맨드로 아나콘다 가상환경을 만들고 활성화 한다(위의 전처리 서버와 는 다른 환경이어야 한다.)

conda create -n 가상환경이름 python=3.8 conda activate 가상환경 이름

- ii. 포팅 매뉴얼의 버전 정보를 참고하여, 알맞은 패키지를 설치한다.
- iii. 이하의 링크에서 파일을 다운로드 받아 적절한 폴더에 옮겨넣는다.

https://drive.google.com/drive/folders/0B8kXrnobEVh9fnJHX3lCZzEtd20yUVAtTk5 HdWk2OVV0RGI6YXc0NWhMOTlvb1FKX3Z1OUk?resourcekey=0-OIXHrDwCX8ChjypUbJo4fQ

iv. VITON-HD의 루트 디렉토리에서 server.py를 실행한다.(uvicorn 커맨드를 입력할 필요는 없다)