## HenCoder Plus 第 13 课 讲义

# 自定义尺寸和内部布局、手写 TagLayout

### 布局过程

- 确定每个 View 的位置和尺寸
- 作用: 为绘制和触摸范围做支持
  - o 绘制:知道往哪里绘制
  - 触摸反馈: 知道用户点的是哪里

#### 流程

- 从整体看:
  - 测量流程: 从根 View 递归调用每一级子 View 的 measure() 方法,对它们进行测量
  - o 布局流程: 从根 View 递归调用每一级子 View 的 layout() 方法,把测量过程得出的子 View 的位置和尺寸传给子 View,子 View 保存
  - 。 为什么要分两个流程?
- 从个体看,对于每个 View:
  - 1. 运行前,开发者在 xml 文件里写入对 View 的布局要求 layout\_xxx
  - 2. 父 View 在自己的 onMeasure() 中,根据开发者在 xml 中写的对子 View 的要求,和自己的可用空间,得出对子 View 的具体尺寸要求
  - 3. 子 View 在自己的 onMeasure() 中,根据自己的特性算出自己的期望尺寸
    - 如果是 ViewGroup, 还会在这里调用每个子 View 的 measure() 进行测量
  - 4. 父 View 在子 View 计算出期望尺寸后,得出子 View 的实际尺寸和位置
  - 5. 子 View 在自己的 layout() 方法中,将父 View 传进来的自己的实际尺寸和位置保存
    - 如果是 ViewGroup,还会在 onLayout() 里调用每个字 View 的 layout() 把它们的尺寸位 置传给它们

#### 具体开发

- 继承已有的 View,简单改写它们的尺寸:重写 onMeasure(): SquareImageView
  - 1. 重写 onMeasure()
  - 2. 用 getMeasuredWidth() 和 getMeasuredSize() 获取到测量出的尺寸
  - 3. 计算出最终要的尺寸
  - 4. 用 setMeasuredDimension(width, height) 把结果保存

扔物线学堂 rengwuxian.com

```
protected void onMeasure(int widthMeasureSpec, int heightMeasureSpec) {
    super.onMeasure(widthMeasureSpec, heightMeasureSpec);

    int width = getMeasuredWidth();
    int height = getMeasuredHeight();
    int size = Math.min(width, height);

    setMeasuredDimension(size, size);
}
```

- 对自定义 View 完全进行自定义尺寸计算: 重写 onMeasure(): CircleView
  - 1. 重写 onMeasure()
  - 2. 计算出自己的尺寸
  - 3. 用 resolveSize() 或者 resolveSizeAndState() 修正结果
    - resolveSize() / resolveSizeAndState() 内部实现(一定读一下代码,这个极少需要自己写,但面试时很多时候会考):
      - 首先用 MeasureSpec.getMode(measureSpec) 和
        MeasureSpec.getSize(measureSpec) 取出父 对自己的尺寸限制类型和具体限制尺寸;
      - 如果 measure spec 的 mode 是 EXACTLY,表示父 View 对子 View 的尺寸做出了精确限制,所以就放弃计算出的 size,直接选用 measure spec 的 size;
      - 如果 measure spec 的 mode 是 AT\_MOST,表示父 View 对子 View 的尺寸只限制了上限,需要看情况:
        - 如果计算出的 size 不大于 spec 中限制的 size,表示尺寸没有超出限制,所以选用计算出的 size;
        - 而如果计算出的 size 大于 spec 中限制的 size,表示尺寸超限了,所以选用 spec 的 size,并且在 resolveSizeAndState() 中会添加标志 MEASURED\_STATE\_TOO\_SMALL(这个标志可以辅助父 View 做测量和布局 的计算;
      - 如果 measure spec 的 mode 是 UNSPECIFIED,表示父 View 对子 View 没有任何 尺寸限制,所以直接选用计算出的 size,忽略 spec 中的 size。
  - 4. 使用 setMeasuredDimension(width, height) 保存结果

```
protected void onMeasure(int widthMeasureSpec, int heightMeasureSpec) {
   int width = (int) ((PADDING + RADIUS) * 2);
   int height = (int) ((PADDING + RADIUS) * 2);

   setMeasuredDimension(resolveSizeAndState(width, widthMeasureSpec,
0),
        resolveSizeAndState(height, heightMeasureSpec, 0));
}
```

- 自定义 Layout: 重写 onMeasure() 和 onLayout(): TagLayout
  - 1. 重写 onMeasure()

扔物线学堂 rengwuxian.com

1. 遍历每个子 View,用 measureChildWidthMargins() 测量子 View

- 需要重写 generateLayoutParams() 并返回 MarginLayoutParams 才能使用 measureChildWithMargins() 方法
- 有些子 View 可能需要重新测量(比如换行处)
- 测量完成后,得出子 View 的实际位置和尺寸,并暂时保存

```
protected void onMeasure(int widthMeasureSpec, int
heightMeasureSpec) {
    for (int i = 0; i < getChildCount(); i++) {</pre>
        View child = getChildAt(i);
        Rect childBounds = childrenBounds[i];
        // 测量子 View
       measureChildWithMargins(child, widthMeasureSpec,
widthUsed,
                heightMeasureSpec, heightUsed);
        // 保存子 View 的位置和尺寸
        childBounds.set(childlLeft, childTop, childLeft
                + child.getMeasuredWidth(), chiltTop
               + child.getMeasuredHeight());
    // 计算自己的尺寸,并保存
    int width = ...;
    int height = ...;
    setMeasuredDimension(resolveSizeAndState(width,
widthMeasureSpec, 0),
            resolveSizeAndState(height, heightMeasureSpec, 0));
```

- measureChildWidthMargins()的内部实现(一定读一下代码,这个极少需要自己写,但面试时很多时候会考):
  - 通过 getChildMeasureSpec(int spec, int padding, int childDimension) 方法 计算出子 View 的 widthMeasureSpec 和 heightMeasureSpec, 然后调用 child.measure() 方法来让子 View 自我测量;

```
// ViewGroup.measureChildWithMargins() 源码
protected void measureChildWithMargins(View child,
   int parentWidthMeasureSpec, int widthUsed,
        int parentHeightMeasureSpec, int heightUsed) {
   final MarginLayoutParams lp =
        (MarginLayoutParams) child.getLayoutParams();

   final int childWidthMeasureSpec =
        getChildMeasureSpec(parentWidthMeasureSpec,
        mPaddingLeft + mPaddingRight + lp.leftMargin
        + lp.rightMargin + widthUsed, lp.width);
```

```
final int childHeightMeasureSpec =
    getChildMeasureSpec(parentHeightMeasureSpec,
        mPaddingTop + mPaddingBottom + lp.topMargin
        + lp.bottomMargin + heightUsed, lp.height);
    child.measure(childWidthMeasureSpec,
    childHeightMeasureSpec);
}
```

getChildMeasureSpec(int spec, int padding, int childDimension) 方法的内部实现是,结合开发者设置的 LayoutParams 中的 width 和 height 与父 View 自己的剩余可用空间,综合得出子 View 的尺寸限制,并使用MeasureSpec.makeMeasureSpec(size, mode) 来求得结果:

```
// ViewGroup.getChildMeasureSpec() 源码
public static int getChildMeasureSpec(int spec, int padding,
        int childDimension) {
    int specMode = MeasureSpec.getMode(spec);
    int specSize = MeasureSpec.getSize(spec);
    int size = Math.max(0, specSize - padding);
    int resultSize = 0;
    int resultMode = 0;
   switch (specMode) {
   // Parent has imposed an exact size on us
   case MeasureSpec.EXACTLY:
        if (childDimension >= 0) {
            resultSize = childDimension;
            resultMode = MeasureSpec.EXACTLY;
        } else if (childDimension ==
LayoutParams.MATCH_PARENT) {
           // Child wants to be our size. So be it.
            resultSize = size;
            resultMode = MeasureSpec.EXACTLY;
        } else if (childDimension ==
LayoutParams.WRAP CONTENT) {
           // Child wants to determine its own size. It
            // bigger than us.
            resultSize = size;
            resultMode = MeasureSpec.AT_MOST;
       break;
    // Parent has imposed a maximum size on us
    case MeasureSpec.AT_MOST:
        if (childDimension >= 0) {
```

```
// Child wants a specific size... so be it
            resultSize = childDimension;
            resultMode = MeasureSpec.EXACTLY;
        } else if (childDimension ==
LayoutParams.MATCH PARENT) {
           // Child wants to be our size, but our size is
not fixed.
            // Constrain child to not be bigger than us.
            resultSize = size;
            resultMode = MeasureSpec.AT_MOST;
        } else if (childDimension ==
LayoutParams.WRAP CONTENT) {
           // Child wants to determine its own size. It
can't be
           // bigger than us.
            resultSize = size;
           resultMode = MeasureSpec.AT_MOST;
        break;
    // Parent asked to see how big we want to be
    case MeasureSpec.UNSPECIFIED:
        if (childDimension >= 0) {
            // Child wants a specific size... let him have
            resultSize = childDimension;
            resultMode = MeasureSpec.EXACTLY;
        } else if (childDimension ==
LayoutParams.MATCH_PARENT) {
           // Child wants to be our size... find out how
big it should
            // be
            resultSize = View.sUseZeroUnspecifiedMeasureSpec
? 0 : size;
            resultMode = MeasureSpec.UNSPECIFIED;
        } else if (childDimension ==
LayoutParams.WRAP_CONTENT) {
           // Child wants to determine its own size....
find out how
           // big it should be
            resultSize = View.sUseZeroUnspecifiedMeasureSpec
? 0 : size;
           resultMode = MeasureSpec.UNSPECIFIED;
       break;
    //noinspection ResourceType
    return MeasureSpec.makeMeasureSpec(resultSize,
resultMode);
```

]

注意:源码中的分类方式是先比较自己的 MeasureSpec 中的 mode,再比较开发者设置的 layout\_width 和 layout\_height,而我给出的判断方式(下面的这几段内容)是先比较 layout\_width 和 layout\_height,再比较自己 MeasureSpec 中的 mode。两种分类方法都能得出正确的结果,但源码中的分类方法在逻辑上可能不够直观,如果你读源码理解困难,可以尝试用我上面的这种方法来理解。

- 1. 如果开发者写了具体值(例如 layout\_width="24dp"),就不用再考虑父 View 的剩余空间了,直接用 LayoutParams.width / height 来作为子 View 的限制 size,而限制 mode 为 EXACTLY(为什么?课堂上说过,因为软件的 直接开发者——即 xml 布局文件的编写者——的意见最重要,发生冲突的时候应该以开发者的意见为准。换个角度说,如果真的由于冲突导致界面不正确,开发者可以通过修改 xml 文件来解决啊,所以开发者的意见是第一位,但你如果设计成冲突时开发者的意见不在第一位,就会导致软件的可配置性严重降低);
- 2. 如果开发者写的是 MATCH\_PARENT,即要求填满父控件的可用空间,那么由于自己的可用空间和自己的两个 MeasureSpec 有关,所以需要根据自己的widthMeasureSpec 或 heightMeasureSpec 中的 mode 来分情况判断:
  - 1. 如果自己的 spec 中的 mode 是 EXACTLY 或者 AT\_MOST, 说明自己的尺寸有上限, 那么把 spec 中的 size 减去自己的已用宽度或高度, 就是自己可以给子 View 的 size; 至于 mode, 就用 EXACTLY(注意: 就算自己的 mode 是 AT\_MOST, 传给子 View 的也是 EXACTLY, 想不通的话好好琢磨一下);
  - 2. 如果自己的 spec 中的 mode 是 UNSPECIFIED,说明自己的尺寸没有上限,那么让子 View 填满自己的可用空间就无从说起,因此选用退让方案:给子 View 限制的 mode 就设置为 UNSPECIFIED,size 写 0 就好;
- 3. 如果开发者写的是 WRAP\_CONTENT,即要求子 View 在**不超限制的前提下**自我测量,那么同样由于自己的可用空间和自己的两个 MeasureSpec 有关,所以也需要根据自己的 widthMeasureSpec 和 heightMeasureSpec 中的 mode 来分情况判断:
  - 1. 如果自己的 spec 中的 mode 是 EXACTLY 或者 AT\_MOST, 说明自己的尺寸有上限, 那么把 spec 中的 size 减去自己的已用宽度或高度, 就是自己可以给子 View 的尺寸上限; 至于 mode, 就用 AT\_MOST (注意,就算自己的 mode 是 EXACTLY,传给子 View 的也是 AT\_MOST,想不通的话好好琢磨一下;
  - 2. 如果自己的 spec 中的 mode 是 UNSPECIFIED,说明自己的尺寸没有上限,那么也就不必限制子 View 的上限,因此给子 View 限制的 mode 就设置为 UNSPECIFIED,size 写 0 就好。
- 2. 测量出所有子 View 的位置和尺寸后,计算出自己的尺寸,并用 setMeasuredDimension(width, height) 保存

#### 2. 重写 onLayout()

■ 遍历每个子 View,调用它们的 layout() 方法来将位置和尺寸传给它们

扔物线学堂 rengwuxian.com