

灵感路由

MIR Music Inspiration Router

纯线下AI音乐创作

# 灵感路由

MIR · Music Inspiration Router

# 使用手册

# 灵感路由 使用手册

（MIR · Music Inspiration Router）

写给第一次打开这个软件的人。不用懂编程，也不用联网。

一句话说清它的用处：

> ***在自己这台电脑上写歌 —— 填一段风格、点一下「生成」，***
>
> *几分钟就有一首带人声的歌，外加一份能拿进 Dorico 的谱子。*
>
> *全套都在本机跑：不出网，也不花一分钱。*

它现在不只是写歌的：生成的音频和谱子能一键送进 **ACE Studio**，ACE 里唱好的、**Ableton Live** 里选中的，也能互相递。名字叫「路由」说的就是这一层 —— 它在中间递东西，成品在 Live 和 ACE 里做。




MIR 就是这条路：左边进谱（也能直接丢录音），中间转运，右边分四路；成品还能倒着流回来。

## 一、开始之前

**什么都不用准备。**

不用登录、不用买额度、不用连网。它整套都装在这台电脑里（模型十来 G），打开就能用。

两件要留意：

- **插着电源。** 唱歌的那台引擎（YuE2）跑起来吃电，拔了电池它会不肯跑。
- **生成时它要吃不少内存和显卡。** 所以按下「生成」之前，把 ACE Studio、Dorico 这些大工程**存一下**。跑完就全还回来。

## 二、第一次打开：一屏两块

**先会看到一张「星空」**：一片深蓝紫的星海里浮着黑色的方块、方块里是那支白色高音谱号（就是程序图标的样子），底下写着「纯线下 AI 音乐创作」。**约两秒它自己淡出** —— 想快点进就点它一下，按 Esc 也行。



第一次打开的样子

左边是**你写过的曲子**（第一次打开时是空的）。右边是**这一首的参数**。

左上角那个蓝色按钮是「新写一首」—— 点它，右边的表单清空，准备写新的。

等你生成过几首之后，左边就会长出一列：




左边是写过的曲子，右边是当前这一首的参数

**点左边任意一条，右边的参数就换成那一首的**，可以照着改一版再生成。

条目的名字：你给过名字就用你那个；没给过的，用歌词第一句。

## 三、右边这些格子，填什么

### 引擎

这一格现在只有一个选项：**YuE2**。

它出一首**会唱的歌**，还会顺手给你一份谱子（.abc，以及给 Dorico 直接打开的 .xml）。慢：快档约四分半，标准档约十分钟。

*原来还有一台叫 ACE-Step 的引擎，2026-10-16 拆掉了 —— 它只能出一分钟以内的一段、生成时很吃内存，而这活 ACE Studio 干得更好。想装回来也有办法（见项目文档），但平常你用不上。*

### 歌词

YuE2 靠歌词认识这首歌：**词多长，歌就有多长。**

想唱就把词粘进去，中文英文都行。建议照它的习惯**分段**：[Verse]、[Chorus]、[Bridge] 这类方括号标记，一个标记带一段。它认这个格式，而且**不改你的词**。一个标记都不写也能跑，保险起见还是分一下。

**想只要器乐**：歌词留空，或者写 [Instrumental]。⚠️ 这条路 2026-10-18 才放开，**还没真跑验证过** —— 官方也说不保证一个音都不唱。真出了人声，是模型自己的行为，不是参数没给对。

### 风格

这一格最要紧 —— **它决定这首曲子长什么样。**

写得越具体越好：什么编制、什么情绪、快还是慢、干还是湿。比如：

*温暖的中国风室内乐。古筝与弦乐对话，旋律缓慢流动，大量留白，亲密而干净，像午后窗边的独奏。*

### 档位


**快·8 步 / 标准·32 步。**

快档一两分钟、声音粗一点；标准档更细，但慢得多。**快档就够用** ——先拿它试想法，觉得值得再上标准档。

### 歌词框上面那张卡（导入谱子之后才有）

它是「这次照的是哪一份谱子」的凭据，见第五节。

## 四、按下「生成」




生成中：说明卡、走秒、进度条

按下去之后，进度条开始走。条上面那张**说明卡**会一路告诉你三件事：

- **大字**：现在在哪一步（「正在启动作曲的 AI…」「正在照着谱子唱…」）；
- **小字**：这一步大概要多久；
- **末尾那句「已经等了 1 分 20 秒」** —— 这个数字**每秒都在涨**。

最后这条最有用：**进度条半分钟不动的那些时候**，你只要看那个秒数还在涨，就知道它是在干活、不是卡住了。进度条那头还有一颗慢慢呼吸的小白点，也是同一个意思。

大概要等多久（这台机器 M1 Max 实测）：

| 档位 | 多长的歌 | 大约要等 |
| --- | --- | --- |
| 快·8 步 | 主歌加副歌一首（2 分 45 秒） | **三分十一秒**（2026–10–13 实测） |
| 标准·32 步 | 同样长度 | 十分钟上下 |

**歌多长由你的词多长决定**，所以"要等多久"跟词的长短一起变 ——上面那个三分十一秒是一次真实记录，不是承诺。

等的时候别同时跑别的重活。中途不想要了，按红色的「停止」——它会收干净，不留半截文件。

### 照谱唱时，它会先替你数一遍字

如果你这次是**照一份谱子唱**（歌词框上面有那张蓝字卡），开跑之前它会先对一下：

**你写的字数**和**谱子上的音位**是不是一样多。

- 一样多：不打扰你。
- 不一样：进度下面那行小字里会提醒一句，跑完的结果条上也留着。

**它照唱，不拦你** —— 词少了，后面会错位；词多了，多出来的字唱不进去。

想改，把词补齐（或删掉多的字），再跑一遍。

### 想先看谱、再听歌：按「先出谱子」




先出谱子：结果条上写着「只有谱子，还没唱」

YuE2 那台可以**先出乐谱、再出歌**。所以「生成」旁边还有一个**「先出谱子」**：

- 按它，**约一分钟**只出谱子：一份 .abc，外带给 Dorico 直接打开的 .xml（**两份一起给，不用自己转格式），先不唱**。
- 谱子出来之后，它会**自己顶到「这次照它唱」的位置** —— 歌词框上面那张蓝字卡会写着是哪一份。这时按「生成」，出来的歌就**照你手上这份谱子唱**，不再自己另写一份。
- 只出了谱子、还没唱的那一条，在左边是**青蓝色**的、右边带个小谱号 ——跟"歌已经出来"的绿色一眼分得开。

- 谱子想改：进 Dorico 改完，用**文件 → 导入谱子…**，选「按这份谱子重唱」；或者干脆再按一次「先出谱子」，换一份新的。

  ***直接按「生成」时，谱子和歌是一起出来的***（放在同一个文件夹里）——

  *不先出谱子也有谱子。先出谱子，只是为了**多一次看它、改它的机会**。*

## 五、生成完了，东西在哪




结果条：播放、文件名、导出、谱子、显示文件

结果条右边有三个按钮（用 YuE2 生成的那一首）：

- **导出** —— 存成 MP3（320 kbps，体积小、方便分享）或者 WAV（原样无损）
- **谱子** —— 在访达里定位到那一份给 Dorico 打开的 .xml
- **显示文件** —— 在访达里**直接定位到这一首**

  *只出了谱子、还没唱的那一条（在左边是青蓝色的）**右边没有「导出」*** ——

  *它还没有声音可导，摆出来也是错的。「谱子」和「显示文件」照旧能点。*

**一个文件夹里躺着什么**：YuE2 出三份 —— 音频（.flac）、谱子（.abc）、给 Dorico 的谱子（.xml），名字都一样，只差后缀；外加一份 params.json，记着当初填的参数，想重做一版照着填就行。

文件夹名是**时间加名字**（例如 20261013–113118 热血摇滚…），按名字排序就是按时间排序，最新的那一首一直排在最上面。

底下「生成」按钮右边还有个 **「打开文件夹」**，打开的是全部结果所在的文件夹。

### 谱子上的词从哪来

**你填了词，谱子就带你的词** —— 每个音对哪个字，打开就看得见。

**没填词也能在谱子上看到词**（2026–10–18 加的）：YuE2 唱出来之后，程序用**本机听写**把唱的词抓下来、贴进谱子。谱子头上会写一句「歌词来自听写，仅供参考」。只对**中文**采用（英文会被拆成字母逐个贴，等于拼字）。

> *听写对**慢、清的中文唱**可用；伴奏厚、唱得快时可能一个字都听不出。*
>
> *错字难免 —— 听感对了就行。*

### 送去 ACE Studio

播放条下面一排按钮，**送的都是左边列表里选中的这一首**：

- **「谱子 → ACE」** —— 人声进**唱轨**，谱子走 MusicXML 这条路，**歌词和速度一起跟着进去**。到了 ACE 里，那一句唱的就是你谱子上的词；速度、拍号也是你谱子上的那个。
- **「音频 → ACE」** —— 草稿的声音进**音频轨**，你对着它当参考。

**伴奏不送** —— 你自己弹的或写的，比它给的准。分成两个是为你方便：常见的情形是**谱子改过了、声音还是旧的**（或者反过来），那就只补送一样，不用整个重来。

几点说明：

- **哪一样手上没有，那个按钮就是灰的** —— 位置不动，你不会找不到它。
- **ACE 没开着也没关系**：点一下它会**自己把 ACE 打开**再送。ACE 刚启动那几秒还不能干活，所以从点下去到送完可能要等十来秒。
- 送完 **ACE 会自己跳到前面**，按钮旁边那行会告诉你**落了几条轨**。
- 每点一次就**再落一套轨**（ACE 里原来的东西不动）。点多了就撤销一下，或者删掉多的那几条。

### 送去 Ableton Live

同一排还有三样：

- **「连 Live」** —— Live 没开着就替你打开；开着就**自动连上**，按钮变绿写「Live 已连」。两边都开着时它 3 秒内自己亮，不用按。
- **「Live 选中 → ACE」** —— 把 **Live 里选中的那一段**送进 ACE：音频按起止裁成 wav，MIDI 写成 .mid。
- **「ACE 选中 → Live」** —— 把 **ACE 里选中的轨**渲染出来，落进 Live 编曲视图的「来自 ACE」轨。

**生成完自动送**（2026–10–17 起）：连着 Live 的时候，每生成完一首，它自己落进 Live 的 **「AI 草稿」轨**；歌词里带 [Verse] 这类段落标记、又有谱子的话，会**按段切好**，切出来的小片段叫 sketch 1、sketch 2…（切点是近似的，所以不写 Intro/Chorus —— 标了段名就等于担保"这里一定对"）。**没连着 Live 就静默不送**，不打扰。

**速度跟着走**：往 Live 送时先量一个速度，**空工程才写工程速度**；工程里已经有东西就只回报、不动你的速度。从 ACE 送回来的音频，读的是 ACE 里那个 BPM。

> ⚠️ ***第一次用要设一次****（只设一次）：Live 菜单 → Settings（⌘,）→*
> ***Link, Tempo & MIDI → Control Surface → 选 AbletonMySongwriter。***
> *选过之后，Live 以后每次启动都会自己加载它。*
>
> *喂给 Live 的只有音频（切段、循环、分轨都在 Live 里做）；*
> *谱子只在往 ACE 送的时候用。*

### 把谱子拿出来、改完再送回去

**拿出来**：菜单栏 **文件 → 导出谱子（MusicXML）**（或「导出谱子（abc）」），点一下就存好了 —— 存在 **「文稿 / My Songwriter 谱子」** 这个文件夹里（文件夹的名字没跟着改名，你的旧谱子都还在那儿；访达左边栏点「文稿」就看得见）。想存到别的地方：**按住 Option 键再点这个菜单**，会弹窗让你自己挑。同一首再导一次不会覆盖上一个（会多一个 –2），所以你改过的不会被抹掉。

**送回去**：菜单栏 **文件 → 导入谱子…**，选你在 Dorico 里改完导出的那份。它会问你一句要怎么用：

- **按这份谱子重唱 / 照这份谱子写新歌** —— **拿这份谱子当条件**再出一首（音一个不改；歌词位置偶尔错位，**字不会错**，听一下就知道）。
- **只转格式** —— 只把 MusicXML 和 abc 互相转一下，不动生成。

**新开一首的时候也能直接导入**：左边空着（刚按了「新建一首」）也行 ——读到的信息摆在歌词框上面，词进歌词框，你按「生成」它才照这份唱。

导入后那张卡会把读到的念给你听：速度、拍号、调号、和弦数、音符数、歌词字数，以及词去哪儿了（「谱子里的 356 个字已经填进下面的歌词框」）。

> ***谱子里读出来的词是别人的原词，一个字都不改*** —— *只按音乐的呼吸点分了个行。*
>
> *分句只能靠音乐来猜，个别地方可能断得不是你要的那一句 ——*
>
> *在歌词框里顺手挪两下就行，**字是不会错的**。*

### 右击左边那一条

**在左边列表里右击任意一条**，菜单第一项就是「在文件夹中显示」。不用先选中、也不用去上面找按钮 —— **指到哪一条，菜单就是哪一条的**。同一份菜单里还有「试听」和「导出」，都在手边上。

## 六、试听走哪块声卡




偏好设置：把能出声的设备都列出来，点一下就选中

右下角那个齿轮（或者按 ⌘ ,）打开偏好设置。里面把系统里能出声的设备都列出来，**点一下就能选中**，选中的那行会亮起来。

选的是**设备名字**，不是编号 —— 编号每次开机都会重新分配，存编号的话重启就指错了。设备拔掉了或者改了名，它会自动回到「跟随系统」，并且如实告诉你。

> ***这一项只影响试听。***
>
> *生成音乐用的是这台电脑自己的计算，跟哪块声卡没关系。*

最下面那一节「生成结果放在哪」：「选择…」挑一个文件夹，以后的歌、谱子和参数都放进去；「恢复默认」退回程序自己的文件夹。已经生成过的**不会跟着搬**，要搬就自己搬（搬完重开一次界面）。

## 七、它做不到什么

写在前面，省得你试半天：

| 做不到 | 为什么 |
| --- | --- |
| **马上出结果** | 每生成一次都要重新加载模型（约半分钟），YuE2 还要合成、唱歌 |
| **联网、上云** | 一个字节都不发出去。这是设计，不是没做 |
| **替你决定好不好听** | 它只负责生成。够不够味是你的事 |
| **保证纯器乐没有人声** | 器乐那条路刚放开，还没验证；官方也不保证 |
| **歌词位置百分百准** | 从谱子读词、贴回音符时个别地方会错位 —— 字不错，位置要听一下 |

## 八、几件常被问到的

**进度条不动，是不是卡了？**看卡里末尾那句「已经等了 X 分 X 秒」—— **那个数字一直在涨**就说明它没事。那行大字本身也会跟着步骤换。真怀疑就按一次「停止」，重来。

**风扇狂转、电脑变卡？**正常，生成的时候就是吃这些。跑完立刻还回去。

**生成到一半把窗口关了？**它会收到信号，把推理进程收干净，不留孤儿进程。

**想给某个结果改个名?** 可以，在同一个文件夹里改就行，重开界面会按新名字显示（它每次启动都重新扫一遍文件夹）。但**别把它单独挪到别处** —— 挪出去界面就找不到它了。

**想清掉一批不想要的?** 点「打开文件夹」，每次生成就是一个文件夹，看哪个不顺眼删哪个。

**MI Studio 里 MIDI 键盘选不出来?** 换 **Chrome** 打开 studio，别用 Safari —— 苹果的 Safari 读不了 MIDI 键盘，那一栏永远只会写「（未选设备）」。Chrome 第一次会问一次「是否允许控制 MIDI 设备」，点「允许」就能选键盘了。

## 九、还有一件事

如果你同时装了 **Composer Assistant**，它的「写一段」里面有一条开关，可以一键把灵感路由叫起来、带到前面、或者关掉 ——不用再去应用程序里翻它。

## 十、它更新过什么

软件里就能看到：菜单 **帮助 → 版本历史**，或者程序菜单里的**关于 灵感路由**（同一个窗口），那里写着每一版多了什么，最新的在最上面。

这一版（**1.0.10 · 2026-10-27**）最要紧的一件：

- **改名**：灵感助手（MI）→ **灵感路由**（MIR · Music Inspiration Router）。内部标识没动，你之前给过的权限、偏好设置都还在，不会因为改名重新要一遍。
- **「应用程序」里那个 app 现在叫灵感路由** —— 旧的「灵感助手」可以删掉了。
- **四条路都通着：谱面、Live、通用 DAW、ACE**（第五条 Mureka 辅助编曲还没接）。

再往前：1.0.x 双行谱、换嗓子、等调、谱面工作室；0.9.x 接上 Ableton Live、生成完自动送；0.8.x 送进 ACE Studio、照谱唱、导入乐谱能读出词；0.2.0 多了一台会唱歌的引擎；0.1.0 第一版 —— 这台电脑上就能写歌了。