# Assemblerprogrammierung auf der Py Register Machine

basics 02

Daniel Knüttel

07.12.2015

## **Contents**

1.	ADS	tract			J
I.	Ar	beiten	n mit der Py Register Machine		4
2.	Anp	assen c	der Engine		5
	2.1.	Befehl	lssatz anpassen		5
		2.1.1.	Methodik		5
		2.1.2.	Anwendung		6
	2.2.	Speich	hergröße		6
		2.2.1.	Befehlsspeichergröße		6
		2.2.2.	Hauptspeichergröße		6
		2.2.3.	Registerlayout		7
3.	Aufg	gaben			9
	3.1.	Einfac	che Aufgaben		9
		3.1.1.	Arithmetic		9
		3.1.2.	Umweltverschmutzung		9
		3.1.3.	Disassembly		9
	3.2.	Kontro	ollstrukturen		10
		3.2.1.	Fibonacci		10
11.	An	nhang		1	<b>1</b> 2
4.	Lösı	ıngen		1	13
		•	che Aufgaben		13
		4.1.1.	Arithmetic		13
		4.1.2.	Umweltverschmutzung		13
		4.1.3.	Disassembly		14
	4.2.	Kontro	collstrukturen		14
			Fibonacci		14

III. Copyright

## 1. Abstract

Nachdem im Dokument Assemblerprogrammierung auf der *Py Register Machine - basics01* der Einstieg in die Assemblerprogrammierung auf der Py Register Machine gezeigt wurde, sollen nun die Besonderheiten und Features vermittelt werden.

Zudem wird eine große Menge an Aufgaben mitgebracht, die weitere Grundkentnisse vermitteln sollen.

## Part I.

Arbeiten mit der Py Register Machine

## 2. Anpassen der Engine

### 2.1. Befehlssatz anpassen

Die Anpassung des Befehlssatzes ist bei der Py Register Machine besonders vereinfacht worden.

#### 2.1.1. Methodik

Die Anpassung des Befehlssatzes erfolgt bei der Py Register Machine bei der Erzeugung der Prozessors:

Man kann dem Prozessor mehrere Maps mit den entsprechenden Befehlen übergeben, dabei wird immer ein Opcode ( int) einem Namen ( str) zugewiesen. Dabei ist zu unterscheiden, wie viele Argumente ein Befehl benötigt<sup>1</sup>.

```
# aus main.py

r=Ram(400)

f=Flash(1000)

p=Processor(ram=r, flash=f)
```

Deshalb muss für jeden virtuellen Prozessor eine Prozessordefinition generiert werden. Diese Prozessordefinition besteht aus der Größe von Ram und Flash, sowie dem Befehlssatz. Erst dadurch kann ein Programm für den Prozessor assembliert werden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Das liegt an der Speichernutzung, siehe dazu design02

#### 2.1.2. Anwendung

Es gibt eine breite Palette an Anwendungen für solche Anpassungen solche Anpassungen:

Variable Aufgabenstellung Bei unterschiedlichen Aufgabenstellungen kann es nötig sein einen unterschiedlichen Befehlssatz zu nutzen. Dadurch kann ein breites Spektrum an Aufgabentypen abgedeckt werden.

Variable Beweisführung Da eine Registermaschine oft zur Beweisführung dient, um Algorithmen zu testen, ist es oft sinnvoll einen dem Einsatz entsprechened Befehlssatz zu nutzen.

Kompabilität Wenn neue Befehle und Funktionen zur Engine hinzugefügt werden, kann sich der Befehlssatz ändern. Indem man den Befehlssatz manuell ändert kann man Probleme verhindern.

### 2.2. Speichergröße

Da unterschiedliche Anwendungsbereiche unterschiedlich große Befehls- und Hauptspeichergrößen erfordern, kann auch diese angepasst werden.

Als Anwendungsgebiete sind unter anderem optimiertes Programmieren ( wenig Speicher ) und Hochsprachen ( viel Speicher ) zu nennen. Da auch Ein- und Ausgabe über Register ( = Speicherstellen) geregelt wird, muss bei neuen Anwendungen und Erweiterungen das Hauptspeicher- und Registerlayout verändert werden.

### 2.2.1. Befehlsspeichergröße

Die Größe wird dem Befehlsspeicher im Konstruktor übergeben. Das erlaubt eine sehr einfache Anpassung.

```
# Befehlsspeichergroesse 300 Bloecke

f=Flash(300)

# oder 5*10**3 Bloecke

f=Flash(5000)
```

### 2.2.2. Hauptspeichergröße

Beim Hauptspeicher wird ebenfalls die Größe im Konstruktor angegeben.

Wichtig ist allerdings, dass die Register bei dieser Größe mit enthalten sind: bei einer Hauptspeichergröße von 10 Blöcken und 10 Registern muss deshalb im Konstruktor 20 angegeben werden.

Table 2.1.: Registertypen

	0 01
Typ	Beschreibung
3	Standardregister
1	Specialfunctionregister
2	Outputregister
4	Input-/Outputregister

```
# Ram mit 10 Bloecken und 10 Registern
# Register werden hier noch nicht uebergeben

r=Ram(20,register_count=10)

# nur 10 Register, kein "echter" Ram
r=Ram(10,register_count=10)
```

#### 2.2.3. Registerlayout

Das Registerlayout, also die Anzahl, sowie die Art der Register werden bei der Konstruktion der Hauptspeichers mit angegeben. Dabei werden die Register als eine Stringrepräsentation<sup>2</sup> angegeben.

Die Stringrepräsentation ist so aufgebaut:

```
< stringrepr> = " < registerzahl> / < registerbeschreibung> ; {< registerbeschreibung>}" < registerbeschreibung> = < registerindex>, < registertyp>, < extrainfo>
```

Dabei ist  $0 \le registerindex < registerzahl$ . Registertyp ist eine Ganzzahl, die den Typ beschreibt(2.1). Der Teil extra info wird abhängig vom Registertyp genuntzt, bei Standardregistern beispielsweise wird er ignoriert, bei Outputregistern ist er der Name der Datei, in die geschrieben wird.

Dadurch kann man relativ einfach das Registerlayout ändern:

```
# Standardlayout
r=Ram(400,
registers=
"12/0,3,n;1,3,n;2,2,/dev/stdout;3,1,n; \\
4,3,n;5,3,n;6,3,n;7,3,n;8,3,n;9,3,n;10,4,n;11,4,n;",
register_count=12)

# weniger Register
r=Ram(400,
registers=
```

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>eine Art CSV-Dialekt

```
"9/0,3,n;1,3,n;2,2,/dev/stdout;3,1,n;4,3,n;5,3,n;6,3,n;7,3,n;8,3,n;",
register_count=9)
```

## 3. Aufgaben

Einige dieser Aufgaben wurden an das Schulbuch für Informatik in Bayern<sup>1</sup> angelehnt.

### 3.1. Einfache Aufgaben

#### 3.1.1. Arithmetic

Schreiben Sie ein Programm, das die Werte 0x04, 0xf4, 0x26 in Register lädt und miteinander zuerst Addiert und dann Multipliziert. Lösung: 4.1.1.

#### 3.1.2. Umweltverschmutzung

Man kann aus dem  $CO_2$  Ausstoß pro Liter Treibstoff, dem Kraftstoffverbrauch und der zurückgelegten Strecke den Gesamtausstoß an  $CO_2$  berechen.

Gehen Sie von einem  $CO_2$  Ausstoß von  $2650\frac{g}{l}$  (Diesel), einem Verbrauch von  $5\frac{l}{km}$  und einer Strecke von 300km aus.

Schreiben Sie ein Programm, in dem der Gesamtausstoß berechnet wird. Lösung: 4.1.2.

### 3.1.3. Disassembly

Man kann Maschinencode mithilfe eines Disassemblers in Assermbly zurückführen. Dieses Assembly ist natürlich nicht gut lesbar. Anwenudung findet dies unter anderem, bei Patches für nicht quelloffene Programme.

Interpretieren Sie das folgende Stück "Disassembly" und versuchen Sie herauszufinden, was es tut. Suchen sie eine Anwendung.

```
#include < stddef.inc >

Idi 4 r0

mov r0 20

Idi 5 r0

mov r0 21

Idi 7 r0

mov r0 22

call LFB0

call LFB1
```

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Informatik Lehrwerk für Gymnasien 5 (Klett Verlag 2010)

```
10 Idi ff SFR
11 LFB0:
12 mov 20 r0
13 mov 21 r1
14 mul r1 r0
  mov 22 r1
  mul r1 r0
  ldi 04 SFR
  ret
19 LFB1:
20 mov 20 r0
  mov 21 r1
  mul r1 r0
  ldi 2 r1
  mul r1 r0
  mov r1 r4
  mov 20 r0
  mov 22 r1
28 mul r1 r0
  ldi 2 r1
  mul r1 r0
31 add r0 r4
  mov 21 r0
  mov 22 r1
34 mul r1 r0
  ldi 2 r1
  mul r1 r0
37 add r4 r0
38 Idi 04 SFR
```

Lösung: 4.1.3.

## 3.2. Kontrollstrukturen

#### 3.2.1. Fibonacci

Die Fibonacci-Reihe ist eine der beliebtesten Zahlenreihen im Universum der Informatiker. Sie lässt sich so definieren:

$$fib_n := fib_{n-1} + fib_{n-2}$$
$$fib_0 := 0$$
$$fib_1 := 1$$

Da eine rekursive Implementation ( die durch diese Schreibweise nahegelegt wird) sehr ineffizent ist, kann man sie vorteilhaft iterativ implementieren. Der folgende Python3 code zeigt die Struktur:

```
def fib (n):
    """ bis naechst groesseren
      Fibonacci-Zahl berechnen
      und ausgeben """
    fib=0
    last=1
    while (fib < n):
      print( fib)
      swp=fib
10
      fib+=last
11
12
      last=swp
    return fib
13
```

Implementieren Sie einen vergleichbaren Algorithmus.

Lösung: 4.2.1

Part II.

**A**nhang

## 4. Lösungen

## 4.1. Einfache Aufgaben

#### 4.1.1. Arithmetic

```
#include < stddef.inc >
  ; werte laden
4 Idi 04 r2
5 Idi f4 r3
6 Idi 26 r4
8 addieren:
9 mov r2 r0
10 add r3 r0
11 add r4 r0
12 Idi 04 SFR
14 multiplizieren:
15 mov r2 r0
16 mul r3 r0
17 mul r4 r0
18 Idi 04 SFR
20 ; fertig
21 Idi ff SFR
```

## 4.1.2. Umweltverschmutzung

```
#include < stddef.inc >

; werte laden und in RAM schieben

ldi a5a r0
mov r0 20
; 0x20 = 32

ldi 5 r0
```

```
10 mov r0 21
11
  ldi 12c r0
12
  mov r0 22
  ; laden fertig
15
  ; gesamt volumen diesel berechnen
  mov 21 r0
  mov 22 r1
19
  mul r0 r1
22
  ; g pro I laden und einrechnen
23
  mov 20 r0
25
  mul r0 r1
27
  ; ausgeben
  mov r1 r0
  ldi 04 SFR
31 ; fertig
  ldi ff SFR
```

#### 4.1.3. Disassembly

Das Programm speichert zuerts die Werte 4,5 und 7 im RAM. Dann ruft es zwei Routinen auf und beendet den Ablauf.

Die erste Routine multipliziert die 3 Werte und gibt sie aus.

Die Zweite Routine multipliziert immer zwei der Werte, multipliziert das Teilergebnis mit 2 und Addiert die Ergebnisse.

Eine mögliche Anwendung ist das Berechnen von Volumen  $(LFB\theta)$  und Oberfläche (LFB1) eines Quaders.

#### 4.2. Kontrollstrukturen

#### 4.2.1. Fibonacci

```
; endwert 32 laden und speichern
ldi 20 r0
mov r0 20

; werte fib und last
ldi 0 r0
```

```
7 | Idi 1 r1
8 fib_loop:
g; ausgeben
10 Idi 04 SFR
11 mov r0 r3
12 add r1 r0
13 mov r3 r1
; testen ob fertig
15 mov r0 r2
16 mov 20 r3
17 sub r2 r3
18 jle r3 fib_loop
19
20 ; fertig
21
22 Idi ff SFR
```

Part III.

Copyright

#### ©Copyright 2015 Daniel Knüttel

Dieses Dokument ist Freie Dokumentation, frei, wie FREIheit.

Sie dürfen Kopien davon machen, es verbreiten oder verändern, solange Sie mich als Autor mit angeben und die Änderungen kennzeichen.

Für den Fall, dass dieses Dokument Fehler enthält, freue ich mich über einen Bericht, scließe eine Haftung für eventuelle Fehler aber aus.

Wenn Sie mit diesen Bedingungen nicht einverstanden sind, dürfen Sie dieses Dokument nicht nutzen.

Um meine und Ihre Rechte zu gewährleisten, steht es unter der GNU Free Documentation License. Sie ist hier einsehbar: http://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.de.html