



## 파 랑 서울대학교 지구환경과학부 조 양 기









. 가정: 파장이 파고보다 훨씬 길다 이 파형에 대한 파속의 식은

$$C^2 = \frac{g}{k} \tanh kh$$
  
천해파(shallow water wave):

$$C_s = \sqrt{gh} \quad (kh < 0.33 일 때)$$

- . 파장이 적어도 수심의 20배 . 파속은 수심에만 관계 (the deeper the water, the faster the wave.)

심해파(deep water wave): 
$$C_d = \sqrt{\frac{g}{k}} = \sqrt{\frac{gL}{2\pi}} \ (kh > 1.5 일 때)$$


- . 파장이 수심의 4배 미만


· 파속은 파장과 주기만 관계 심해파가 점차 해안에 가까이 가면 결국 천해파로 변하는데 그때 파속, 파고, 파장은 변하지만 <mark>주기</mark>만은 변하지 않음.

$$C_d = \frac{g}{2\pi} T \cong 1.5T \, m/s$$

$$L = \frac{g}{2\pi}T^2 \cong 1.5T^2m$$


y=tanh(x)








## 3. 파의 에너지와 분산(Energy and Wave Dispersion)


- .파랑이 갖는 전체에너지
- = 순간 Potential Energy + 순간 Kinetic Energy
- →파랑의 단위면적의 에너지는 높이 H인 단위면적의 수용적을 거리 H/8만큼 올렸을 때의 일의 양과 같다는 것.(일 = 힘 × 거리)
- 이 식은 천해파와 심해파의 모든 파랑에 대해 성립.
- .1km²의 면적에 1m의 파고가 가지는 wave energy:  $1.2x10^9$  (J)
- = 순간 Potential Energy + 순간 Kinetic Energy
- .wave dispersion(파의 분산)-같은 수면상을 파장이 다른 2개의 심해파가 동 시에 같은 방향으로 진행한다고 하면 파장이 긴 쪽이 빠르게 진행하기 때문 에 짧은 쪽이 뒤에 처지게 되는 현상. 심해파의 아주 중요한 성질.
















## 6. 파의 형성, 전파 그리고 소멸

- (1) 파의 형성
- . Ursell(1956) "해면 위에 부는 바람은, 알려져 있지 않은 물리적 작용을 통하여 해면의 파를 일으킨다."
- . 바람은 공기의 수평운동이기 때문에 그것이 표면 마찰에 의해 해수를 바람이 불어 가는 방향으로 끌어, 흐름을 일으키는 이유는 알지만 그 바람이어떻게 하여 파도라 는 해면의 승강운동을 일으키는 것인지 그 기작에 관해서는 현재에도 충분히 알려져 있지 않다.
- (2) 파의 전파
- . 연안으로부터 2000km 떨어진 곳에서 폭풍이 fully developed sea을 이루었다고 가정하면,
- 폭풍이 발생지역을 벗어날 때, 상당량의 회절(diffraction)이 일어남.
- . 경험적으로, 유의파고(significant wave height)의 비는 다음과 같이 감소한다.

 $H = H \cos \theta$ 






.Breaker(쇄파) - 해파가 점차적으로 천해역으로 진입해 오면 파장이 작아지며 파고가 커지며, 따라서 파형경사(H/L)가 켜짐에 따라 어느 수심에 이르러서 는 깨어져 버린다.

- ▷ 쇄파가 일어나는 조건
- ① 수심이 파고의 1.28배 보다 적게 되었을 때
- ② 파형경사가 1/7보다 클 때

.swell(너울) - 풍파(wind wave)가 폭풍역을 벗어나 진행하게 되면, 해면은 평 온해 지면서 파장이 길어지며, 느리고 짧은 파랑보다 빨리 진행하게 된다. 너 울은 큰 에너지를 가지고 있기 때문에 거의 같은 파고로 멀리까지 전해질 수 있다. 이 너울파가 연안의 해저면에 부딪치면 파는 깨지는데 이를 연안쇄파 라 한다.



## 7. 연안류와 이안류

.longshore current(연안류) - 쇄파가 일어나기 전에 파랑에너지 중 해안에 평행한 성분으로 인하여 해수가 해안과 평행한 방향으로 이동하는 것.

ight
angle 파가 해안선에 평형하게 부서질 때 --> 연안류는 대칭구조 모습을 갖는 다

- .rip current(이안류)- 해안선에 직각 방향으로 멀어져 가는 표층류로 폭이 좁다.
- → 해저지형, 연안 지형의 모습이 영향.
- ▷ 지형이 복잡하지 않을 경우
- → 해안선을 따라 전파하는 "edge" wave와 관계가 있다.

