ITvision

Manual para Configuração dos Comandos de Checagem de CPU, Memória e Disco

Comando: check_cpuload

O que faz: Analisa média de carga de utilização da CPU (CPU load) da máquina monitorada medidos nos intervalos de 5min, 1min e 10seq.

Argumento1 → valor da carga limite para sinalização de "atenção"

Argumento2 → valor da carga limite para envio de "alerta"

Ex: check cpuload!0.7!1.0

Comando: check_mem_phy

O que faz: Verifica utilização de memória física

Argumento1 → Percentual de utilização para sinalização de "atenção"

Argumento2 → Percentual de utilização para envio de "alerta"

Ex: check mem phy!70!90

Comando: check_mem_page

O que faz: Verifica utilização de memória de páginação

Argumento1 → Percentual de utilização para sinalização de "atenção"

Argumento2 → Percentual de utilização para envio de "alerta"

Ex: check_mem_page!60!90

Comando: check service

O que faz: Verifica o funcionamento de um serviço do Windows

Argumento1 → Nome do serviço

Ex: check service!"svchost.exe -k NetworkService"

Comando: check drive

O que faz: Verifica utilização do disco

Argumento1 → Letra e diretório do drive a ser monitorado para sinalização de "atenção"

Argumento2 → Percentual de utilização para sinalização de "atenção"

Argumento3 → Percentual de utilização para envio de "alerta"

Ex: check drive!C:\!70!90

Ex: check_drive!D:\volume_test!75!95

Comando: check_counter

O que faz: Analisa os contadores do Windows.

Argumento1 → Nome do contador

Argumento1 → valor do contador limite para sinalização de "atenção"

Argumento3 → valor do contador limite para envio de "alerta"

Ex: check_counter!"\\MSExchangelS\\RPC Operations/sec"!300!400

Ex: check counter!"\\PhysicalDisk(Total)\\% Disk Time"!60!90

Configuração do Itvision do Proderi

No arquivo "checkcmds.cfg" foram listadas os seguintes comandos:

DriveC;check_drive!C:\!70!90
DriveD;check_drive!D:\!70!90
DriveE;check_drive!E:\!70!90
CPULOAD;check_cpuload!0.7!0.9
MemPhy;check_mem_phy!65!90
MemPag;check_mem_page!65!90
SVCHOST;check_service!"svchost.exe -k NetworkService"

Para se configurar um check_command deste tipo, é necessário definir um serviço na tabela de ICs (tire como exemplo um serviço tipo http) e depois criar um relacionamento entre o servidor (HOST) e o serviço (SERVICE).

Exemplos:

Se você tem um host com o nome HWSER123 e um serviço de cpuload com o nome SWSVR123 que pertencem a uma aplicação APPLIC, a entrada na tabela de relacionamentos ficará assim:

APPLIC;SWSVR123;HWSER123;CPULOAD

Você pode ainda querer monitorar o disco C: da máquina. Para isso crie um serviço SWSVR124 e uma entrada na tabela de relacionamentos como a seguinte:

APPLIC;SWSVR123;HWSER124;DriveC