Project4 Synchronization Primitives and IPC 设计文档

中国科学院大学 [王苑铮] [2017.11.29]


1. do_spawn, do_kill 和 do_wait 设计

(1) do_spawn 的处理过程,如何生成进程 ID

有一个全局变量 pid,每有一个新 task 来时,就++pid 赋给这个新 task。

Do_spawn 的过程:

- 1.关中断,
- 2.查找 "ramdisk" 找到指定 filename 的 task。如果没有这个名字的文件, spawn 直接 return。
- 3.查找 pcb 数组,找到一个 status == EXIT 的 pcb 块,若找不到则 spawn 直接返回。
- 4.++pid 产生 task 的 pid
- 5.用 pid 和从 ramdisk 中找到的 task 以及找到的空闲 pcb 块, initialize 为这个 task 的 pcb
- 6.开中断, spawn 返回 task 的 pid
- (2) do_kill 的处理过程。如果有做 bonus,请在此说明在 kill task 时如何处理锁 do_kill 过程:
 - 1. 检查 pcb 数组找到 kill 的 pid 对应的 pcb 块。如果没有这个 pid 对应的块,或者找到的这个块已经 exit,则 do_kill 直接 return
 - 2. 若找到 pcb 后发现是 current_running,则将其 pcb 状态标为 exit,释放它的 wait 队列中的 task (状态标为 ready,入 ready 队列),把这个 task 从它所在 的 queue 中清除,并释放锁(把锁的 wait queue 中的 task 释放掉,与释放 task 的 wait 队列类似),调用 scheduler 调度出下一个 task
 - 3. 若找到 pcb 发现不是 current_running,被 kill 的 task 状态标为 exit,释放 task 的 wait 队列,释放锁。若被 kill 的 task 不是 current_running,则其一定在且仅在一个队列中(ready,sleep,某个 task 的 wait_qeueu,某个同步元语的wit_queue)。队列是双向循环链表,所以只需按如下修改指针,就可以把这个 task 从它所在的队列中去掉



- (3) do_wait 的处理过程
 - 1. 检查 pcb 数组。如果 wait 的 task 不存在或者 wait 的是自己,则 do_wait 直接 return
 - 2. Current_running->status = BLOCK,入对应的要 wait 的 task 的 wait_queue(这 是 pcb 结构体的一部分。当 wait 的 task 被 kill 时,wait 队列中所有的 task 便被释放回到 ready)
 - 3. 调 scheduler 换下一个 task
- (4) 设计或实现过程中遇到的问题和得到的经验(如果有的话可以写下来,不是必需项)

```
ssert95h failure: A process/thread that was running inside the kernel made a syscall.

ile: interrupt.c

ine:

syscall 0
```

2. 同步原语设计

(1) 条件变量、信号量和屏障的含义,及其所实现的各自数据结构的包含内容 1.Condition:

```
/* TODO */
typedef struct condition{
   node_t wait_queue;
} condition_t;
```

void condition_wait(lock_t * m, condition_t * c): current_running 把自己放入 condition 的 wait_queue 里等待 signal 唤醒它。并且入 wait 队前要先释放 current_running 的锁,防止发生死锁。

void condition_signal(condition_t * c);唤醒 condition 中的一个 task 放入 ready void condition_broadcast(condition_t * c);把 condition 中所有 task 都唤醒放入 ready

2.semaphore:

```
typedef struct semaphore{
    int value;
    node_t wait_queue;
} semaphore_t;
```

void semaphore_down(semaphore_t * s); 将 semaphore 的 value-1, 如果 value<0 就把当前执行 down 的 task 放入 semaphore 的 wait_queu 等待

void semaphore_up(semaphore_t * s);将 semaphore 的 value+1, 并释放 semaphore 的 wait queue 的一个 task。

注: 我的实现中,semaphore 的 value 是可以为负数的。Down 第一步是—value,up 第一步是++value。只要有数量相同的 up 和 down,这种设计一样可以保证最后 value 回到初始的值

3.barrier

```
/* TODO */
typedef struct barrier{
   int max_members;
   int current_members;
   node_t wait_queue;
} barrier_t;
```

void barrier_wait(barrier_t * b);如果进入 barrier 的 task 数量小于预设的 max_members 数量,则 barrier 中的所有 task 都等待

如果 barrier 中 task 的数量与 max_member 相同,则释放 barrier 中所有 task 入 ready

(2) 设计或实现过程中遇到的问题和得到的经验(如果有的话可以写下来,不是必需项)

我的 barrier 中用到的这个 unblock_all()是我自己定义的,开始是在 scheduler.c 里实现的,并将其定义写在 scheduler.h 里让 sync.c include"scheduler.h",但是测试时 barrier 只能加载出两个 task,另外两个 task 永远加载不出来,barrier 永远在等。换用 testall 用例测试,其他元语都能执行,只有 barrier 无法执行后来我把 unblock_all()从 scheduler.c 挪到 sync.c 里,就可以运行了。这个错误让我很抓狂,完全意料不到。

```
// TODO: Block until all n threads have called barrier_wait
void barrier_wait(barrier_t * b){
    enter_critical();
    ++b->current_members;
    if(b->current_members == b->max_members){
        unblock_all(&b->wait_queue);
        b->current_members = 0;
    }
    else{
        block(&b->wait_queue);
    }
    leave_critical();
}
```

3. mailbox 设计

(1) mailbox 的数据结构以及主要成员变量的含义

```
typedef struct
{
    /* TODO */
    char message[MAX_MESSAGE_LENGTH];
} Message;

typedef struct
{
    /* TODO */
    semaphore_t used;
    semaphore_t not_used;
    semaphore_t mutex;

    char name[MBOX_NAME_LENGTH+1];
    Message box[MAX_MBOX_LENGTH];

    int user_number;

    //node_t producer_wait_queue;
    //node_t costumer_wait_queue;

    int write_index;
    int read_index;
} MessageBox;
```

三个 semaphore:

used: 已经使用的消息槽数量。
Not_used: 空闲的消息槽数量。
Mutex: 对消息槽区域的互斥访问

Name: mailbox 的名字 Box: 里面存储了 message

User_member: 使用这个 mailbox 的 task 数量

Write_index: 生产者可以写到 box 的这个角标往后的位置 Read_index: 消费者可以读 box 这个角标往后的位置

因为 semaphore 中本身就有 wait queue, 所以不需给 mailbox 额外的 wait queue

(2) producer-consumer 问题是指什么?你在 mailbox 设计中如何处理该问题? producer-consumer 问题:有一个有限的缓冲区,一直只能允许一个 task 进行读或者写操作。

producer 要往里面写,如果缓冲区满了 producer 就要先阻塞,直到不满才能继

续写。Consumer 要从里面读,如果缓冲区空了就要先阻塞,直到不空才能继续读。

```
void do_mbox_send(mbox_t mbox, void *msg, int nbytes)

{
    (void)mbox;
    (void)msg;
    (void)nbytes;

/* TODO */
semaphore_down(&MessageBoxen[mbox].not_used);
semaphore_down(&MessageBoxen[mbox].mutex);

int write_index = MessageBoxen[mbox].write_index;
int i;
for(i = 0; i < nbytes && i < MAX_MESSAGE_LENGTH; i++)
    | MessageBoxen[mbox].box[write_index].message[i] = *((char *)msg + i);
MessageBoxen[mbox].write_index = (MessageBoxen[mbox].write_index + 1) % MAX_MBOX_LENGTH;
semaphore_up(&MessageBoxen[mbox].mutex);
semaphore_up(&MessageBoxen[mbox].used);
}</pre>
```

以 send 为例,如果 mailbox 已满(not_used==0),down 操作导致 producer 被挂起,直到 consumer 读完后 up not_used 将 producer 唤醒。

Producer 被唤醒或者本身邮箱就没满,但是此时正有其他 task 在操作缓冲区(它们先 down 了 mutex),则 producer down mutex 会被挂起。直到另一个 task 结束使用缓冲区,对 mutex 发出 up, producer 可以执行缓冲区。

Producer 操作完缓冲区,对 used 发出 up,这时如果有因为 mailbox 空而被阻塞的 consumer,就会被唤醒

(3)设计或实现过程中遇到的问题和得到的经验(如果有的话可以写下来,不是必需项)

4. 关键函数功能

do_spawn:从 ramdisk 里读出一个"文件"作为 task do_kill:杀死一个 task

do_wait: 挂起当前 task,等待一个 task,直到被等待的 task 被 kill,这个挂起的 task 被 唤醒

void condition_wait(lock_t * m, condition_t * c): current_running 把自己放入 condition 的 wait_queue 里等待 signal 唤醒它。并且入 wait 队前要先释放 current_running 的锁,防止发生死锁。

void condition_signal(condition_t * c);唤醒 condition 中的一个 task 放入 ready void condition_broadcast(condition_t * c);把 condition 中所有 task 都唤醒放入 ready void semaphore_down(semaphore_t * s);将 semaphore 的 value-1,如果 value<0 就把当前执行 down 的 task 放入 semaphore 的 wait queu 等待

void semaphore_up(semaphore_t * s);将 semaphore 的 value+1,并释放 semaphore 的 wait_queue 的一个 task。

void barrier_wait(barrier_t * b);如果进入 barrier 的 task 数量小于预设的 max_members 数量,则 barrier 中的所有 task 都等待

mbox_t do_mbox_open(const char *name); 打开一个邮箱 void do_mbox_close(mbox_t mbox); 关闭一个邮箱 void do_mbox_send(mbox_t mbox, void *msg, int nbytes); 向邮箱中写 message void do_mbox_recv(mbox_t mbox, void *msg, int nbytes); 从邮箱中读 message

参考文献

[1] [单击此处键入参考文献内容]