# HTTPS와 OAuth2를 이용한 Thing+ 연동 가이드

### 목차

- 1. 개요
- 2. 준비 사항
- 3. OAuth Client 생성
- 4. Access Token 획득
- 5. Gateway 등록
- 6. Device 등록
- 7. Sensor 등록
- 8. Status 전송
- 9. Sensor 값 전송

### 1. 개요

이 문서는 서비스 관리자나 사이트 관리자처럼 게이트웨이를 등록할 수 있는 사용자의 권한으로 게이트웨이와 센서를 등록하고 센서값을 전송하는 방법을 설명한 문서입니다.

- 일반적인 게이트웨이에서는 API key를 사용하지만, API key를 매번 Thing+ Portal에서 발급받아 적용하는 것이 적절하지 않고, 사용자의 ID와 같은 개인정보를 취급할 수 있는 server나 native app이 Thing+에 연동할 때 적용하는 방식입니다.
- OAuth2를 이용하여 권한을 획득하고, HTTPS를 이용하여 등록, 전송을 수행합니다.
- Actuator는 이 방식을 이용하여 연동할 수 없습니다.
- 등록할 때 권한을 제공한 사용자의 계정이 Thing+에서 삭제되면 권한이 사라져서 비정상 동작하게 되므로 가급적이면 서비스 관리자의 권한으로 적용하길 권장합니다.
- 획득한 권한은 90일 동안 유지되므로, 기한이 만료되면 access token을 재발급 받아야 합니다.

## 2. 준비 사항

- OAuth Client 등록 API 호출을 위해 HTTPS API를 호출할 수 있는 도구가 필요합니다.
  - Google Chrome: Thing+ Portal에 로그인할 때 사용합니다.
  - Postman: 원하는 HTTPS API를 호출할 때 사용하는 Google Chrome App입니다.
  - <u>Postman Interceptor</u>: Thing+ Portal에 로그인했을 때 생성된 쿠키를 Postman에서 공유할 수 있도록 지원 하는 Google Chrome Extension입니다.
  - 위의 도구를 사용하지 않더라도 Thing+ Portal에서 로그인한 상태로 HTTPS POST API를 호출할 수 있는 도 구를 사용하면 수행 가능합니다.
  - Thing+ Support 사이트를 참고하세요.
  - 사용된 API에 대해 좀더 자세히 알고 싶을 경우 Thing+ API Reference를 참고하세요.

## 3. OAuth Client 생성

- 1. Chrome 에서 Thing+ Portal에 접속하여 서비스 관리자 계정으로 로그인합니다.
- 2. Postman 을 실행하고, Postman Interceptor 를 on 한 다음 아래 API를 호출합니다.
  - URL: https://api.sandbox.thingplus.net/v2/authClients
  - Method: POST
  - Content-Type: application/json
  - Body:
    - Example

```
{
"name": "Test Client for Daliworks",
"reqId": "testClientId",
"clientSecret": "testClientPwd12!@",
"scopes": ["gateway", "site-read"]
}
```

- name: auth client의 이름으로 자유롭게 입력하시면 됩니다.
- reqld: auth client의 ID로 access token을 얻을 때 입력하게 됩니다. 정하신 값을 입력하시면 됩니다.
- clientSecret: auth client의 secret 값으로 access token을 얻을 때 입력하게 됩니다. 정하신 값을 입력하시면 됩니다.
- scopes: auth client에 부여할 권한을 나열합니다. scopes에 들어갈 수 있는 값은 link를 참고하세요.
- Response
  - Example

```
{
"statusCode": 201,
"message": "Created",
"data": {
   "name": "Test Client for Daliworks",
   "clientSecret": "testClientPwd12!@",
   "scopes": [
       "gateway",
       "site-read"
   ],
   "_user": "1",
   "mtime": 1495422902432,
   "ctime": 1495422902432,
   "id": "testClientId"
}
```

## 4. Access Token 획득

- 1. Application에서 다음 API를 이용하여 access token을 획득합니다.
  - URL: https://api.sandbox.thingplus.net/v2/oauth2/token
  - Method: POST
  - Body:
    - Example

```
{
  "grant_type": "password",
  "client_id": "testClientId",
  "client_secret": "testClientPwd12!@",
  "username": "serviceadmin",
  "password": "0b54b2a7b72f1efeb2c86885c3247787"
}
```

- grant\_type: "password"라는 문자열 그대로 입력합니다. (**사용자의 password를 입력하는 것이 아닙니다. 주의하세요.**)
- client id: /v2/authClient API로 생성한 auth client의 ID값을 입력합니다.
- clientSecret: /v2/authClient API로 생성한 auth client의 secret값을 입력합니다.
- username: auth client 생성 시 Thing+ Portal에 로그인했던 사용자(일반적으로 서비스 관리자) ID를 입력합니다.
- password: auth client 생성 시 Thing+ Portal에 로그인했던 사용자 비밀번호의 md5 hash 값을 입력

합니다.

- OSX나 Linux에서는 아래의 명령어를 이용하여 md5 hash 값을 구합니다.
  - OSX

```
$ echo -n your_password | md5
0b54b2a7b72f1efeb2c86885c3247787
```

Linux

```
$ echo -n your_password | md5sum
0b54b2a7b72f1efeb2c86885c3247787 -
```

- 위의 명령이 동작하지 않는 환경에서는 인터넷 상의 md5 hash generator 등을 이용하여도 비밀번호의 md5 hash 값을 구할 수도 있지만, 보안에 유의하시기 바랍니다.
- <u>JavsScript-MD5</u>를 이용할 수도 있습니다.
- Response
  - Example

```
{
"access_token": "2yJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ1c2VySWQiOiIxI
iwiY2xpZW50SWQiOiJ0ZXN0Q2xpZW50SWQiLCJpYXQiOjE0OTU0MzYwMzksImV4cCI6MTUw
MzIxMjAzOX0.dQ65zRCgRml96fTc8CDnExAukrFPSLd7NzDlUkf4eYk",
"token_type": "Bearer"
}
```

- 2. 획득한 access token는 API를 호출할 때 아래와 같은 방식으로 사용합니다.
  - Header에 Authorization 필드를 추가하고 value는 token\_type 과 access\_token 을 1칸 띄워 씁니다.
  - o curl 예제

\$ curl -H "Authorization: Bearer 2yJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ1 c2VySWQiOiIxIiwiY2xpZW50SWQiOiJ0ZXN0Q2xpZW50SWQiLCJpYXQiOjE0OTU0MzYwMzksIm V4cCI6MTUwMzIxMjAzOX0.dQ65zRCgRml96fTc8CDnExAukrFPSLd7NzDlUkf4eYk" https://api.sandbox.thingplus.net/v2/gateways

## 5. Gateway 등록

1. Site ID 구하기

URL: https://api.sandbox.thingplus.net/v2/sites

Method: GETResponse:

Example

```
"statusCode": 200,
 "message": "OK",
 "data": [
   {
     "billing": "site:1",
     "code": "iotservice",
     "ctime": "1431416762406",
     " service": "1",
     "billingReserve": "site:1:reserve",
     "billingLimit": "site:1:limit",
     "name": "default",
     "id": "1",
     "billingMeter": "site:1:meter",
     "mtime": "1431416762406",
     "billingCurrent": "site:1:current"
  }
]
}
```

- o response의 data 에 site의 목록이 반환됩니다. (일반적으로는 1개이지만, 여러 개의 site를 생성했을 경우에는 여러 개의 site data가 반환됩니다.)
- 게이트웨이를 등록하고자 하는 site의 ID를 게이트웨이 등록 API에 적용합니다. (예제에서는 "id": "1" 이 site ID에 해당하는 필드입니다.)
- 2. Gateway Model ID 구하기

URL: https://api.sandbox.thingplus.net/v2/gatewayModels/52

Method: GETResponse:

Example

```
"statusCode": 200,
"message": "OK",
"data": {
    "reportInterval": "300000",
    "displayName": "Open API Gateway",
    "id": "52",
```

```
"model": "open-api-gateway-v1.0",
"deviceModels": [
    "id": "open-api-device-v1.0",
    "displayName": "Open API Device",
    "idTemplate": "{gatewayId}-{deviceAddress}",
    "discoverable": "y",
    "sensors": [
        "network": "daliworks",
        "driverName": "openApiSensor",
        "model": "openApiTemp",
        "type": "temperature",
       "category": "sensor"
     },
        "network": "daliworks",
        "driverName": "openApiSensor",
        "model": "openApiHumi",
        "type": "humidity",
       "category": "sensor"
     },
        "network": "daliworks",
        "driverName": "openApiSensor",
        "model": "openApiConductivity",
        "type": "conductivity",
        "category": "sensor"
     }
   ],
   "max": 99
 }
],
"gatewayIdConfig": "n",
"mtime": "1495609234518",
"idFormat": "uuid",
"vendor": "OPEN API",
"ctime": "1495609234518",
"deviceMgmt": {
 "reportInterval": {
   "show": "y",
   "change": "y"
 },
 "DM": {
    "poweroff": {
```

```
"support": "n"
       },
       "reboot": {
         "support": "n"
       },
       "restart": {
         "support": "n"
       },
       "swUpdate": {
         "support": "n"
       },
       "swInfo": {
         "support": "n"
     }
   }
}
}
```

- 게이트웨이 모델은 등록할 게이트웨이의 특성을 정의한 것입니다. 어떤 형식의 게이트웨이 ID를 사용할지, 어떤 디바이스와 센서를 등록할 수 있는지 등에 관한 정보가 들어 있습니다.
- 이 문서에서 설명하는 방식을 이용하여 게이트웨이를 등록하기 위해서는 게이트웨이 모델 ID 52 (Open API Gateway)를 사용합니다. 만약 다른 게이트웨이 모델을 사용할 경우, 본 API를 호출할 때 URL에서 52 대신 다른 ID를 대입해서 사용할 수 있습니다.

#### 3. Gateway ID 생성하기

- Open API Gateway 의 경우 UUID를 게이트웨이 ID로 사용합니다.
- 새로 등록할 게이트웨이의 ID에 사용할 UUID를 구합니다.
  - OSX의 경우 uuidgen 명령으로 생성할 수 있습니다.
  - Linux(Ubuntu)의 경우 uuid 라는 package 설치 후 uuid 명령으로 생성할 수 있습니다.
  - UUID는 이 방법 외에도 다양한 방법으로 구할 수 있습니다.
- 위에서 구한 UUID에서 를 제거하고, 대문자가 있을 경우 소문자로 변경하여 게이트웨이 ID로 사용합니다.

```
$ uuidgen | tr -d - | tr [:upper:] [:lower:]
366d685f93f5477a8d29e8c45bae0a31
```

#### 4. Gateway 등록하기

URL: https://api.sandbox.thingplus.net/v2/registerGateway

Method: POST

Body:

Example

```
{
"reqId": "87cd2a6e407511e7922eb724f8803770",
"params": {
    "siteId": "1",
    "model": "52",
    "name": "Open Gateway 1"
}
}
```

- reqld: UUID로 생성한 ID를 사용합니다.
- siteld: 위에서 구한 사이트 ID를 사용합니다.
- model: 위에서 구한 게이트웨이 모델 ID를 사용합니다.
- name: 게이트웨이의 이름으로 자유롭게 입력하시면 됩니다.
- 명시한 항목 외의 옵션에 대해서는 <u>Thing+ API Reference</u>를 참고하세요.
- Response
  - Example

```
{
"statusCode": 201,
"message": "Created",
"data": {
   "name": "Open Gateway 1",
   "model": "52",
   "_site": "1",
   "_service": "1",
   "reportInterval": "300000",
   "mtime": 1495626410619,
   "ctime": 1495626410619,
   "tree": "87cd2a6e407511e7922eb724f8803770",
   "id": "87cd2a6e407511e7922eb724f8803770"
}
```

■ reportInterval: 전송 주기 로서 게이트웨이가 센서에서 측정한 값을 Thing+로 전달하는 주기(msec) 를 의미합니다. 이 값은 Thing+ Portal의 게이트웨이 관리 에서 수정할 수 있습니다.

## 6. Device 등록

1. Device 등록하기

- URL: https://api.sandbox.thingplus.net/v2/gateways/{owner}/devices
  - {owner}: 디바이스가 연결된 게이트웨이의 ID를 입력합니다. 위에서 등록한 게이트웨이 ID를 사용합니다.
- · Method: POST
- Body:
  - Example

```
{
  "reqId": "366d685f93f5477a8d29e8c45bae0a31",
  "name": "Open Gateway Device 1",
  "model": "open-api-device-v1.0"
}
```

- reqld: UUID를 이용하여 디바이스 ID를 생성하여 사용합니다.
- name: 디바이스의 이름으로 자유롭게 입력하시면 됩니다.
- model: 게이트웨이 모델을 조회했을 때 deviceModels 에 있는 디바이스 모델 ID를 사용합니다. 이 문서에서 설명하는 방식을 이용하여 디바이스를 등록하기 위해서는 디바이스 모델 ID open-api-device-v1.0 를 사용합니다. 만약 다른 디바이스 모델이 게이트웨이 모델에 등록되어 있을 경우, 본 API를 호출할 때 다른 디바이스 모델 ID를 대입해서 사용할 수 있습니다.
- 명시한 항목 외의 옵션에 대해서는 Thing+ API Reference를 참고하세요.
- Response
  - Example

```
{
"statusCode": 201,
"message": "Created",
"data": {
   "name": "Open Gateway 1",
   "model": "52",
   "_site": "1",
   "_service": "1",
   "reportInterval": "300000",
   "mtime": 1495626410619,
   "ctime": 1495626410619,
   "tree": "87cd2a6e407511e7922eb724f8803770",
   "id": "87cd2a6e407511e7922eb724f8803770"
}
```

### 7. Sensor 등록

#### 1. Sensor 등록하기

- URL: https://api.sandbox.thingplus.net/v2/gateways/{owner}/sensors
  - {owner}: 센서가 연결된 게이트웨이의 ID를 입력합니다. 위에서 등록한 게이트웨이 ID를 사용합니다.
- · Method: POST
- Body:
  - Example

```
{
"reqId": "d815ba2f84eb490b8e68d9dd744da397",
"name": "온도센서",
"type": "temperature",
"driverName": "openApiSensor",
"model": "openApiTemp",
"category": "sensor",
"deviceId": "366d685f93f5477a8d29e8c45bae0a31"
}
```

- regld: UUID를 이용하여 센서 ID를 생성하여 사용합니다.
- name: 센서의 이름으로 자유롭게 입력하시면 됩니다.
- type: 게이트웨이 모델을 조회했을 때 deviceModels.sensors 에서 해당하는 센서 타입 값 ( type )을 찾아 사용합니다.
- driverName: 게이트웨이 모델을 조회했을 때 deviceModels.sensors 에서 type 에 해당하는 driverName 값을 사용합니다.
- model: 게이트웨이 모델을 조회했을 때 deviceModels.sensors 에서 type 에 해당하는 model 값을 사용합니다.
- category: sensor 라는 문자열 그대로 입력합니다. 현재 HTTPS 방식으로 actuator 는 지원하지 않습니다.
- deviceId: 센서가 연결된 디바이스 ID를 입력합니다.
- 명시한 항목 외의 옵션에 대해서는 <u>Thing+ API Reference</u>를 참고하세요.
- Response
  - Example

```
{
    "statusCode": 201,
    "message": "Created",
    "data": {
        "name": "온도센서",
        "type": "temperature",
        "driverName": "openApiSensor",
        "model": "openApiTemp",
        "category": "sensor",
        "deviceId": "366d685f93f5477a8d29e8c45bae0a31",
        "owner": "87cd2a6e407511e7922eb724f8803770",
        "mtime": 1495681664335,
        "ctime": 1495681664335,
        "id": "d815ba2f84eb490b8e68d9dd744da397"
}
}
```

## 8. Status 전송

- 1. Gateway Status 전송하기
  - URL: https://api.sandbox.thingplus.net/v2/gateways/{id}/status
    - {id}: 게이트웨이의 ID를 입력합니다. 위에서 등록한 게이트웨이 ID를 사용합니다.
  - · Method: PUT
  - · Body:
    - Example

```
{
"validDuration": 450,
"value": "on"
}
```

- validDuration: status 가 유효한 기간(sec)을 의미합니다. 일반적으로 reportInterval 의 1.5배를 사용합니다.
- value: 게이트웨이의 상태입니다. 'on', 'off', 'err' 중의 하나를 보내야 합니다.
- Response
  - Example

```
"statusCode": 200,
"message": "OK",
"data": {
  "type": "status",
  "value": "on",
  "srcDbType": "gateway",
  "time": "1495703469608",
  "expireAt": "1495703919608",
  "vtime": "1495703469608",
  "status": "87cd2a6e407511e7922eb724f8803770",
  "owner": "87cd2a6e407511e7922eb724f8803770",
  "gateway": "87cd2a6e407511e7922eb724f8803770",
  "mtime": "1495703469610",
  "ctime": "1495683245619",
  "id": "status.gateway.pCMjRP"
}
}
```

- expireAt: status 가 언제까지 유효한지 나타내며, msec 단위의 Unix time입니다.
- 게이트웨이 상태는 reportInterval 마다 한 번씩 전송해야 합니다.
- 게이트웨이의 상태가 on 이라 하더라도 expireAt 의 시간이 지난 이후에는 해당 게이트웨이가 어떤 상태인지 알 수 없습니다.

#### 2. Sensor Status 전송하기

- URL: https://api.sandbox.thingplus.net/v2/gateways/{owner}/sensors/{id}/status
  - {owner}: 센서가 연결된 게이트웨이의 ID를 입력합니다. 위에서 등록한 게이트웨이 ID를 사용합니다.
  - {id}: 센서 ID를 입력합니다. 위에서 등록한 센서 ID를 사용합니다.
- Method: PUT
- Body:
  - Example

```
{
  "validDuration": 450,
  "value": "on"
}
```

- validDuration: status 가 유효한 기간(sec)을 의미합니다. 일반적으로 reportInterval 의 1.5배를 사용합니다.
- value: 센서의 상태입니다. 'on', 'off', 'err' 중의 하나를 보내야 합니다.

- Response
  - Example

```
"statusCode": 200,
"message": "OK",
"data": {
  "type": "status",
  "value": "on",
  "srcType": "temperature",
  "srcCategory": "sensor",
  "srcDbType": "sensor",
  "time": "1495715734508",
  "expireAt": "1495716184508",
  "vtime": "1495715720489",
  "status": "d815ba2f84eb490b8e68d9dd744da397",
  "owner": "87cd2a6e407511e7922eb724f8803770",
  "sensor": "d815ba2f84eb490b8e68d9dd744da397",
  "mtime": "1495715734508",
  "ctime": "1495715720489",
  "id": "status.sensor.0uRmI2"
}
}
```

- expireAt: status 가 언제까지 유효한지 나타내며, msec 단위의 Unix time입니다.
- 센서 상태는 reportInterval 마다 한 번씩 전송해야 합니다.
- 센서의 상태가 on 이라 하더라도 expireAt 의 시간이 지난 이후에는 해당 센서가 어떤 상태인지 알 수 없습니다.

## 9. Sensor 값 전송

- 1. Sensor Value 전송하기
  - URL: https://api.sandbox.thingplus.net/v2/gateways/{owner}/sensors/{id}/series
    - {owner}: 센서가 연결된 게이트웨이의 ID를 입력합니다. 위에서 등록한 게이트웨이 ID를 사용합니다.
    - {id}: 센서 ID를 입력합니다. 위에서 등록한 센서 ID를 사용합니다.
  - Method: PUT
  - Body:
    - Example
      - 1개의 센서값을 전송할 경우

```
{
"value": "36.5",
"time": 1495715734508
}
```

■ 여러 개의 센서값을 전송할 경우

```
[
{
    "value": "36.5",
    "time": 1495716734508
},
{
    "value": "36.3",
    "time": 1495717184508
}
]
```

- value: 센서값입니다. 문자열이나 오브젝트값을 넣어야 하며, 센서 타입에 맞아야 합니다. 단, 센서값이 숫자일 경우 문자열로 보냅니다.
- time: 센서값이 측정된 시간이며, msec 단위의 Unix time입니다.
- 여러 개의 센서값을 보낼 경우 배열로 묶어서 보낼 수 있습니다.
- Response
  - Example
    - 1개의 센서값을 전송했을 경우

```
"statusCode": 200,
"message": "OK",
"data": {
  "name": "온도센서",
  "type": "temperature",
  "driverName": "openApiSensor",
  "model": "openApiTemp",
  "category": "sensor",
  "deviceId": "366d685f93f5477a8d29e8c45bae0a31",
  "owner": "87cd2a6e407511e7922eb724f8803770",
  "mtime": "1495717726517",
  "ctime": "1495681664335",
  "status": "status.sensor.0uRmI2",
  "series": "series.sensor.tOZhgI",
 "id": "d815ba2f84eb490b8e68d9dd744da397"
}
}
```

■ 여러 개의 센서값을 전송했을 경우

```
"statusCode": 200,
"message": "OK",
"data": {
  "type": "series",
  "srcType": "temperature",
  "seriesPack": [
      "value": "36.5",
     "time": 1495718222169
   },
    {
      "value": "36.3",
     "time": 1495718672169
   }
  ],
  "mtime": "1495718691465",
  "ctime": "1495717726516",
  "time": "1495718672169",
  "value": "36.3",
  "owner": "87cd2a6e407511e7922eb724f8803770",
  "series": "d815ba2f84eb490b8e68d9dd744da397",
  "sensor": "d815ba2f84eb490b8e68d9dd744da397",
  "srcCategory": "sensor",
  "srcDbType": "sensor",
  "id": "series.sensor.tOZhgI"
}
}
```