Projeto de MRP

Agradecimento à Cristiane Carneiro da Silva pelas sugestões.

Com as informações geradas no exemplo relativo à bicicleta e com outras informações que você pode supor, é possível desenvolver um sistema MRP. O sistema deve conter os seguintes módulos (e respectivos relatórios): plano mestre de produção (MPS), plano de necessidades de materiais (MRP), emissão de ordem de compra, emissão de ordens de fabricação.

O fluxograma que deve ser verificado pelo sistema é apresentado na Figura 1.




Figura 1: Fluxograma do sistema MRP a ser desenvolvido.

Proposta do projeto

A proposta do projeto é integrar conhecimentos da disciplina de Gestão da Produção com disciplinas da área de Engenharia de Software. O projeto será desenvolvido com grupos de 4 alunos, utilizando a documentação pertinente à Engenharia de Software. Quatro tipos de documentos devem ser gerados.

- Documento de requisitos
- Diagrama de atores
- Casos de uso
- **❖** Mock-ups

Sugere-se que os alunos que não tenham tido contato prévio com esse assunto, sejam integrados a grupos que possuam alunos que tenham cursado a disciplina Engenharia de Software.

1. Documento de requisitos

O propósito deste documento é apresentar a descrição dos serviços e funções que o objeto do projeto deve prover, bem como as suas restrições de operação e propriedades gerais, a fim de ilustrar uma descrição detalhada do sistema resultante do projeto para um auxílio durante as etapas de análise, projeto e testes.

O documento especifica todos os requisitos funcionais e não funcionais do sistema e foi preparado levando-se em conta as funcionalidades levantadas durante a fase de concepção do projeto. Esse documento deve conter os seguintes itens:

- 1. Introdução
 - 1.1.Escopo do projeto
- 2. Descrição geral
 - 2.1. Funções do Projeto
 - 2.2. Características dos Usuários
 - 2.3. Restrições
 - 2.4. Suposições e Dependências
- 3. Requisitos específicos
 - 3.1. Interfaces externas
 - 3.2. Requisitos funcionais
- 4. Informações de apoio

2. Diagrama de atores

O diagrama de atores identifica como os atores (ou usuários do sistema) se relacionam com o sistema. O diagrama de atores pode especificar a hierarquia (em função dos cargos) de quem acessa o sistema ou o nível de acesso, que especifica níveis que aumentam ou diminuem o escopo das informações que podem ser acessadas. No caso desse projeto, especificaremos em termos de níveis de acesso.

3. Casos de uso do sistema

O documento de casos de uso do sistema é um guia para o desenvolvedor que esclarece como as informações devem ser apresentadas e como os atores interagem com as mesmas. Apoia as demais atividades de desenvolvimento e a compreensão das funcionalidades do sistema, facilitando o desenvolvimento do sistema. A apresentação dos casos de uso deve contemplar os seguintes itens:

- 1. Breve Descrição
- 2. Breve Descrição dos Atores
- 3. Pré-condições
- 4. Fluxo Básico de eventos
- 5. Pós-condições
- 6. Requisitos especiais

4. Mock-ups

Mock-up é um modelo minimizado ou em tamanho real de um design ou aparelho, usado para o ensino, demonstração, validação de design, entre outros usos. Um mock-up é um protótipo com o qual se consegue demonstrar o funcionamento total ou parcial de um design. Mock-ups são utilizados para que sejam recebidos retornos de usuários. Os protótipos terão os seguintes objetivos:

- * Representar um protótipo do Sistema
- Simular a interface
- Facilitar o entendimento
- ❖ Aproximar os resultados iniciais da proposta final

5. Sugestão de ferramentas para o projeto

Ferramenta case: Star UML (http://www.baixaki.com.br/download/staruml.htm

Ferramenta para prototipação: Pencil (http://pencil.evolus.vn/)

Caso da bicicleta

A empresa "Y", ao contrário das empresas fabricantes de bicicletas tradicionais, que apenas montam o produto, produz os componentes internamente. Entre os modelos fabricados pela empresa encontram-se o modelo monociclo, tandem, triciclo e bicicleta padrão. O modelo bicicleta padrão Y1.

A estrutura de materiais dos produtos da empresa "Y" é similar entre os modelos permite identificar os quatro níveis da estrutura do produto:


Produto Acabado (demanda independente) – nível 0;

Componentes ou conjuntos de montagem final (demanda dependente) – nível 1;

Componentes dos conjuntos de montagem final (demanda dependente) – nível 2;

Componentes e matérias-primas dos componentes dos conjuntos de montagem final (demanda dependente) – nível 3.

A estrutura do produto é apresentada na Figura 2.



W / O - work orders - ordens de produção (montagem): bicicleta, roda, quadro, cubo

Figura 2: Estrutura do produto da bicicleta. Fonte: Preactor International.

P/O-purchase orders - ordens de compra: selim, tubo metálico, pneu, raio, tira metálica, rolamento, eixo de roda, cubo externo

Os conjuntos quadro e roda são fabricados internamente. Somente os roteiros de fabricação dos quadros são apresentados, os demais roteiros são similares com alteração dos tempos de processamento e operações relacionadas. Os roteiros dos quadros estão descritos na **Tabela 1**. Há quatro tipos diferentes de quadro do produto bicicleta.

Tabela 1: Roteiro dos quadros FR1, FR2, FR3 e FR4

Código do item	Desc	crição	Quantidade	Número	da ordem
FR1, FR2, FR3,	Quadro	monociclo	Lote = 10	WO	109
FR4					
Nº da operação	Depto	Centro de	Descrição da	Set Up	Tempo de
		trabalho	operação		processo
			Liberar		
			Separar		
10	Corte	13	Serrar tubo	10	15
20	Solda	20	Soldar tudos	10	15
30	Pintura	18	Pintar quadro	10	15
40	Cura	18	Cura	10	24
	(espera)				
_			Armazenar	•	

A partir dos roteiros e da interdependência entre os componentes mostrada na descrição do roteiro dos produtos por nível da estrutura do produto, a **Figura 6.6** representa esquematicamente a árvore do produto invertida, com a sequência de fabricação e os respectivos tempos de processamento e de *setup*.

Para esse exemplo devemos considerar um lote padrão de 10 unidades para a fabricação. Com exceção dos itens comprados, os tempos de processamento e setup para o lote de 10 unidades permite calcular o *lead time* em dias, dado utilizado para o planejamento das necessidades dos recursos materiais, MRP, que considera o *lead time* fixo no planejamento.

Contudo, cabe à Engenharia Industrial ou de Processos mensurar os tempos de movimentação e fila entre as operações a fim de minimizar as distorções entre o plano de produção e o realizado.

Produtos (nível 0 da estrutura dos produtos):

BK-1 - Monociclo

Operações – Montagem e Teste
$$\Rightarrow$$
 FR-1 – Quadro de monociclo (Q = 1)
 Sa-1 – Selim "padrão" (Q = 1)
 WH-1 – Roda "padrão" (Q = 2)

Componentes – Sa-1, FR-1, WH-1

BK-2 – Bicicleta padrão

```
Operações – Montagem e Teste ⇒ FR-2 – Quadro padrão (Q = 1)
                                        Sa-1 - Selim "padrão" (Q = 1)
                                        WH-1 – Roda "padrão" (Q = 2)
      Componentes – FR-2, WH-1, Sa-1
BK-3 – Bicicleta Tandem
      Operações – Montagem e Teste \Rightarrow FR-3 – Quadro de tandem (Q = 1)
                                        Sa-1 - Selim "padrão" (Q = 1)
                                        WH-1 – Roda "padrão" (Q = 2)
      Componentes – FR-3, WH-1, Sa-1
BK-4 - Triciclo
      Operações – Montagem e Teste ⇒ FR-4 – Quadro de triciclo (Q = 1)
                                        Sa-1 - Selim "padrão" (Q = 1)
                                        WH-1 – Roda "padrão" (Q = 3)
      Componentes – FR-4, Sa-1, WH-1
      Componentes (nível 1 da estrutura dos produtos):
FR-1 – Quadro de Monociclo
      Operações – Corte, solda, pintura e espera \Rightarrow TU-1 – Tubo metálico (Q = 5)
      Componentes – TU-1
FR-2 – Quadro padrão
      Operações – Corte, solda, pintura e espera ⇒ TU-1 – Tubo metálico (Q = 6)
      Componentes – TU-1
FR-3 – Quadro de tandem
      Operações – Corte, solda, pintura e espera ⇒ TU-1 – Tubo metálico (Q = 8)
      Componentes – TU-1
FR-4 – Quadro de triciclo
      Operações – Corte, solda, pintura e espera⇒ TU-1 – Tubo metálico (Q = 8)
      Componentes – TU-1
Sa-1 – Selim "padrão"
      Operação - Compra
WH-1 - Roda "padrão"
      Operação – Montagem ⇒ TR-1 – Pneu "padrão" (Q = 1)
                                RM-1 - Aro "padrão" (Q = 1)
                                HB-1 - Cubo "padrão" (Q = 1)
```

Componentes (nível 2 da estrutura dos produtos):

TU-1 – Tubo metálico:

Operações - Compra

TR-1 – Pneu "padrão"

Operações - Compra

RM-1 – Aro "Padrão"

Operações – Montagem \Rightarrow MS-1 – Tira Metálica (Q = 1.5)

Componentes – MS-1

HB-1 – Cubo "padrão"

Operações – Montagem \Rightarrow BB-1 – Rolamentos (Q = 1)

BO-1 - Eixo de roda (Q = 1)

HO-1 – Cubo externo (Q = 1)

Componentes – BB-1, BO-1, HO-1

SP-1 - Raio "Padrão"

Operação - Compra

Componentes e Matéria-Prima (nível 3 da estrutura dos produtos):

MS - 1 – Tira metálica – Matéria-prima

Operações - Compra

BB - 1 – Rolamentos – Componente

Operações – Compra

BO - 1 – Eixo de Roda – Componente

Operações – Compra

HO - 1 – Cubo Externo – Componente

Operações – Compra

Utilizando a estrutura do produto invertida para um tamanho de lote de 10 unidades, dimensionado como exemplo, o *lead time* total calculado é de 37,5 horas considerando o *lead time* de compra, ou seja, 40 horas para a entrega de um lote de 10 unidades do produto, de acordo com a **Figura 3**. Nesse caso não estão sendo considerados os tempos de liberação, separação de material, fila e movimentação.




Figura 3: Cálculo do lead time médio. Fonte: Preactor international.

De acordo com o *mix* de produtos da empresa há quatro tipos diferentes de bicicletas, devendo ser considerado a disponibilidade dos recursos e a frequência de fabricação de cada tipo, assim como o volume individual.

Essa análise deve ser feita a fim de validar o *lead time* médio de atendimento à demanda em função do volume de produto consumido e da frequência de fabricação de cada modelo. A partir do volume da cada modelo e do tempo de processo em cada etapa de fabricação é possível mensurar o tempo de fila médio que deve ser incorporado no *lead time* total para a disponibilidade do lote de produto definido. A **Figura 4** mostra os tempos a serem considerados no cálculo do *lead time*.




Figura 4: Cálculo do lead time

A **Tabela 2** apresenta os dados de disponibilidade dos recursos.

Tabela 2 – Dados de disponibilidade (1 turno de trabalho)

Modelo	Quantidade
Carga horária semanal	44 horas
Carga horária diária	8,8 horas
Refeições e ginástica laboral	1,8 horas
Disponibilidade fabricação	7 horas

A **Tabela 3** o cálculo do *lead time* médio.

Tabela 3 – *Lead Time* estimado

Processo	Tempo de fila	Tempo de Tempo de		Tempo de	Lead time
		Setup	operação	movimentação	
			(minutos)		
Corte	7 horas ~1 dia	10 minutos	15.10 = 150	0,5 dia	2 dias
Solda	7 horas ~1 dia	10 minutos	15.10 = 150	0,5 dia	4 dias
Pintura	7 horas ~1 dia	10 minutos	15.10 = 150 s	1,0 dia	6,5 dias
Montagem	7 horas ~1 dia	10 minutos	15.10 = 150		8 dias
Teste		10 minutos	15.10 = 150		8,5 dias
Liberação					9 dias

A estrutura invertida do produto "Y1" é representada na **Figura 5** com o cálculo do *lead time* por etapa do processo de fabricação. Para este exemplo apenas o modelo "Y1" deve ser utilizado no cálculo do planejamento das necessidades dos materiais, os demais modelos não serão utilizados.




Figura 5: Estrutura invertida do produto "Y1"

Considerando um pedido de 10 unidades, o *lead time* para as etapas de fabricação pode ser determinado. A **Tabela 4** mostra o plano de fabricação com as datas de início e término da produção do modelo "Y1" da empresa "Y".

Tabela 4: Plano de Fabricação.

Número da ordem	Componente	Data Inicial	Data Final		
Ordem de produção 01	Quadros	1 do mês	8 do mês		
Ordem de produção 02	Rodas	6 do mês	8 do mês		
Ordem de compra 01	Selins	5 do mês	8 do mês		
Ordem de produção 03	Montagem	8 do mês	11 do mês		

A seguir apresenta-se o registro do MRP para a bicicleta (**Tabela 5**)

Tabela 5: Registro do MRP para a bicicleta BK-2.

Período	BK-2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Necessidades Brutas											18		
Recebimento programado				10							10		
Estoque projetado disponível	2	2	2	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4
Plano de liberação de ordens									10				
Lead time = 2; Lote = 10; ES = 0											-		

Período Sa-1 Necessidades **Brutas** Recebimento programado Estoque projetado disponível Plano de liberação de ordens Lead time = 3; Lote = 20; ES = 10

WH-1 Período Necessidades **Brutas** Recebimento programado Estoque projetado disponível Plano de liberação de ordens **Lead time = 2; Lote = 40; ES = 20**

Período FR-2 Necessidades **Brutas** Recebimento programado Estoque projetado disponível Plano de liberação de ordens Lead time = 7; Lote = 20; ES = 30 TR-1 Período Necessidades **Brutas** Recebimento programado Estoque projetado disponível Plano de liberação de ordens Lead time = 3; Lote = 100; ES = 20

Período	RM-1	1	2	3	4	5	6	7	8	3	9	10	11	12							
Necessidades		_					40				-										
Brutas																					
Recebimento							160														
programado Estoque	20	20	20	20	20	20	140	140	1.1	10	140	140	140	140							
projetado	20	20	20	20	20	20	140	140	14	10	140	140	140	140							
disponível																					
Plano de						160															
liberação de						100															
ordens																					
Lead time = 1; Lot	e = 80;	ES =																			
100	I IID 4		1 -								1 _		T								
Período	HB-1	1	2	3	4	l 5				8	9	10	11	12							
Necessidades							40)													
Brutas Recebimento							4.0				1										
programado							16	0													
Estoque projetado	20	20	20) 20) 2	0 20) 14	0 14	<u> </u>	140	140	140	140	140							
disponível	20	20	20	, 20	, __	0 20) 14	0 14	٠ ٥	140	140	140	140	140							
Plano de liberação						16	0														
de ordens						-0															
Lead time = 1; Lote = 80; ES = 100																					
Período	SP-1	1	2	3	4	ŀ 5	6	5 7	7	8	9	10	11	12							
Necessidades							12	80													
Brutas																					
Recebimento							15	00													
programado							0 00			000	000	000	000	000							
Estoque	600	600	600	600	60	00 60	0 82	10 82	20	820	820	820	820	820							
projetado disponível																					
Plano de				150	0																
liberação de				150	٠																
·																					
ordens									Lead time = 3; Lote = 500;												
	Lote = 50	00;																			
Lead time = 3; I																					
Lead time = 3; I		oda	2	3	4	. 5	6	7		8	9	10	11	12							
Lead time = 3; I ES = 500; 32 raid Período Necessidades	os por ro	oda		3	4	. 5	6	7		8	9	10	11	12							
Lead time = 3; I ES = 500; 32 raid Período Necessidades Brutas	os por ro	1 12	0	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12							
Lead time = 3; I ES = 500; 32 raid Período Necessidades Brutas Recebimento	os por ro	oda 1	0	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12							
Lead time = 3; I ES = 500; 32 raid Período Necessidades Brutas Recebimento programado	TU- 1	1 12 12	0																		
Lead time = 3; I ES = 500; 32 raid Período Necessidades Brutas Recebimento programado Estoque projetado	os por ro	1 12	0			0 30				8 30	9 30	10	30	12 30							
Lead time = 3; I ES = 500; 32 raid Período Necessidades Brutas Recebimento programado Estoque projetado disponível	TU- 1	1 12 12	0																		
Lead time = 3; I ES = 500; 32 raid Período Necessidades Brutas Recebimento programado Estoque projetado	TU- 1	1 12 12	0																		
Lead time = 3; I ES = 500; 32 raid Período Necessidades Brutas Recebimento programado Estoque projetado disponível Plano de	TU- 1	1 12 12	0																		
Lead time = 3; I ES = 500; 32 raid Período Necessidades Brutas Recebimento programado Estoque projetado disponível Plano de liberação de ordens Lead time = 3; Lot	TU-1 30 se = 60;	1 12 12 30 ES = 30	30) 30) 3	0 30) 30) 30) :	30	30	30									
Lead time = 3; I ES = 500; 32 raid Período Necessidades Brutas Recebimento programado Estoque projetado disponível Plano de liberação de ordens Lead time = 3; Lot OBS: O pedido de con	TU-1 30 ie = 60; inpra do	1 12 12 30 ES = 30 tubo me	O 30) 30) 3	0 30) 3() 30) ;	30 a exec	30	30 plano.	30	30							
Lead time = 3; I ES = 500; 32 raid Período Necessidades Brutas Recebimento programado Estoque projetado disponível Plano de liberação de ordens Lead time = 3; Lot OBS: O pedido de con Período	TU-1 30 se = 60;	1 12 12 30 ES = 30	30) 30) 3	0 30 ado três 5) 3(dias ant 6) 30) ;	30	30	30									
Lead time = 3; I ES = 500; 32 raid Período Necessidades Brutas Recebimento programado Estoque projetado disponível Plano de liberação de ordens Lead time = 3; Lot OBS: O pedido de cor Período Necessidades	TU-1 30 ie = 60; inpra do	1 12 12 30 ES = 30 tubo me	O 30) 30) 3	0 30) 3(dias ant 6) 30) ;	30 a exec	30	30 plano.	30	30							
Lead time = 3; I ES = 500; 32 raid Período Necessidades Brutas Recebimento programado Estoque projetado disponível Plano de liberação de ordens Lead time = 3; Lot OBS: O pedido de cor Período Necessidades Brutas	TU-1 30 ie = 60; inpra do	1 12 12 30 ES = 30 tubo me	O 30) 30) 3	0 30 ado três 5 24) 3(dias ant 6 0) 30) ;	30 a exec	30	30 plano.	30	30							
Lead time = 3; I ES = 500; 32 raid Período Necessidades Brutas Recebimento programado Estoque projetado disponível Plano de liberação de ordens Lead time = 3; Lot OBS: O pedido de con Período Necessidades Brutas Recebimento	TU-1 30 ie = 60; inpra do	1 12 12 30 ES = 30 tubo me	O 30) 30) 3	0 30 ado três 5) 3(dias ant 6 0) 30) ;	30 a exec	30	30 plano.	30	30							
Lead time = 3; I ES = 500; 32 raid Período Necessidades Brutas Recebimento programado Estoque projetado disponível Plano de liberação de ordens Lead time = 3; Lot OBS: O pedido de con Período Necessidades Brutas Recebimento programado	30 as por ro	1 12 30 ES = 30 tubo ma	30 30 etálico o 2) 30 deve ser	realiz	0 30 ado três 5 24 40	dias ant 6	es do ini	cio da	30 a execc 8	30 cução do	30 plano. 10	30	30							
Lead time = 3; I ES = 500; 32 raid Período Necessidades Brutas Recebimento programado Estoque projetado disponível Plano de liberação de ordens Lead time = 3; Lot OBS: O pedido de con Período Necessidades Brutas Recebimento	TU-1 30 ie = 60; inpra do	1 12 12 30 ES = 30 tubo me	O 30) 30	realiz	0 30 ado três 5 24 40	dias ant 6	es do ini	cio da	30 a exec	30	30 plano.	30	30							
Período Necessidades Brutas Recebimento programado Estoque projetado disponível Plano de liberação de ordens Lead time = 3; Lot OBS: O pedido de cor Período Necessidades Brutas Recebimento programado	30 as por ro	1 12 30 ES = 30 tubo ma	30 30 etálico o 2) 30 deve ser	realiz	0 30 ado três 5 24 40	dias ant 6	es do ini	cio da	30 a execc 8	30 cução do	30 plano. 10	30	30							
Período Necessidades Brutas Recebimento programado Estoque projetado disponível Plano de liberação de ordens Lead time = 3; Lot OBS: O pedido de cor Período Necessidades Brutas Recebimento programado	30 as por ro	1 12 30 ES = 30 tubo ma	30 30 etálico o 2) 30 deve ser 3	realiz	0 30 ado três 5 24 40	dias ant 6	es do ini	cio da	30 a execc 8	30 cução do	30 plano. 10	30	30							
Período Necessidades Brutas Recebimento programado Estoque projetado disponível Plano de liberação de ordens Lead time = 3; Lot OBS: O pedido de con Período Necessidades Brutas Recebimento programado Estoque projetado disponível Plano de liberação de	30 as por ro	1 12 30 ES = 30 tubo ma	0 30 30 setálico o 2 40) 30 deve ser 3	realiz	0 30 ado três 5 24 40	dias ant 6	es do ini	cio da	30 a execc 8	30 cução do	30 plano. 10	30	30							
Lead time = 3; I ES = 500; 32 raid Período Necessidades Brutas Recebimento programado Estoque projetado disponível Plano de liberação de ordens Lead time = 3; Lot OBS: O pedido de con Período Necessidades Brutas Recebimento programado Estoque projetado disponível Plano de liberação de ordens	30 as por ro	1 12 30 ES = 30 tubo ma	0 30 30 setálico o 2 40) 30 deve ser 3	realiz	0 30 ado três 5 24 40	dias ant 6	es do ini	cio da	30 a execc 8	30 cução do	30 plano. 10	30	30							
Período Necessidades Brutas Recebimento programado Estoque projetado disponível Plano de liberação de ordens Lead time = 3; Lot OBS: O pedido de con Período Necessidades Brutas Recebimento programado Estoque projetado disponível Plano de liberação de	30 30 MS -1 40	1 12 30 ES = 30 tubo me 1 40	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3	0) 30 deve ser 3) 3	0 30 ado três 5 24 40 0 20	dias ant 6 0 0 0 20	0 30 es do init	cio da	30 a execc 8	30 cução do	30 plano. 10	30	30							

Período	BB-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Necessidades						160							
Brutas													
Recebimento						200							
programado													
Estoque projetado	5	5	5	5	5	45	45	45	45	45	45	45	45
disponível													
Plano de liberação			200										
de ordens													
T 3 42 2 T - 4 -	EO DO	0.0											

Lead time = 3; Lote = 50; ES = 30

Período	BO-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Necessidades						160							
Brutas									l i	l i			
Recebimento			100			200							
programado								[
Estoque	40	40	40	140	140	180	180	180	180	180	180	180	180
projetado	-									-			, ,
disponível								[
Plano de			200										
liberação de								1					
ordens								[
Load time = 2. I	ata = 10	Λ.	i	•	•	•					•		

Lead time = 3; Lote = 100; ES = 100

Período	H0-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Necessidades Brutas						160							
Recebimento programado						300							
Estoque projetado disponível	0	0	0	0	0	140	140	140	140	140	140	140	140
Plano de liberação de ordens			300										

Lead time = 3; Lote = 100; ES = 100