
# TECNICAS DE ALMACENAMIENTO DE DATOS



# **Programacion PL/SQL**

- SQL (Lenguaje de consulta)
- PL/SQL (Lenguaje de programación)





# Objetos de Base de Datos

**DIRECTORY** INDEX PARTITION CLUSTER

FUNCTION INDEXTYPE CONSUMER GROUP

INDEX JOB CONTEXT

PACKAGE JOB CLASS DESTINATION

PACKAGE BODY LIBRARY EDITION

PROCEDURE LOB EVALUATION CONTEXT

**SEQUENCE** LOB PARTITION PROGRAM

**SYNONYM** OPERATOR QUEUE

**TABLE** TABLE SUBPARTITION RESOURCE PLAN

**TABLE PARTITION** TYPE BODY RULE

TRIGGER UNDEFINED RULE SET

TYPE WINDOW SCHEDULE

**VIEW** XML SCHEMA SCHEDULER GROUP

SELECT DISTINCT OBJECT\_TYPE FROM ALL\_OBJECTS;



# **Programacion PL/SQL**

```
--BLOQUE ANONIMO

BEGIN

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(';Hola Mundo!');

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('FECHA: ' || SYSDATE);


END;
```

#### RESULTADO


¡Hola Mundo! FECHA: 19/05/2016



#### **Activar Salida DBMS**



Seleccionar la conexión (HR)



Salida de DBMS (DBMS Output)



# Operadores en PL/SQL

TIPO DE OPERADOR	OPERADORES
Operador de asignación	:= (dos puntos + igual)
Operadores aritméticos	<pre>+ (suma) - (resta) * (multiplicación) / (división) ** (exponente)</pre>
Operadores relacionales (comparación)	<pre>= (igual a) &lt;&gt; (distinto de) &lt; (menor que) &gt; (mayor que) &gt;= (mayor o igual a) &lt;= (menor o igual a)</pre>
Operadores lógicos	AND (y lógico) NOT (negación) OR (o lógico)
Operador de concatenación	11



#### **Variables**

- El nombre de la variable no debería ser el mismo que el de una columna de una tabla utilizada en el bloque
- Por defecto, todas las variables se inicializan a NULL

```
--SINTAXIS DECLARACION
```

```
VARIABLE_NAME DATATYPE [ := VALUE ]
```

```
--EJEMPLOS
```

```
VFECHA DATE;
VFECHA DATE := SYSDATE;
```



## **DATATYPES**

TIPO	EJEMPLO
NUMBER [ (PRECISION, ESCALA) ]	IMPORTE NUMBER (16,2)
CHAR[(LONGITUD_MAXIMA)]	NOMBRE CHAR (30)
VARCHAR2 (LONGITUD_MAXIMA)	NOMBRE VARCHAR2 (30)
DATE	FECHA_DE_INGRESO DATE
BOOLEAN	HABILITADO BOOLEAN
BLOB	FOTO_CV BLOB
CLOB	PAPER CLOB

Ta Vinci

#### Variables %TYPE

```
--SINTAXIS
```

```
VARIABLE NAME TABLA.CAMPO%TYPE;
```

#### --EJEMPLOS

```
VFECHA EMPLOYEES.HIRE_DATE%TYPE;
VEMPLOYEE_ID EMPLOYEES.EMPLOYEE_ID%TYPE;
```



#### Variables - EJEMPLO

```
--MANEJO DE VARIABLES / REASIGNACION
DECLARE
    V MENSAJE VARCHAR2(100) := ';Hola Mundo!';
BEGIN
    DBMS OUTPUT.PUT LINE(v mensaje);
    V MENSAJE := ';Chau!';
    DBMS OUTPUT.PUT LINE(v mensaje);
                                      RESULTADO
END;
                                      ¡Hola Mundo!
                                      ; Chau!
```



## Estructuras de control

```
--SINTAXIS
IF (expresion) THEN
    -- Instrucciones
ELSIF (expresion) THEN
    -- Instrucciones
ELSE
      Instrucciones
END IF;
```



#### Estructuras de control

```
--EJEMPLO
DECLARE
    VID EMPLEADO EMPLOYEES.EMPLOYEE ID%TYPE;
BEGIN
    IF (VID EMPLEADO IS NULL) THEN
        DBMS OUTPUT.PUT LINE ('EMPLOYEE ID NULO');
    ELSIF (VID EMPLEADO = 99) THEN
        DBMS OUTPUT.PUT LINE('NO NULO - VALOR: '||VID EMPLEADO);
    ELSE
        DBMS OUTPUT.PUT LINE ('EMPLOYEE ID: '||VID EMPLEADO);
    END IF;
END;
```



### Estructuras de control

```
--EJEMPLO
DECLARE
    VID EMPLEADO EMPLOYEES.EMPLOYEE ID%TYPE;
BEGIN
    IF (VID EMPLEADO IS NULL) THEN
        DBMS OUTPUT.PUT LINE ('EMPLOYEE ID NULO');
    ELSIF (VID EMPLEADO = 99) THEN
        DBMS OUTPUT.PUT LINE('NO NULO - VALOR: '||VID EMPLEADO);
    ELSE
        DBMS OUTPUT.PUT LINE ('EMPLOYEE ID: '||VID EMPLEADO);
    END IF;
                                                    RESULTADO
                                                    EMPLOYEE ID NULO
END;
```



#### **Bucles**

En PL/SQL tenemos a nuestra disposición los siguientes iteradores o bucles:

- LOOP
- WHILE
- FOR

```
--EJEMPLO LOOP
                            --EJEMPLO WHILE
LOOP
                            WHILE (expresion)
                            LOOP
  -- Instrucciones
                                -- Instrucciones
                            END LOOP;
  IF (expresion) THEN
                            --EJEMPLO FOR
      -- Instrucciones
                            FOR contador IN inicio...final
      EXIT;
                            LOOP
  END IF;
                                -- Instrucciones
END LOOP;
                            END LOOP;
```



## **Bucles - EJEMPLOS**

```
--EJEMPLO LOOP
DECLARE
    VCONTADOR NUMBER := 0;
BEGIN
    DBMS OUTPUT.PUT LINE('-- INICIO LOOP --');
    LOOP
      DBMS OUTPUT.PUT LINE('CONTADOR: '|VCONTADOR);
      IF (VCONTADOR > 5) THEN
           DBMS OUTPUT.PUT LINE('-- FIN LOOP --');
           EXIT;
                                                     RESULTADO
                                                     -- INICIO LOOP --
      END IF;
                                                     CONTADOR: 0
                                                     CONTADOR: 1
      VCONTADOR := VCONTADOR + 1;
                                                     CONTADOR: 2
                                                     CONTADOR: 3
                                                     CONTADOR: 4
    END LOOP;
                                                     CONTADOR: 5
                                                     CONTADOR: 6
END;
                                                     -- FIN LOOP --
```



## **Bucles - EJEMPLOS**

```
--EJEMPLO WHILE
                                               VALOR CONTADOR: 1
                                               VALOR CONTADOR: 2
DECLARE
                                               VALOR CONTADOR: 3
                                               VALOR CONTADOR: 4
    VCONTADOR NUMBER := 0;
                                               VALOR CONTADOR: 5
                                               VALOR CONTADOR: 6
BEGIN
                                               VALOR CONTADOR: 7
                                               VALOR CONTADOR: 8
    WHILE (VCONTADOR < 10)
                                               VALOR CONTADOR: 9
    LOOP
        DBMS OUTPUT.PUT LINE ('VALOR CONTADOR: '|| VCONTADOR);
        VCONTADOR := VCONTADOR + 1;
    END LOOP;
END;
```



RESULTADO

VALOR CONTADOR: 0

### **Bucles - EJEMPLOS**

```
--EJEMPLO FOR
BEGIN
     FOR i IN 1 .. 10
     LOOP
          DBMS OUTPUT.PUT LINE('ITERACION: '||i);
                                              RESULTADO
     END LOOP;
                                              ITERACION: 1
                                              ITERACION: 2
                                              ITERACION: 3
END;
                                              ITERACION: 4
                                              TTERACTON: 5
                                              ITERACION: 6
                                              ITERACION: 7
```



ITERACION: 8
ITERACION: 9
ITERACION: 10

### **SELECT INTO**

```
--EJEMPLO SELECT INTO
DECLARE
    VID EMPLEADO EMPLOYEES.EMPLOYEE ID%TYPE := 100;
    VFIRST NAME EMPLOYEES.FIRST NAME%TYPE;
    VLAST_NAME EMPLOYEES.LAST_NAME%TYPE;
BEGIN
    SELECT FIRST NAME, LAST NAME
      INTO VFIRST NAME, VLAST NAME
      FROM EMPLOYEES
     WHERE EMPLOYEE ID = VID EMPLEADO;
    DBMS OUTPUT.PUT LINE('ID EMPLEADO: '||VID EMPLEADO);
    DBMS OUTPUT.PUT LINE('FIRST NAME: '||VFIRST NAME);
    DBMS OUTPUT.PUT LINE('LAST NAME: '||VLAST NAME);
                                               RESULTADO
END;
                                               ID EMPLEADO: 100
                                               FIRST NAME: Steven
                                               LAST NAME: King
```



```
--SINTAXIS PARA CAPTURAR EXCEPCIONES
DECLARE
  -- Declaraciones
BEGIN
  -- Ejecucion
EXCEPTION
WHEN NO DATA FOUND THEN
  -- Se ejecuta cuando ocurre excepcion de tipo NO DATA FOUND
WHEN ZERO DIVIDE THEN
  -- Se ejecuta cuando ocurre una excepcion de tipo ZERO DIVIDE
WHEN OTHERS THEN
  -- Se ejecuta cuando ocurre una excepcion de un tipo
  -- no tratado en los bloques anteriores
END;
```



```
--EJEMPLO EXCEPCIONES
DECLARE
   VFIRST NAME EMPLOYEES.FIRST NAME%TYPE;
   VLAST NAME EMPLOYEES.LAST NAME%TYPE;
BEGIN
    SELECT FIRST NAME, LAST NAME
      INTO VFIRST NAME, VLAST NAME
      FROM EMPLOYEES
     WHERE EMPLOYEE ID IN (100,101);
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    DBMS OUTPUT.PUT LINE('ERROR: '||SQLERRM);
END;
```



```
--EJEMPLO EXCEPCIONES
DECLARE
   VFIRST NAME EMPLOYEES.FIRST NAME%TYPE;
   VLAST NAME EMPLOYEES.LAST NAME%TYPE;
BEGIN
    SELECT FIRST NAME, LAST NAME
      INTO VFIRST NAME, VLAST NAME
      FROM EMPLOYEES
     WHERE EMPLOYEE ID IN (100,101);
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    DBMS OUTPUT.PUT LINE('ERROR: '||SQLERRM);
END;
```

#### **RESULTADO**

ERROR: ORA-01422: exact fetch returns more than requested number of rows



```
--EJEMPLO EXCEPCIONES
DECLARE
   VFIRST NAME EMPLOYEES.FIRST NAME%TYPE;
   VLAST_NAME EMPLOYEES.LAST_NAME%TYPE;
BEGIN
    SELECT FIRST NAME, LAST NAME
      INTO VFIRST NAME, VLAST NAME
      FROM EMPLOYEES
     WHERE EMPLOYEE ID = 1;
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    DBMS OUTPUT.PUT LINE('ERROR: '||SQLERRM);
END;
```



```
--EJEMPLO EXCEPCIONES
DECLARE
    VFIRST NAME EMPLOYEES.FIRST NAME%TYPE;
    VLAST_NAME EMPLOYEES.LAST_NAME%TYPE;
BEGIN
    SELECT FIRST NAME, LAST NAME
      INTO VFIRST NAME, VLAST NAME
      FROM EMPLOYEES
     WHERE EMPLOYEE ID = 1;
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    DBMS OUTPUT.PUT LINE('ERROR: '||SQLERRM);
END;
RESULTADO
ERROR: ORA-01403: no data found
```



```
--EJEMPLO EXCEPCIONES
DECLARE
    VNUM NUMBER;
BEGIN
    SELECT 1/0
      INTO VNUM
      FROM DUAL;
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('ERROR: '||SQLERRM);
END;
```



```
--EJEMPLO EXCEPCIONES
DECLARE
    VNUM NUMBER;
BEGIN
    SELECT 1/0
      INTO VNUM
      FROM DUAL;
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('ERROR: '||SQLERRM);
END;
RESULTADO
ERROR: ORA-01476: divisor is equal to zero
```



#### Tipos de excepciones (mas frecuentes)

- NO DATA FOUND
- TOO MANY ROWS
- ZERO DIVIDE
- DUP VAL ON INDEX
- CURSOR ALREADY OPEN
- INVALID CURSOR
- INVALID\_NUMBER



#### RAISE\_APPLICATION\_ERROR

 Permite enviar un mensaje de error personalizado al producirse una excepción PL/SQL

#### --SINTAXIS

```
RAISE_APPLICATION_ERROR(<error_num>,<mensaje>);
```

<error\_num> es un entero negativo comprendido entre -20001 y -20999
<mensaje> es la descripción del error



#### RAISE\_APPLICATION\_ERROR

```
--EJEMPLO EXCEPCIONES - RAISE
DECLARE
  VNUM NUMBER;
BEGIN
  SELECT 1/0
    INTO VNUM
    FROM DUAL;
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
  /* LOG ERROR */
  RAISE APPLICATION ERROR (-20001, 'No se puede dividir por cero');
END;
```



# Bloques no anónimos

IS	
	Declaration Section
BE	GIN
	Execution Section
EX	CEPTION
	Exception Section

