
حافظه مشترک در XV6

نیما مدرس گرجی - غزل مینایی

حافظه مشترک - Shared Memory:



- دسترسی توسط چند پردازه
- برای اشتراک گذاری دادهها
 - استفاده بهینه از حافظه



جدول حافظه مشترک - shm_table:

USR_R

Mode USR_RW

برای حذف

• جدولی از سگمنتهای حافظه مشترک (shmid_ds)

• نگهداری از اطلاعات مربوط به حافظه مشترک

• قفل گذاری

perm_info		ref_count	attached_processes	frame	יונט
id	mode				
7	USR_R	2	2, 3		Physical adr
9	USR_RW	2	2, 4		

فراخوانیهای سیستمی:

- int sys_shm_getat(int id)
- int sys_shm_detach(int id)
- int sys_shm_ctl(int shmid, int cmd, struct shmid_ds)

توابع کاربردی - (:kalloc):

char* kalloc(void)

• برای اختصاص یک صفحه ۴۰۹۶ بایتی که سمت کرنل قابل استفاده باشد، از این تابع می توانید استفاده کنید.

توابع کاربردی - (mappages:

static int mappages(pde_t *pgdir, void *va, uint size, uint pa, int perm)

- pgdir: process page table
- va: virtual address
- pa: physical address
- Create a pte: page table entry

• برای ساختن نگاشت آدرس مجازی به فیزیکی از این تابع می توانید استفاده کنید.

توابع كاربردى - (walkpgdir:

static pte_t * walkpgdir(pde_t *pgdir, const void *va, int alloc)

• برای پیدا کردن page table entry متناظر با آدرس مجازی (va) می توانید از این تابع کمک بگیرید.

توابع کاربردی - (allocuvm):

int allocuvm(pde_t *pgdir, uint oldsz, uint newsz)

• برای اختصاص صفحه فیزیکی و نگاشت آن به جدول صفحه پردازه، میتوانید از پیاده سازی تابع ()allocuvm کمک برداده، میتوانید از پیاده سازی تابع ()allocuvm کمک برد.

توابع كاربردى - (cr3():

static void lcr3(uint val)

• هر جا که جدول صفحه یک پردازه را تغییر دادید، باید سخت افزار را از این تغییر آگاه کنید. برای این منظور، باید رجیستر CR3 را با جدول صفحه جدید پردازه بروزرسانی کنید. آدرس فیزیکی page directory را به عنوان ورودی استفاده کنید.

ماکروی کاربردی - (V2P():

```
#define V2P(a) (((uint) (a)) - KERNBASE)
```

• تبدیل آدرس مجازی به فیزیکی

ماکروی کاربردی - (PTE_ADDR:

```
#define PTE_ADDR(pte) ((uint)(pte) & ~0xFFF)
```

• تبدیل pte به آدرس فیزیکی


int sys_shm_getat(int id)

- بررسی shm_table
- افزایش ref_count
- تغییر attached_processes
- تخصیص یک صفحه فیزیکی جدیدبا kalloc در صورت لزوم
 - نگاشت بین حافظه مجازی و فیزیکی

int sys_shm_detach(int id)

- بررسی shm_table
- کاهش ref_count
- تغییر attached_processes
- آزادسازی در صورت علامت داشتن و صفر بودن ref_count

int sys_shm_ctl(
int shmid,
int cmd,
struct shmid_ds *buf)



فراخوانی سیستمی - sys_shm_ctl:

• دستور IPC_SET:

در این دستور mode مربوط به حافظه مشترک با آیدی shmid به mode درون buf تغییر پیدا میکند. نوع دسترسی پردازه به حافظه نیز walkpgdir باید تغییر کند. پس کل page table entry ها را بررسی کنید. برای پیدا کردن pte با استفاده از آدرس مجازی از bitwise میتوانید استفاده کنید. در نهایت میتوانید استفاده کنید. در نهایت سخت افزار را با 1cr3 از این تغییر آگاه کنید.

فراخوانی سیستمی - sys_shm_ctl:

• دستور IPC_STAT:

برای حافظه با آیدی shmid اطلاعات id و buf در buf قرار دهید.

فراخوانی سیستمی - sys_shm_ctl:

• دستور IPC_RMID:

حافظه با آیدی shmid را برای آزاد شدن علامت زده بزنید. پردازه دیگری نمی تواند به آن متصل شود.

nima.mg.edu@gmail.com

اگر سوالی داشتید:

ghminaei1037@gmail.com