1. Codul de apel este codul socis imainte de apelarea unei fundii.

2. Codul de sontrare et e codul soris la începutul unei junctii apelate. 3. Codul de sesire et e codul soris la simalul unei junctii apelate. In moment ul apetarii unei funcții sunt necesarii anumiți pasi pt. ca programul să functioneze optim.

1 cod apel

- salvare resurse relatile (pp ca toli registrii sunt resurse volatile » re felosesc în functie) » PUSHAD (li salvam pe silva)

- transmitem parametrii: registrii se transmit automat, pp. cā mai dām un parametru ( o valoure d'in memorie, a) => 705H dword [a]

- ejectuare apel cu salvare adresa de revenire => CALL junctie

## 2. cod intrare

- se crează un stadoframe nou » PUSH EBP MOV EBP, ESP

- alexam spatiu pt. variabile locale (variabile pt. modulul separat)

3 50B ESP, mr. atti

Lo ex. pt. EAX vor si 4 octeti

- salvare resurse nevolatile (salvam reajstrii care nu tin de apel)
ex: cax nu tine de apel, dar vrem 50 - l foloxim >> MOV [EBP-4], EAX

## 3. cod iesite

- restaurare resurse revolutile MOV EAX, [EBP4]

- eliberare spatiu de variabile locale ASS ESP, mr. atti

- eliberare cadru d'iva Mov ESP, EBP

- revenire din junque m sub (RET) n'i sconterea de pe sinon a parametrilor ADD ESP, 4\*1 (pt. eazul presentat)


în programul primcipal: restauram resursele volatile POPAD

Stiva et e compusa dim doua parti : basa (EPP) oi vairf (ESP)

Când ocoatem un elem de pe sirva, ESP cruste cu 4 seteli (pop), ne salveasa
vairful stivii în variabila data ca parametru (pop parametru).

Când adaugam un elem. pe otiva, ESP scade cu 4 steli (push), iar la [ESP+0]

va f. valourea data ca parametru (puch parametru)



Rolul stivei este de a crua les spațiu de raviabile locale și de a transmite parametrii caru mu sunt registrii

## RESPONSABILITATI

Codul de apel et e responsabilitatea celui eare apelează. Codul de întrare/sessire ete resp. celui care ete apelat.

## CONVENTIL

Convenția CDECL îm ASM ede să transmită parametrii pe stirră și să Galoeze resultatul îm CAX.

Convenția stocall este să transmitem param. pe sina îm ordine îmversă și apelantul eliberează sirva. Se declară cu \_ îmainte toate suncțiili care au alte convenții de apel.

2. a) ?) 
$$61/2$$
 $1/30/2$ 
 $0/15/2$ 
 $1/3/2$ 
 $1/3/2$ 
 $1/3/2$ 
 $1/3/2$ 
 $1/3/2$ 
 $1/3/2$ 
 $1/3/2$ 
 $1/3/2$ 

-> mr. minim de biti pt. representance e 7

$$\frac{130}{0}$$
  $\frac{2}{65}$   $\frac{2}{132}$   $\frac{130}{32}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{32}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$ 

=> mr. minim biti pt rapresentara e 9

```
b) xor ah, ah » pune o im ah
    coude »> pune îm partea high dim eax o » eax va fi [00]0 al)
    add ebx, eax => ebx va go ebx+al
    mor al, [ebx] => al va & [ebx+al] => echivalent ou xlat
3. a) x mor ax, 1000h
      muta îm ax pe 1000 h = 16.1 = 4036 signed oi unsigned
     * mou bl, 1000b+10b
      muta în bl pe 1010b=0A h=10 signed și unsigned
     * dir bl » face ax : bl · al rut alo
       => 4096:10=409 rest 6
                nu încape în al => division overflow => runtime error (programul se
    b) + mor ah, obch
       muta îm ah pe obch = 16-11 + 16°-12 = 188 unsigned = (188-256) = -68 signed
      + mor al, odeh
      muta îm al pe odeh = 16'·13 + 14 = 222 unsigned = (222-256) = -34 signed
     * add ah, at
     aduna du+ al = 188+222 = 410 7255 => cF=1 (mu îmcape îm ak)
        => im ah va fi 410-256=154 unsigned=(154-256) = -102 signed
```

[-128,124] >> OF =0

```
* mor ax, 1001h
    muta îm ax pe 1001 h = 16.1+ 16.1= 4036+1=4097 signed și unsigned
   *mor bx,11116
    muta îm bx pe 1111 b = 000F h = 15 signed oi unsigned
   + imul bl
   => face al + bl eu semm oi salveaza în ax
            im ax este 1001 h => im al este 01 h = 1 signed pi unsigned
               in bx este 000 Fh => in bl este 07 h=15 signed 3i unsigned
            -> im ax va fo 1 * 15 = 15 = 100 Fh cu
    15 îmcape pe byte => byte + byte = byte => CF=OF=O
d) x mor dh, 62 h
   muta în dh pe 62 b= 16.6+ 16.2 = 98 rigned și unsigned
  * mov ch, 200
   muta în ch pe 200 unsigned = (200-256) = -56 signed = C8h
```

 $\frac{200|16}{192|12|16} \Rightarrow 200 = C8h$ 

+ sub dh, ch scade dh-ch = 38-200 = -102 € [0, 255] >> CF = 1 98-(-56)=154 & [128,124] => OF=1

apos explicație concept depasiire