بسمه تعالى




آزمایشگاه شبکه دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان

پاییز ۱۴۰۳ دکتر حیدرپور، دکتر فانیان

آشنایی با مسیریابی میان شبکههای محلی مجازی (inter-VLAN Routing)

هدف آزمایش:

در این آزمایش سعی داریم با مسیریابی میان شبکههای محلی مجازی (inter-VLAN Routing) آشنا شویم و پیکربندی اولیهی یک توپولوژی را به صورت فیزیکی انجام دهیم. توپولوژی مفروض مطابق شکل زیر است: اَلِقَامَ اِلْقَامِ اِلْمَامِ اِللَّهِ اِلْمَامِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِلْمُ الل



تصویر توپولوژی آزمایش چهارم

گام اول:

اتصالات میان کامپیوترها و سوئیچها را با استفاده از کابل مناسب مطابق شکل ایجاد کنید.

گام دوم:

برای هر سوئیچ، کانفیگ NVRAM آن را پاک نموده؛ سپس اگر در مسیر /:flash فایل tlan.dat فایل nvan.dat فایل flash وجود داشت با استفاده از دستور مناسب آن را پاک کنید و سوئیچ را ریلود فرمایید. (دقت شود در این مرحله یک سری سوال من باب کانفیگ اولیهی سوئیچ بهطور خودکار از شما پرسیده میشود که باید برای تمامی این سوالها، گزینهی no را وارد نمایید.)

گام سوم:

نام میزبان را در هر سوئیچ پیکربندی کنید. همچنین تمامی پورتهای سوئیچها را به حالت خاموش (shutdown) ببرید. سپس حالت vtp transparent را بر روی سوئیچها تنظیم نمایید. پس از موارد گفته شده DNS lookup را غیرفعال نمایید.

گام چهارم:

پیکربندی EtherChannel را بین سوئیچها ایجاد کنید. Cisco PAgP برای،

- Fa 0/7 و 8/2 Fa بين ALS1 و DLS1 پيکربندي کنيد
- Fa 0/9 و 7/0 Fa بين ALS2 و DLS1 و 54 PA بين 54 PA و 54 PA بين 54 PA و 54 PA بين 54 PA و 54 PA بين

نهایتا از دستور مناسب روی هر سوئیچ برای صحت EtherChannels استفاده کنید.

گام پنجم:

VLAN 100 و Finance و VLAN 200 و VLAN 200 و VLAN 100 و VLAN 100 و VLAN 99 و Wanagement به صورت دستی برای سوئیچها ایجاد نمایید.

- کانفیگ پورتهای trunk و access را متناسب با نیاز تنظیم کنید (توجه نمایید که برای trunk کردن از دستور مناسب جهت اعمال بر روی <u>EtherChannel</u> استفاده نمایید و برای access نیز شماره VLAN را نیز ذکر فرمایید.)
- در نهایت برای هر اینترفیس یک description قرار دهید و دستور no shutdown را نیز no shutdown کردن کل EtherChannel را no تنظیم نمایید (دقت فرمایید اگر نتوانستید مانند trunk کردن کل shutdown کنید این امر به دلیل قدیمی بودن IOS سوئیچ است پس بهجای shutdown کردن shutdown کردن shutdown کردن shutdown کردن این امر به دلیل قدیمی بورتهای آن را no shutdown کنید).
- نهایتا trunk بین DLS1 ، ALS1 و DLS1 با استفاده از دستور trunk و show interface trunk در همه سوئیچها بررسی نمایید.

گام ششم:

- ابتدا آدرسهای ip را برای سوئیچها تنظیم نمایید و اینترفیس مربوط به هر VLAN را نیز no shutdown کنید، در نهایت کامپیوترها را کانفیگ فرمایید.
- سپس یک بار از میزبان مهندسی، میزبان مالی را پینگ بگیرید. آیا موفقیت آمیز بود؟ دلیل را عنوان کنید.
 - بار دیگر از میزبان مهندسی، ALS1 را پینگ بگیرید. این بار موفقیت آمیز بود؟ چرا؟
- نهایتا از ALS1 نیز میزبان مهندسی را پینگ بگیرید. در صورت موفقیت یا عدم موفقیت دلیل را عنوان کنید.

گام هفتم:

- VLAN را بین VLAN های 100 و 99 پیکربندی کنید.
- با استفاده از دستور ip default-gateway، برای سوئیچهای لایه دوم Gateway مشخص نمایید.

گام هشتم:

- مجددا از میزبان مهندسی، میزبان مالی را پینگ بگیرید. آیا این بار موفقیت آمیز بود؟ دلیل را عنوان کنید.
 - بار دیگر از میزبان مهندسی، ALS1 را پینگ بگیرید. این بار موفقیت آمیز بود؟ چرا؟
- از سمت ALS1 نیز میزبان مهندسی را پینگ بگیرید. در صورت موفقیت دلیل را عنوان کنید.

گام نهم:

DLS1 را به عنوان DHCP Server برای کامپیوترها پیکربندی کرده و سپس آن را تست کنید.