


1

Proceso es un programa en exec, se identifica por tener memoria privada.

Primitivas para mover bits entre procesos

Para Unix basicamente todo eran ficheros. Para leer de un teclado usaba ficheros y esas cosas. Asi que se uso un fichero de esos raros con una cola FIFO mediante un buffer. De ahi salio la tuberia.



- » La forma más antigua de IPC en Unix.
 - Está presente desde 1973; se encuentra, por tanto, en todas las variantes de Unix existentes.
 - Los Unix más antiguos no tienen memoria compartida debido a que el hardware de la PDP-11 hacía difícil su implementación.
- » Una tubería permite la transmisión fiable de una cadena o chorro de bytes entre dos procesos.
 - · Comparable a una cola tipo FIFO.
- » Limitaciones de las tuberías:
 - Son half-duplex (unidireccionales).
 - Sólo pueden ser usadas entre procesos que tienen un padre común.
 - Presentan un tamaño máximo fijo para el buffer.

18-ene.-25

Programación en Red / Entornos Distribuidos

que se hizo una memoria compartida entre proesos.

No tenia sistema de memoria virtual basicamente

Para comunicarse entre


usaban ficheros, pero muy problematico. Asi

procesos, inicialmente se

Para poder hacerla bidireccional se tendria que usar como dos tuberia, full-duplex

Sin que el lo lea

página 2



Clasicamente en ficheros, ahora en sockets/sistemas de entrada salida


tubo con una zona de escritura y otra de lectura, y un numero de posiciones maximas (byte) donde se puede escribir

Esta en orden, y al ser bytes no hay problema de endianess

3

como se usan: como si fueran ficheros. se hace igual, read, write, close (con los fd-file desriptor y esas cosas).

Todo igual menos el open.



Cuando se escribe datos en el fichero, va al disco. Las tuberias igual, van a una zona del disco.

se guarda info de en cuantos golpes se han escrito o leido las cosas

No se hace el mismo numero de lecturas que de escrituras.

Escribes todo lo que quieras, y lees todo lo que quieras.

Si escribo mas rapido de lo que el otro lee, el buffer se llena, sincroniza

4


Las tuberias son bastante pequenas, unos 512bytes o asi. Esto funciona porque se usa un buffer

La tuberia va a la velocidad del mas lento. A la tuberia le da igual la velocidad.

Si no cabe en el buffer, se queda bloqueado hasta que se vacie/se haga la lectura. Igual si escribes mas lento, espera el que lee.



Devuelve dos salidas, w y r. Son dos decriptores de fichero. EL error que puede dar es que no haya sitio para crear descriptores de ficheros. Pero no es comun.




No es una funcion pero lo parece.

Una funcion y una llamada al sistema se diferencian por quien pueden hacerlo. Lo hace el modo supervisor.

Se genera una interrupcion usando un trap

Lo que estas haciendo es cambiando el modo, siedo el sistema operativo quien lo ejecuta



Programación en Red / Entornos Distribuidos

flujo de datos

pipe

kernel

página 6

La llamada a pipe, hace que se genere un buffer/kernel por el os.

Pero solo de un proceso a si mismo.

Para hacerlo entre procesos, con un FORK, su proceso hijo es quien comparte.

6

18-ene.-25

Qe tiene unix? Directorios, ficheros, y especialitos. Hay disposistivos de modo caracter y de modo bloqiue. Los de modo bloque tienen una cache (block buffer cache)

Si cogen como tuberia el tamanno del la cache del disco, y si sale bien la tuberia, no tiene que usar realmente memeoria, se hace todo en la cache.




El estandar POSIX no deja que tengas buffers menor de 512 bytes (igual que el sector de un disco duro)

′

Despues de hacer un pipe() hay que hacer un fork()

El fork() es una copia exacta del proceso (menos el PID y el PPID)

Lo primero que ejecuta el hijo es la linea siguiente a su creacion, pero no copia el Pipe porque no esta en el proceso, esta en el kernel.



No se usan params porque entonces el otro proceso no sabe nada al respecto. Mucho lio.

No tiene realmente riesgos de seguridad.

Entrada/salida en las tuberías » La tubería usa un buffer: • Cuando el buffer está lleno, write (fd w...) se bloquea. • Cuando el buffer está vacío, read (fd r...) se bloquea. Si se intenta escribir cuando el extremo lector ha cerrado se genera SIGPIPE. • Cuando se cierra el extremo escritor, se recibe un EOF (end-of-file) tras la recepción de los últimos datos. » Para comunicación full-duplex tendríamos que usar dos tuberías. » Otra posibilidad útil: • El hijo hace un exec () para ejecutar un programa. • Pero antes el hijo conecta fd r a stdin, con lo que el padre puede enviar datos a la entrada standard del programa. Ejemplo... 18-ene.-25 Programación en Red / Entornos Distribuidos página 9


El que cierra es el escritor, el lector si recibe valor de retorno 0, sabe que ha acabado.

En full duplex si el lector cierra, se llenara el buffer y se bloqueara hasta el final de los tiempos. Entonces para veitar esto se envia una signal de tuberia rota.

Al haber dos actores tienen que haber dos close, primero cada uno de su lado de escritor despues del lector

Hay que tener cuidado con los protocolos de cierre

9



sort ordena por un monton de opciones para ordenar

ordena lo que le entre , y lo saca por la salida. no hace nada mas

Ipr imprime lo que le metas.

who saca una lista de los usuarios conectados al sistema, no ordenados, eso lo hace sort

```
Ejemplo de código: tuberías
                          código Python 3
import os, sys, time
                            # son file descriptors, no file objects
rd, wd = os.pipe()
r, w = os.fdopen(rd,'rb',0), os.fdopen(wd,'wb',0) # file objects
pid = os.fork()
if pid:
    w.close()
    while True:
        data = r.readline()
if not data:
            break
        print("el padre lee: " + data.decode('utf8').strip())
else:
    r.close()
    for i in range(10):
        mensaje = "linea %s\n" % i
        w.write(mensaje.encode('utf8'))
        w.flush()
        time.sleep(1)
      18-ene.-25
                        Programación en Red / Entornos Distribuidos
                                                                página 11
```

11

FIFOs » El método de creación y uso de tuberías clásicas es muy restrictivo. » Para paliar este problema aparecen en 1982 las FIFOs o tuberías con nombre (named pipes). » Utilizan un nombre en el sistema de ficheros: • una FIFO es un fichero de tipo especial S IFIFO. • se crean mediante las llamadas mkfifo() ó mknod(). » Características principales: Permiten comunicación entre dos procesos cualesquiera aunque no estén relacionados. Cada proceso abre la FIFO con el modo que estime oportuno y realiza las operaciones necesarias. Son persistentes (sobreviven al proceso que las crea). » Pregunta abierta: Las FIFOs son menos seguras que las tuberías clásicas. ¿Por qué? Programación en Red / Entornos Distribuidos página 12

half-duplex full-duplex

Si se para el escritor se cierran todos los lectores, pero la tuberia sigue ahi

rm elimina el nombre con un link, cuando se queda sin nombres es cuando se elimina un archivo

Se manejan como si fueran archivos, con open,

read, write, close

12 Se protegen con permisos, pero eso es un mecanismo de proteccion no de seguridad. Si alguien quiere entrar puede hacerlo haciendose sudo y cambiando los bits de permisos

Proteccion es evitar que nos hagamos danno, seguridad es para que no nos entre un chungo, sobre todo exterior



El cat hace un open




La unica manera de garantizar que los mensajes se lo lleve entero un proceso es que queta en el buffer

Si no se podrian mezclar

13


hay comando mkfifo desde la consola.

Aparece la entrasda en el sistema de ficheros. El unlink para borrarlo.



Se manejan con descriptores

Para cambiar el comportamiento de una FIFO, con fcntl(). Opera sobre descriptor abierto, tiene que estar la fifo abierta.



15



Si queremos que funcione de un solo golpe, las peticiones tienen que ser de size inferior que el PIPE_BUF.

SI se activa y se llena, da error. Si no se activa y se llena, duerme el proceso.

Al ser como un archivo se podria abrir en modo lectura y escritura. Pero al final significa que el que recibe los mensajes eres tu mismo. Asi no se hace una full-duplex. Cuando el buffer se va llenando, ve que lo tienes abierto y puedes recibir, asi que lo recibes tu.

Realmente habria que crear una tuberia para cada cliente. El cliente es un proceso y te tendria que enviar el PID. Se puede usar como proteccion porque el PID lo conoce solo el cliente.

Ejemplo de aplicación de FIFOs >> Ejemplo de aplicación: Un servidor y varios clientes que se comunican con aquel mediante una FIFO de nombre conocido. -> Los clientes escriben sus peticiones en la FIFO. -> Las peticiones deben tener una longitud inferior a PIPE_BUF (que se encuentra en el módulo select) para que las escrituras sean atómicas y no se produzcan solapamientos. -> Pero, ¿cómo responde el servidor a los clientes? >> Una solución es que cada cliente envíe su PID en la petición. -> El servidor crea entonces una FIFO específica por cada cliente, con un nombre basado en su PID. -> El servidor escribe la respuesta en esta FIFO. El lector, que conoce su nombre, lee la respuesta.

Programación en Red / Entornos Distribuidos

17

18-ene.-25



FIFO lo tiene que hacer de 3 llamadas, pero sin los fork. pipe() lo hace de golpe, pero esta la fiesta de los forks

página 17

El open te duerme hasta que el destino haga el open. Y una vez se hace los open, ya lo que se bloque son los read y write.

El descriptor queda unido a un solo proceso y lo recibe el mismo.

Chorros de bytes y mensajes » Modelos de E/S para la transferencia de datos en canales punto a punto (como FIFOs y pipes): • Chorro de bytes (byte stream). > no existen delimitadores. el receptor no puede saber si los datos que recibe fueron escritos de una vez o con muchas operaciones write(). Mensaje - dos posibilidades. Uso de una estructura común para el mensaje, cuyo formato es conocido tanto por el emisor como por el receptor. o Requiere acuerdo previo entre ambos, generalmente en forma de código compartido. > Uso de delimitadores de fin de mensaje. Sólo requiere acuerdo en el carácter delimitador. » Pregunta abierta: ¿qué problemas plantea cada uno de los tres modelos? 18-ene.-25 Programación en Red / Entornos Distribuidos página 19

Problema del limitador es que el limitador no puede estar incluido en el mensaje. Se puede usar un caracter de escape como 'backslash', que tiene problema que para usarlo tienes que escapar el caracter de escape

De la estructura comun como pierdas la sync se lia mucho.

El bytestream significa que tiene que estar abierto todo el rato mientras se recibe y despues cerrarlo y repetir Como movemos datos entre cliente y servidor?

Es continuo y no hay manera de saber si se han escrito de un golpe o de

Estructuras que pueden tener un size especifico.

Cosas como que el mensaje termina cuando se recibe un punto.

```
Ejemplo de código: FIFOs
                                        código Python 3
import os, time, sys
nombre_fifo = 'prueba_fifo'
     fifo_escritura = os.open(nombre_fifo, os.O_WRONLY)
                                                                                  ejemplo con os
        time.sleep(1)
mensaje = 'Contador %03d\n' % numero
os.write(fifo_escritura, mensaje.encode('utf8'))
         numero = (numero+1) % 5
     fifo_lectura = open(nombre_fifo, 'r')
while True:
                                                                            cont del ej pero sin os
        dato = fifo_lectura.readline()[:-1]
print('Proc %d ve "%s" en %s' % (os.getpid(), dato, time.asctime()))
if not os.path.exists(nombre_fifo):
    os.mkfifo(nombre_fifo)
if os.fork() == 0:
hijo()
    padre()
         18-ene.-25
                                     Programación en Red / Entornos Distribuidos
                                                                                                  página 20
```

