Sem 1.01.3 Простые типы данных

Презентация к семинару в рамках курса «Программирование на Си» Подготовил Кострицкий А. С.

Кафедра ИУ-7 МГТУ имени Н. Э. Баумана Москва, Россия

Москва — 2023 — TS2302162127

Определение

Будем называть **типом данных** пару из множества значений и операций над ними.

Определение

Будем называть тип данных **простым**, если никакая сущность данного типа не может включать в себя сущность простого типа.

Tun short используется для хранения коротких целых.

Так как мы опираемся на фактическое равенство машинного слова четырём или восьми байтам в большинстве ситуаций, то тип short использовать будем редко — все значения всё равно будут приводиться к машинному слову.

По стандарту *ограничен снизу* — в стандарте указано лишь, что диапазона short достаточно для хранения определённой константы, из чего можно сделать вывод:

$$sizeof(short) \geqslant 2b$$
.

Множество операций: сложение, вычитание, умножение, деление нацело, остаток от деления, и так далее. Распространённый спецификатор ввода-вывода: %sd

Tun long используется, для хранения целых, которые на момент создания были *длинными* по сравнению с остальными — от четырёх байт.

По стандарту *ограничен снизу* — в стандарте указано лишь, что диапазона long достаточно для хранения определённой константы, из чего можно сделать вывод:

$$sizeof(long) \geqslant 4b$$
.

Множество операций: сложение, вычитание, умножение, деление нацело, остаток от деления, и так далее. Распространённый спецификатор ввода-вывода: %1d

Tun int является наиболее приближенным к конкретной машине. Размер в стандарте не указан. Единственный вывод о размере:

$$sizeof(short) \leq sizeof(int) \leq sizeof(long).$$

Множество операций: сложение, вычитание, умножение, деление нацело, остаток от деления, и так далее. Распространённый спецификатор ввода-вывода: %d

5 / 19

Tun long long используется для хранения сверхдлинных целых. По стандарту *ограничен снизу* — в стандарте указано лишь, что диапазона long long достаточно для хранения определённой константы, из чего можно сделать вывод:

$$sizeof(long) \geqslant 8b$$
.

Множество операций: сложение, вычитание, умножение, деление нацело, остаток от деления, и так далее. Распространённый спецификатор ввода-вывода: %11d

Тип char включает в себя символы и будет изучаться Вами перед изучением строк. Сейчас мы обращаем на него внимание, потому что это минимальный целый тип в языке Си — он всегда весит ровно один байт и часто используется для буферных переменных. Множество операций: сложение, вычитание, умножение, деление нацело, остаток от деления, плюс все операции над символами. . . Распространённый спецификатор ввода-вывода: %с

Все беззнаковые (unsigned) варианты вышеперечисленных типов. На данный момент они становятся нишевыми — на обычных, наших ПК выигрыш в увеличении диапазона в два раза спереди не покрывает проигрыш от снижения поддерживаемости программ и библиотек с беззнаковыми из-за тонкостей приведения знаковых к беззнаковым и обратно. Например, из Java беззнаковые вырезаны изначально.

Если и правда в задаче понадобится диапазон побольше — будем использовать long long, 2^{63} хватит на всё.

Все целые типы замкнуты относительно операций деления нацело и взятия остатка.

Относительно умножения, сложения и вычитания замкнуты лишь беззнаковые — переполнение беззнаковых происходит по кольцу (одновременно делая сложение, например, уже не совсем тем самым сложением), переполнение знаковых является в Си ситуацией с неопределённым поведением (undefined behaviour).

Договоримся, что пока не сказано обратное, мы считаем, что переполнения в программе быть не может (обеспечено входными данными). Если бы мы поступали формально, пришлось бы проверять на возможное переполнение каждое целочисленное сложение.

Tun size_t (беззнаковый) используется для адресных переменных, потому что он никогда не может превышать размер адреса, достаточного для адресации доступной оперативной памяти на машине с учётом архитектуры ОС Фактически не существует — является макросом, поэтому при попытке принять с клавиатуры значение со спецификатором из стандарта возможны ложные предупреждения, что написанный спецификатор не подходит для типов long long int, etc. В этих случаях нужно принуждать транслятор соблюдать стандарт.

Типы целых фиксированного размера, знаковые и беззнаковые. Haзвaния по шaблону [u]int[size in bites]_t: int8_t, int32_t, uint32_t, etc.

Множество операций: сложение, вычитание, умножение, деление нацело, остаток от деления, и так далее. Макросы для спецификаторов описаны в стандарте.

Используются в ситуациях, когда переносимость программы важнее производительности.

Тут мы видим пример *обязательности в реализации* — по стандарту целые фиксированные типы могут не поддерживаться транслятором, но если поддерживаются, то только в том виде (с теми же названиями и спецификаторами), как описано:

These types are optional. However, if an implementation provides integer types with widths of 8, 16, 32, or 64 bits, no padding bits, and (for the signed types) that have a two's complement representation, it shall define the corresponding typedef names.

Tunы float и double для обработки чисел с плавающей точкой одинарной и двойной точности соответственно. Спецификаторы: на ввод %f %lf соответственно, на вывод для значений обоих типов — %lf.

Множество операций: сложение, вычитание, умножение, деление, и так далее.

Типы замыкаются относительно операций за счёт введения специальных констант: NaN, Inf, -Inf.

Определение

Будем называть приведением типа изменение типа выражения в соответствии с заранее заданным набором правил транслятора.

Си — *язык со статической типизацией*, тип переменной менять нельзя, но можно менять тип выражения.

Определение

Приведение типа по запросу программиста будем называть **явным**.

В Си запрос явного приведения типа оформляется как желаемый тип в скобках перед выражением.

Определение

Приведение типа, вызванное невозможностью осуществить действие без приведения, будем называть **неявным**.

В общем и целом неявное приведение в большинстве случаев работает прозрачно. В приоритете у транслятора минимизация потерь информации, поэтому, например, целые чаще приводятся к ЧПТ. Выражение «4 + 5.0» для транслятора выполнимым не является — сложение целых и действительных в Си не определено. Поэтому транслятор приведёт тип выражения «4» к double.

op: +	short	int	long	lli	float	double
short						
int						
long						
lli						
float						
double						

Заполните такую таблицу для четырёх операций.

Вопросы для самопроверки І

- Внутри диапазона длинных целых целиком находится диапазон коротких целых. Почему тогда длинные целые тоже считаются простым типом?
- В стандартной библиотеке Си нет рациональных. Как бы Вы реализовали рациональную арифметику? Являлись бы Ваши рациональные простым типом данных? Были бы Ваши рациональные замкнуты относительно каких-то операций?
- В стандартной библиотеке Си нет чисел с фиксированной точкой. Как бы Вы реализовали их? Являлись бы Ваши ЧФТ простым типом данных? Были бы Ваши рациональные замкнуты относительно каких-то операций?

Вопросы для самопроверки II

- В языке Си есть комплексные числа. Являются ли комплексные числа в Си простым типом данных?
- Оохраняется ли информация при приведении типа по схеме:
 - long to int
 - int to long
 - (int to long) to int
 - float to long
 - 6 double to float
 - (int to double) to int
 - (long to double) to long