5. Abstração I: Encapsulamento Pratt & Zelkowitz

Recursos para programar grandes sistemas

- ☐ 5.1 Tipos abstratos de dados.
- 5.2 Encapsulamento por subprograma.
- 5.3 Definição de tipos.
- 5.4 Administração de armazenagem.

Meta das LP

Diferenças entre as várias formas de dados ⇒ transparentes para o programador que os usa.

- desnecessário preocupar com a implementação.
- ortogonalidade: mesma sintaxe em declarações e semântica comparável em assinaturas.

```
add: inteiro x inteiro → inteiro
matricular-aluno: Taluno x Tturma → Tturma

type Tturma = record
disc: string[10]; id: char; vagas: integer;
aluno: array [1..mxT] of Taluno;
end;
```

Mecanismos para Criar Novos Tipos e Operações sobre eles

- Subprogramas:
 - criados pelo programador.
 - realizam as funcionalidades do novo tipo de dados que o subprograma representa.
 - responsabilidade do uso correto é do programador.
 - há pouco suporte automatizado da LP para prevenir uso inadequado.
- Declarações de tipo
- Herança.

Mecanismos Declarações de tipo

- LP tem recursos para declaração de novos tipos e operações sobre o tipo.
- Conceito de tipo abstrato de dados é disponível em C, Pascal, Java, Ada, etc.:
 - a) pela criação de novos tipos pelo programador.
 - b) LP dá suporte para detectar o uso inválido dos novos tipos.

Mecanismos Herança

- O conceito de POO e herança facilitam:
 - a) ao programador criar novos tipos de dados e operações sobre eles.
 - b) à LP dar o suporte para detectar o uso impróprio dos tipos criados.
- Facilita a criação de novos tipos com o conceito de classes e heranças.

Tipos Abstratos de Dados

- Fortran e Cobol limitam a criação de novos tipos de dados à definição de subprogramas.
- Abordagem atual é as LP terem facilidades para especificar e implementar TDA.
 - TDA podem ser implementados em Ada com package e como classes em C++ ou Java.
- Nesse capítulo é abordada a criação de TDA por meio de subprogramas.

Tipos Abstratos de Dados Evolução do conceito de TD

- Início: aplicável a uma variável individualmente:
 - conjunto de valores que uma variável poderia assumir.*
- Pascal: aplicável a um conjunto de variáveis:
 - define a estrutura de um OD e suas ligações.
- Atualmente: aplicável a um conjunto de OD e ao conjunto das operações para manipulá-lo.
 - Os detalhes da implementação (RA) dos objetos são encapsulados (escondidos do programador).
 - visão: nome do tipo e lista de operações disponíveis

Tipo Abstrato de Dados **Definição**

- 1. conjunto de OD, usando uma ou mais definição de tipos;
- 2. conjunto de operações abstratas sobre aqueles OD; e
- 3. encapsulamento do todo, criando um novo tipo, de forma tal que o usuário não pode manipulá-lo a não ser via as operações definidas.

Tipos de Dados Abstratos Informação escondida

- Programação de grandes programas exige modularização (dividir para conquistar).
 - cada módulo com funcionalidade específica
 - executa um conjunto limitado de operações sobre uma quantia limitada de dados.
 - facilita o entendimento do projeto.
- Enfoques para modularização:
 - decomposição funcional (comuns nos 60's)
 - módulo: subprograma, função ou procedimento.
 - decomposição de dados: módulo é a abstração

Tipos de Dados Abstratos Informação escondida

- Na decomposição funcional o programador deve conhecer detalhes dos OD e das operações.
- Na decomposição de dados é necessário saber *apenas* a especificação dos tipos de dados e as operações disponíveis.
- Métodos como refinamento passo a passo, programação modular, programação topdown são todos referentes a abstração.

Informação Escondida Encapsulamento

- Com informação encapsulada em abstração:
 - a) o usuário não necessita conhecer informações ocultas para usar a abstração.
 - b) o usuário não pode usar a informação oculta de forma direta, mesmo se desejar.
- □ Agrupa componentes do programa em unidades ⇒ facilita o uso pelo usuário.
- É uma construção lingüística que suporta módulos com informações escondidas.

Informação Escondida Encapsulamento

- Descreve módulos em 2 partes: interface e implementação.
 - Interface:
 - quais serviços são providos pelo módulo.
 - como eles podem ser acessados.
 - conjunto de entidades exportadas pelo módulo os módulos clientes importam essas entidades.
 - Implementação:
 - descreve os detalhes internos do módulo.
 - codifica os algoritmos que implementam as operações.

Informação Escondida Encapsulamento

- Subprograma é um mecanismo básico de encapsulamento, existente em muitas LP.
 - permite fácil modificação do programa.
- Informação escondida
 - uma questão de projeto do programa.
- Encapsulamento
 - uma questão de projeto de LP, pois cabe a LP impedir o acesso as informações escondidas.

Abstração I: Encapsulamento Encapsulamento por subprogramas

- Um subprograma é uma operação abstrata definida pelo *programador*.
- Hugs:

```
fat :: Integer -> Integer fat n = product [1..n]
```

Pascal:

```
function fat(n:integer):integer;
begin
  if (n=0) or (n=1) then fat:=1
  else if n>1 then fat:=n*fat(n-1);
end;
```

Encapsulamento p/ Subprograma Subprograma como operação abstrata

- Definição de subprograma é em duas partes: especificação e implementação:
- 1. especificação:
 - a) nome do subprograma e dos argumentos (parâmetros formais)
 - b) assinatura (ou protótipo),
 - c) ação realizada.

Subprograma representa uma função matemática S: argumentos → resultados

Subprograma como OA

Especificação de subprograma

Subprograma f é uma função se retorna um resultado único e elementar:

```
assinatura: f: T_1 \times T_2 \times ... \times T_n \rightarrow R
```

a) especificação em Pascal function f(x₁:T₁, x₂:T₂,...,x_n:T_n):R

A palavra chave function é utilizada em Pascal e Fortran.

b) especificação em C float f (float X, int Y);

Subprograma como OA Especificação de subprograma

- Subprograma p é um procedimento se retorna resultados múltiplos ou estruturados
 - a) p é procedure (em Pascal, Fortran e Ada)
 - b) assinatura p: $T_1x T_2 x...x T_n \rightarrow R_1x R_2x...x R_k$
 - especificação em C **void** p $(T_1 \ x_1, ..., T_n \ x_n, R_1 * y_1, ..., R_k * y_k);$
 - especificação em Ada
 procedure p (X: in real; Y: in integer; Z: in out real; W: out Boolean)

p: real x integer x real \rightarrow real x Boolean

Subprograma como OA Especificação de subprograma

- Especificação precisa da função computada é problemática:
 - a) podem existir argumentos implícitos,
 - b) resultados implícitos (efeitos colaterais)
 - c) subprograma não definido p/ algum argumento
 - para algum valor, transfere o controle para outro subprograma para tratar exceções/término anormal.
 - d) subprograma sensível à história
 - retém valores entre chamadas.
 - depende de tudo que já foi informada até agora.

Subprograma como OA Implementação de subprograma

- Subprograma representa parte da VM construída pelo programador:
 - é implementado usando a estrutura de dados e as operações providas pela LP.
- Implementação

 $cabeçalho \rightarrow assinatura$ $declarações \rightarrow locais$ $comandos \rightarrow definem a ação$

uso: apenas via chamada ao subprograma.

Subprograma como OA Implementação de subprograma

```
function qsort(p:ponteiro):ponteiro;
  px,py: ponteiro;
  procedure divide(var p,px,py:ponteiro);
begin
 if (p=nil) or (p\land prox=nil) then qsort := p
  else begin
   divide (p,px,py);
   qsort:=concatena (qsort (px), concatena
          (p,qsort(py)))
  end;
end;
```

Subprograma como OA Implementação de subprograma

- Subprogramas locais:
 - são subprogramas definidos aninhados, dentro de outros subprogramas (Pascal e Ada).
 - não são acessíveis externamente; estão encapsulados
- Chamada de Subprogramas
 - invocação checa os tipos dos argumentos,
 - checagem é estática ou dinâmica,
 - pode ocorrer coerção automática dos argumentos.

Definição

- é a forma (estática) escrita do subprograma,
- é a única informação disponível em tempo de tradução (só o tipo das variáveis é conhecido).

Ativação

- existe somente durante a execução,
- l-value e r-value podem ser acessados, mas os tipos dos OD podem não estar disponíveis,
- usa a definição como gabarito, de modo similar ao tipo de dados (para definir tamanho e RA)

- A definição de subprograma e sua área de ativação: analogia com tipo e OD daquele tipo.
- No programa em execução:
 - cria-se uma área de ativação a cada chamada,
 - quando o subprograma completa sua execução, a área de ativação é destruída,
 - de uma única definição de subprograma, muitas áreas de ativações podem ser criadas,

- A tradução da definição do subprograma permite dimensionar as RA para os OD e código executável, em tempo de tradução.
 - esse resultado é usado como um gabarito para as ativações do subprograma.
 - esse gabarito é divido em duas partes:
 - segmento de código
 - registro de ativação

- Segmento de código:
 - parte estática, *invariante* durante a execução:
 consiste de constantes e do código executável.
 - cópia única é cotizada por todas as ativações.
- Registro de Ativação
 - parte dinâmica que contém as informações que variam durante a execução: resultado das funções, parâmetros, variáveis locais e estruturas para housekeeping (dados não locais, temporários, pontos de retorno, etc.).

```
float fn (float x, int y)
 { const int vi = 2;
  #define vf 10
   float m[vf]; int n;
n = vi;
if (n < vi) { ... };
return (20*x+m[n]);}
```

- 1. fn: float x int → float Dá as informações p/ RA dos parâmetros e do resultado.
- 2. Declarações de m e n induz a RA deles.
- 3. RA para literais e constantes: vi é constante, vf é definida como constante 10 (macro); 10 e 20 são literais.
- 4. RA para armazenar o código executável criado a partir dos comandos.

Prólogo para criar o registro de ativação

Código executável

Epílogo p/ eliminar o registro de ativação

20 10 2

Segmento de código para a função fn

Ponto de retorno e outros dados do sistemas

Dados resultantes de fn

x: parâmetro

y: parâmetro

m: ODE local

n: OD local

•••••

Registro de ativação p/ fn (gabarito)
Um por chamada

Definição e invocação de subprograma

- **ODE registro de ativação** Tamanho: determinado durante a tradução.
- Seleção dos componentes:
 - como em um registro: α + deslocamento.
 - sua RA é similar a um OD do tipo registro.
- Criação dinâmica:
 - um registro a cada chamada do subprograma, sendo destruído ao término da rotina.
- Recursão
 - a cada chamada recursiva é criado um novo registro de ativação.

Definição e invocação de subprograma

- **Subprograma genérico** Único nome, denominando subprogramas distintos com diferentes assinaturas:
 - \Rightarrow sobrecarregado,
 - individualização do subprograma é feita pelo tradutor:
 - com base em seus argumentos.
 - traz vantagens sem complicar a implementação
- È uma propriedade central em LP tipo ML (tipos polimórficos) ou Prolog.

Subprograma Genérico Exemplo em ML

```
fun size [] = 0
    | size (x::xs) = 1 + size xs;

> val size = fn: 'a_list ---> int
size ["a","perigo", "João", 2,3,4,5]
> 7: int
```

Subprograma Genérico Exemplo em ADA

```
procedure entra (aluno: in integer;
                 turma: in out Tturma) is
     begin
     end;
procedure entra(turma: in Tturma;
                tab: in out TlistaTurma) is
      begin
     end;
```

Subprograma Genérico Exemplo em Fortran 90

INTERFACE ENTRA
SUBROUTINE ENTRA1 (ALUNO, TURMA)

INTEGER :: ALUNO TTURMA :: TURMA

• • • •

END SUBROUTINE ENTRA1 SUBROUTINE ENTRA2 (TURMA,TAB)

TTURMA :: TURMA

TLISTATURMA:: TAB

• • •

END SUBROUTINE ENTRA2
END INTERFACE ENTRA

Encapsulamento p/ Subprograma Definição de subprograma como OD

- Ausente em LP compiladas (C, Pascal, etc.):
 - a definição do subprograma é independente da sua execução,
 - o fonte é compilado, gerando o código executável,
 - durante a execução, a parte estática da definição do subprograma é inacessível e invisível .
- Em LP interpretadas:
 - a definição do subprograma é um objeto de dados executável.

Encapsulamento p/ Subprograma Definição de subprograma como OD

- Em Lisp e Prolog não há a fase de geração de código e a fase de execução:
 - há facilidades para tratar definição de subprograma como um OD em tempo de execução.
- Exemplo em Lisp
 \$ (defun q2(x) (* x x))
 Q2
 \$ (mapcar 'q2 '(1 3 5 7))
 (1 9 25 49)

Encapsulamento p/ Subprograma Definição de subprograma como OD

- Tradução:
 - o tradutor pega o fonte, definido na forma de string de caracteres, e produz um OD run time, representando a definição contida no programa.
- Execução
 - operação que pega o OD run time, cria um registro de ativação e executa o OD run time.
- Em linguagens interpretadas a tradução é considerada uma operação que pode ser invocada em tempo de execução.

Encapsulamento p/ Subprograma Definição de subprograma como OD

```
(defun ler-fn()
 (let ((f nil) (Args nil))
   (print "Entre com a definição de F")
   (if (null (setq f (eval (read))))
       (return-from ler-fn nil))
   (loop (terpri)
     (print `(Entre com argumentos de ,F))
     (if (null (setq Args (read))) (return nil))
      (print "Resultado =")
      (princ (apply f Args))
    ; terpri := nova linha saída padrão. Retorna nil
      ; loop := laço incondicional.
```

Abstração I: Encapsulamento Definição de tipos

- Definir tipos abstratos de dados requer:
 - a) definir um novo tipo ou classe de dados.
 - C, Pascal e Ada permitem definição de tipos nome do tipo ⇒ nome da classe de objetos de dados type racional = record

```
numerador, denominador: integer;
```

end;

var A, B, C: racional;

- b) mecanismos para definir as operações sobre o novo TD.
 - especialidade de linguagens orientadas a objetos.

Definição de Tipos Exemplo em C

```
struct racional {
  int numerador, denominador;}
struct racional A, B, C;
```

- uso de struct para definir variáveis viola o princípio:
 - tudo que o programador vê é o nome do tipo e a lista de operações para manipulá-lo.

```
typedef struct {int numerador, denominador;}
racional;
racional A, B, C;
```

- sintaxe semelhante ao Pascal: não viola a regra de TAD
- typedef é similar a uma macro:
 - novos tipos são criados em C pela declaração struct.

Definição de Tipos

- Uso: gabarito para definir OD na execução:
 - permite separar a definição da estrutura do OD da definição dos pontos nos quais OD desse tipo serão criados na execução do programa.
- Constitui uma forma de encapsular dados e esconder informação:
 - se subprograma cria OD usando o nome do tipo e não acessa diretamente os seus componentes internos ⇒ a definição do tipo pode mudar sem ser necessário alterar o programa.

Definição de Tipos Exemplo em C

FILE é uma estrutura. Qual é a definição dessa estrutura? Onde é declarada? É necessário conhecê-la para usá-la?

```
FILE *fopen (char *externo, char *modo); // r, w, a, rb, wb, ab int getc (FILE *fp); // retorna próximo caracter do arquivo fp int putc (char x, FILE *fp); // grava x em fp; retorna x ou EOF int fprintf (FILE *fp, "fmt", arg1, arg2, ...) int fscanf (FILE *fp, "fmt",ap1, ap2, ...); char *fgets (char *linha, int max, FILE *fp); // linha ou NULL int *fputs (char *linha, FILE *fp); // retorna 0 ou EOF int fclose (FILE *arquivo);
```

Definição de Tipos Implementação

- Similar a declarações, definição de tipo é útil apenas na tradução para determinar a RA do OD, checagem de tipo e gerência de armazenamento:
 - durante a compilação, definições de tipo são inseridas em uma tabela específica e usadas quando OD deste tipo são declarados.
 - gerado o código objeto, não são necessárias:
 - em LP compiladas os objetos de dados não tem etiqueta de tipo.

Definição de Tipos Equivalência de Tipos

- Checagem de tipo (estática ou dinâmica)
 - comparação entre os tipos dos argumentos atuais e esperados (formais) de uma operação.
 - um erro ou coerção ocorre, se os tipos não são os mesmos.
- Questões em equivalência de tipos:
 - quando dois OD são do mesmo tipo?
 - questão tratada em tipos de dados.
 - quando dois OD do mesmo tipo são iguais?
 - questão semântica relativa ao r-value de um OD.

Definição de Tipos Equivalência de Tipos

```
program Pxy;
 type T_1= array[1..10] of
   real;
       T_{1} = array[1...10] of
   real;
  var x,z: T<sub>1</sub>; y: T<sub>2</sub>;
 procedure Sub(A:T<sub>1</sub>);
    begin
    end;
 begin
           \{ADA, C++\}
  x:=y; {erro: não Pascal}
  Sub(y);{erro tipo Pascal}
 end;
```

- a) x, y, z e A tem o mesmo tipo?
- b) É válido fazer x:=y? e Sub(y)?
- c) Há 2 enfoques básicos:
 - equivalência de nomes.
 - equivalência estrutural.
- d) Equivalência de nomes:

 TD são equivalentes se têm o *mesmo* nome.
 - usado em ADA, C++ e em passagem de parâmetros em Pascal.

Equivalência de Tipos Equivalência de nomes

- Desvantagens:
 - todo OD usado em atribuição *precisa* ter um nome de tipo. Não pode haver tipos anônimos. var w: array [1..10] of real;
 - não é argumento válido de subprograma.
 - TD de argumento transmitido em uma cadeia de subprogramas n\(\tilde{a}\) oode ser novamente definido em cada subprograma:
 - única definição global de tipo deve ser usada.
 - definição de classe em C++, package em ADA e arquivos de inclusão ".h" em C garantem isto.

Equivalência de Tipos Equivalência Estrutural

- Dois tipos de dados são equivalentes se definem OD com os *mesmos* componentes internos:
 - isto é, ambos tem a mesma RA, em tempo de execução e mesma forma para selecionar componentes.
 - T₁ e T₂ são equivalentes estruturais porque têm a mesma RA.

Equivalência de Tipos Questões sobre equivalência estrutural

- Registros são equivalentes se componentes:
 - estão na mesma ordem e têm os mesmos tipos?
 - mesma ordem, têm os mesmos tipos e nomes?
 - tendo mesmos tipos e nomes, precisam estar na mesma ordem?
- Arranjos com mesmo nº de componentes de tipos iguais: subscritos precisam ser iguais?
- Literais em dois tipos de enumerações precisam ser os mesmos e estarem na mesma ordem?

Equivalência de Tipos Questões sobre equivalência estrutural

Equivalência equivocada:

- O programador declarou tipos diferentes e considerá-los iguais é um erro semântico.
- Compilação cara (freqüência da)
 verificação de equivalência entre OD complexos

Equivalência de Tipos Projeto de linguagens

- Em LP como Pascal e Ada equivalência de tipos tem um papel central.
- Em LP antigas (Cobol, Fortran, PL/1), não há definição de tipos; usa-se formas de equivalência estrutural.
- C usa equivalência estrutural.
- C++ e Ada usam equivalência de nomes.
- Equivalência é um assunto de pesquisa.

Equivalência de Tipos Igualdade de OD

- Se dois objetos A e B têm o mesmo tipo, quando são iguais? Isto é A = B?
 - Resposta é não trivial

```
struct tpilha {int topo; int dados[100]} x,y;
struct tconjunto {int num; int dados[100]} a,b;
```

- 1) a, b, x e y são estruturalmente equivalentes.
- 2) as condições sobre as quais se deseja ter a=b e x=y podem ser muito diferentes.

Equivalência de Tipos Igualdade de OD

- Igualdade de pilha
 - i) x.topo=y.topo // aponta para mesmo índice.
 - ii) x.dados[k]=y.dados[k], para k=0,x.topo-1.
- Igualdade de conjuntos
 - i) a.num = b.num // mesmo # de elementos.
 - ii) a.dados[0],, a.dados[a.num-1] é uma permutação (b.dados[0],...,b.dados[a.num-1])
- Não é fácil formalizar igualdade p/ ODE, com tipos criados pelo usuário:
 - cabe ao usuário essa tarefa.

Definição de Tipos Definição de tipos com parâmetros

- Tipo parametrizado facilita definir tipos de dados similares, p.ex. arrays de ≠ tamanhos
 - 1) exemplo com parâmetros *explícitos* em Ada **type** mês (dias: **integer range** 1 .. 31) **is record**

```
nomes: string(1 .. 3);
vendas: array(1 .. dias) of float
end record;
```

fev: mês(28); m30: mês(30); m31: mês(31);

Número de dias faz parte da declaração do mês.

Definição de Tipos Definição de tipos com parâmetros

- 2. Exemplo sem parâmetros *explícitos* em Ada
 - a) type matriz is array (integer range <>, integer range <>) of float;
 - tabela: matriz(1..10,1..20);
 - b) novalista (1..n) of tipox;
 - Cada vez que o subprograma contendo esta declaração for ativado tem-se um arranjo novalista de comprimento n, variável externa ao subprograma.
- Implementação
 - definição funciona como um molde (template).
 - O parâmetro deve ser definido antes de usado. 52

Abstração I: Encapsulamento Administração de memória

- Algumas características ou restrições de uma LP são explicadas pela técnica de gerência de memória usada:
 - a) restrições à recursão em Fortran: usa gerência estática de armazenagem.
 - b) Pascal: permite gerência baseada em stack.
 - c) Lisp: projeto para usar coletor de lixo.
 - Tendência: considerar as técnicas de gerência de memória dependentes da máquina e não abordá-las em manuais de LP. Programador?

Administração de Memória Elementos armazenados em run time

- Segmento de código.
- OD e constantes definidos pelo usuários.
- Programas do sistema: rotinas de bibliotecas, rotinas de gerência de armazenamento, interpretadores, tradutores,

• • •

- Reg. de ativação de subprogramas; dados locais.
- Ponto de retorno de subpgramas e buffers de E/S.
- Variáveis temporárias em avaliação de expressões ou passagem de parâmetros em subprogramas.
- Operações para criar/destruir OD dinâmicos.
- Operações para inserir e destruir componentes.

Gerência de Armazenagem Controle p/ programador e p/ sistema

- Há LP que deixam a cargo do programador parte da carga de gerência (p. ex. C com malloc/free).
- Há outras LP que não permitem ao programador nenhum controle direto sobre armazenamento.
- A dificuldade em deixar parte do controle ao cargo do programador é dupla:
 - é uma carga grande e às vezes indesejável.
 - pode interferir com o controle feito pelo sistema.
- O controle, como em C, já traz problemas: geração potencial de lixo e referências pendentes.

Gerência de Armazenagem Controle p/ programador e p/ sistema

- Vantagem do controle pelo programador:
 - sabe quando uma área precisa ser alocada ou pode ser liberada.
- Decidir quem vai controlar não é uma tarefa trivial para os projetistas de LP.
 - Delegar ao programador ⇒ riscos de erros, mas administração e execução mais rápida? Ou impor tipagem forte e delegar a gerência de armazenagem ao sistema ⇒ queda no desempenho da LP?
 - Este é um dos debates fundamentais na comunidade de Engenharia de Software.

Gerência de Armazenagem **Fases**

- Alocação Inicial:
 - no início da execução os blocos de alocação podem estar disponíveis ou alocadas.
 - os blocos livres estão disponíveis para alocação dinâmica, quando necessário.
 - todo sistema de armazenagem requer técnicas de gerência para controlar os blocos livres e mecanismos para alocá-los durante a execução, quando necessário.
- Recuperação
- Compactação e reuso

Gerência de Armazenagem **Fases**

Recuperação:

- requer procedimentos para recuperar blocos que estavam em uso e que se tornaram disponíveis e podem ser liberados para reuso.
- pode ser muito simples, como atualizar o ponteiro duma pilha ou complexo como um coletor de lixo.

Gerência de Armazenagem **Fases**

- Compactação e Reuso
 - O bloco recuperado pode estar pronto para uso ou pode ser necessário compactar a área de armazenagem para obter blocos maiores.
 - Reuso envolve os mesmos mecanismos de alocação inicial.

Gerência de Armazenamento **Técnicas usuais**

- Diversas técnicas usuais são utilizadas na implementação de LP. Veremos apenas:
 - alocação estática,
 - baseada em stack,
 - heap com elementos de tamanho fixo,
 - heap com elementos de tamanho variável.
- Para cada uma delas, serão abordadas as fases de alocação inicial, recuperação e compactação e reuso.

Gerência de Armazenamento Alocação estática

- Técnica mais simples.
- É determinada em tempo de tradução e fica fixa através da execução.
 - Exemplo:
 - segmento de código (usuário e do sistema), buffers de E/S e OD do sistema.
- Não há gerência de armazenagem em tempo de execução:
 - não implementa recuperação e reuso.

Alocação Estática Implementação usual em Fortran

- Toda alocação de memória é estática.
- Subprogramas são compilados em separado.
- A compilação de cada subprograma cria um segmento de código com registro de ativação, áreas de dados, temporários, etc.
- O carregador aloca espaço para esse segmento e para as rotinas do run time, durante a carga.
- É eficiente e incompatível com recursão.
- Cobol também usa alocação estática e C permite a criação de dados estáticos por razões de eficiência.

Gerência de Armazenamento Gerência baseada em stack

- É a técnica de alocação dinâmica mais simples para administrar armazenagem dinâmica:
 - no início da execução, um bloco seqüencial é alocado para servir como uma pilha.
 - controle: apenas um ponteiro para o topo da pilha
 - área do topo é livre e pode ser alocada. Para liberar, basta decrementar o ponteiro do tamanho da área liberada.
 - compactação e reuso ocorre automaticamente.
- A ativação de um subprograma implica criar um registro de ativação no topo da pilha.

Gerência Baseada em Stack Exemplo em Pascal

- Em geral usa uma única pilha para ativação de subprogramas e uma área estática contendo programas do sistema e segmentos de código (inclusive dos subprogramas).
- O registro de ativação contém todos os itens de informação associados com a ativação do subprograma.
- O heap é a área para alocação dinâmica via new e dispose.

Gerência Baseada em Pilha **Exemplo em Pascal**

Dados do Sistema

Local ponto de retorno

Parâmetros Formais

Variáveis locais

Temporários p/ avaliar

expressões

Temporários para passagem de

parâmetros

Registro de Ativação

Seg de código do sistema e dos subprogramas

Registro de ativação

Área alocada pela chamada de Subprogramas

Espaço livre

Crescimento do heap (alocada p/ new) base do heap

Organização da Memória

Gerência Baseada em Pilha **Exemplo em Lisp**

Rotinas da MV Lisp

Avaliação parcial de funções A-list e reg. Ativação.

Espaço livre


Heap (armazenamento de listas)

Gerência de Armazenamento Heap com elementos de tamanho fixo

- Área de memória na qual blocos são alocados e liberados de forma não usual.
 - requerido se a LP permite alocação dinâmica.
 - blocos de tamanho fixo simplificam problemas de alocação, recuperação, compactação e reuso.
 - a área para o heap é contígua e os blocos possuem em geral comprimento de uma ou duas palavras.
 - todos os blocos são encadeados formando uma lista chamada avail ou free-space.
 - alocação: o primeiro elemento de avail é removido da lista, retornando um ponteiro para ele.
 - elementos liberados são encadeados no topo de avail

Heap com OD de tamanho fixo Estrutura da lista avail





Gerência de Armazenamento Heap com elementos de tamanho fixo

- Retorno para a lista avail é simples desde que se saiba quais blocos podem ser liberados:
 - problema:
 - determinar quais blocos no heap podem ser recuperados.
- Técnicas:
 - retorno *explícito* pelo programador ou sistema.
 - pode causar referências pendentes e lixo.
 - contador de referências.
 - requer retorno explícito com controle do número de ponteiros para cada bloco para evitar esses problemas.
 - coletor de lixo (garbage collection).
 - permite que lixo seja gerado com o objetivo de evitar referências pendentes.
 - fases: eliminação lógica, marcação e recuperação.

Gerência de Armazenamento Heap: elementos de tamanho variável

- Assunto para
 SISTEMAS OPERACIONAIS
 - MÉTODO DO MELHOR AJUSTE
 - MÉTODO DO PRIMEIRO AJUSTE
 - MÉTODO DO PIOR AJUSTE
 - REQUER COMPACTAÇÃO PARA EVITAR FRAGMENTAÇÃO DA MEMÓRIA.