Compiladores Roteiro de Laboratório 06 – Interpretador para **EZLang**

1 Introdução

A tarefa deste laboratório é implementar um interpretador de código para programas escritos na linguagem EZLang. Um interpretador depende de uma representação intermediária (intermediate representation – IR) do código de entrada. Nesse laboratório vamos usar como IR a AST (Abstract Syntax Tree) que foi construída no Laboratório 05.

Uma AST pode ser vista como uma versão simplificada da parse tree aonde somente as informações necessárias para a execução do programa são mantidas. O ponto chave para a construção da AST é definir quais informações devem ficar guardadas na árvore. Uma vez que isso é feito, a implementação do executor de código deve seguir a mesma especificação. A definição da estrutura da AST já foi feita no roteiro do Laboratório 05, aonde todos os kinds dos nós da AST foram detalhados. Resta então implementar o executor de código segundo a semântica da linguagem e a estrutura dos nós da AST.

2 Executor de código

O executor de código (interpretador) é uma função que recebe como entrada uma AST e caminha na árvore, realizando as operações indicadas nos nós da AST. Para o armazenamento de resultados temporários é utilizada uma **pilha**. Desta forma, o executor trata a AST como uma IR de um endereço (one-address IR – veja slides da Aula 05).

O caminhamento do executor pela AST deve ser em **profundidade**, devido às dependências de cada operação. Ao visitar um nó da AST, deve-se executar recursivamente os filhos, para gerar os resultados (dependências) deste nó. Ao se terminar a execução de uma dada operação, o resultado fica armazenado na pilha, para ser usado depois. Por exemplo, considere a expressão (2+3) * (7-1). O nó raiz dessa expressão é a operação de multiplicação, portanto o caminhamento começa por ele. A seguir, devemos executar recursivamente os filhos da esquerda e da direita, para obtermos os operandos da multiplicação. Uma vez que a execução da sub-árvore da expressão (2+3) termina, teremos no topo da pilha o valor 5. Da mesma forma, após a execução da sub-árvore (7-1), o topo da pilha contém o valor 6 (com 5 logo abaixo). Por fim, para terminarmos a visitação do nó de multiplicação, basta desempilhar dois valores da pilha, multiplicá-los e empilhar de volta o resultado. O funcionamento do executor para todos os kinds da AST é descrito na próxima seção.

Baixe o arquivo CC_Lab06_src.zip disponibilizado no AVA. O conteúdo desse arquivo é basicamente o mesmo da solução do laboratório anterior, com a inclusão dos arquivos do interpretador. A tarefa deste laboratório é desenvolver o código das funções marcadas com TODO no arquivo interpreter.c. (Se você preferir, você pode utilizar a sua solução do Laboratório 05 no lugar do código inicial disponibilizado. Basta incluir os novos arquivos no seu projeto e modificar a função main do parser, como descrito adiante.) Além da pilha, o executor também possui uma área de memória para o armazenamento dos valores das variáveis do programa. Uma implementação bem simples dessas estruturas já é fornecida no arquivo interpreter.c.

2.1 Caminhando pelos nós da AST

A enumeração NodeKind definida no arquivo ast.h lista todos os possíveis kinds dos nós da AST. O caminhamento do executor na AST deve portanto seguir essa mesma estrutura. Abaixo estão listados todos os nós e as ações que o executor deve tomar. Certifique-se que você entendeu a implementação da pilha e da área de memória para variáveis antes de continuar.

- ASSIGN_NODE: Executa recursivamente o filho contendo a expressão à direita da atribuição, para deixar o valor a ser atribuído à variável no topo da pilha. A seguir, desempilha esse valor e armazena o novo valor da variável, respeitando os tipos (inteiro ou real). Esse nó não deixa um valor na pilha por não ser uma expressão.
- EQ_NODE: Executa recursivamente os filhos da esquerda e direita, nessa ordem. A seguir desempilha dois valores da pilha e executa a operação de comparação segundo o tipo dos operandos. Note que esta operação é sobrecarregada: se os operandos são strings, devese compará-las de forma lexicográfica (ordem alfabética). Por outro lado, comparações numéricas devem ser realizadas como esperado. (Obs.: Note que todos os operandos são do mesmo tipo porque foram inseridos nós de conversão na AST.) A execução desse nó deixa um valor Booleano no topo da pilha: 0 se a igualdade falhar, e 1 se tiver sucesso.
- BLOCK_NODE: Executa recursivamente todos os filhos do nó de forma sequencial. Esse nó não deixa um valor na pilha por não ser uma expressão.
- BOOL_VAL_NODE: Empilha o valor armazenado no campo data do nó.
- IF_NODE: Executa recursivamente o filho contendo a expressão de teste, desempilhando
 o resultado. Se for verdadeiro, executa recursivamente o bloco do then. Caso contrário,
 executa o bloco do else, se existir. Esse nó não deixa um valor na pilha por não ser uma
 expressão.
- INT_VAL_NODE: Idem ao BOOL_VAL_NODE.
- LT_NODE: Idem ao EQ_NODE, trocando a expressão de comparação.
- MINUS_NODE: Executa recursivamente os filhos da esquerda e direita, nessa ordem. A seguir desempilha dois valores da pilha e executa a operação de subtração, empilhando o resultado. *Obs.:* Certifique-se de operar adequadamente sobre os tipos inteiro e real. Atente-se também à ordem em que os operandos ficam na pilha.
- OVER_NODE: Idem ao MINUS_NODE, trocando a expressão aritmética.
- PLUS_NODE: Idem ao MINUS_NODE, trocando a expressão aritmética. Note que o operador + é sobrecarregado: para operandos inteiros ou reais, representa soma; para operandos Booleanos, representa a operação lógica OU; para strings, representa concatenação.
- PROGRAM_NODE: Já implementado. Visita a lista de variáveis e a seguir o bloco do programa principal. Esse nó não deixa um valor na pilha por não ser uma expressão.
- READ_NODE: Lê um dado de stdin conforme o tipo da variável no nó filho. Armazena o valor lido na área de memória reservada para a variável. Esse nó não deixa um valor na pilha por não ser uma expressão.
- REAL_VAL_NODE: Idem ao BOOL_VAL_NODE, mas atente-se ao tipo real (float) ao manipular a pilha.
- REPEAT_NODE: Executa o bloco de comandos e a seguir a expressão de teste. Se o resultado da expressão for verdadeiro, sai; caso contrário, repete o *loop*. Esse nó não deixa um valor na pilha por não ser uma expressão.
- STR_VAL_NODE: Já implementado. Empilha o valor armazenado no campo data do nó, deixando na pilha a referência para a *string* armazenada na tabela de *strings*.
- TIMES_NODE: Idem ao MINUS_NODE, trocando a expressão aritmética.
- VAR_DECL_NODE: Nada a ser feito nesse nó.
- VAR_LIST_NODE: Nada a ser feito nesse nó. Em cenários mais complexos, esse ponto pode

ser utilizado para calcular os offsets das variáveis declaradas (veja os slides da Aula 06).

- VAR_USE_NODE: Recupera o valor atual da variável na memória e o empilha, respeitando adequadamente os tipos.
- WRITE_NODE: Executa recursivamente a expressão do nó filho, exibindo o resultado em stdout. Esse nó não deixa um valor na pilha por não ser uma expressão.

Além dos nós descritos acima, os nós de conversão de tipos também devem ser executados adequadamente. Já foi fornecida uma implementação para algumas dessas conversões, as demais devem ser simples de inferir.

3 Executando o interpretador

Como de costume, o programa de entrada é lido da entrada padrão (stdin), como abaixo.

```
$ ./lab06 < program.ezl</pre>
```

A leitura dos valores de entrada para programas com o comando read deve ser feita do teclado. No entanto, como o código fonte do programa de entrada é lido por redirecionamento do stdin, é necessário restaurar a conexão do stdin com o terminal. Faça isso com o comando abaixo, após a execução do parser mas antes de chamar o interpretador.

```
stdin = fopen(ctermid(NULL), "r");
(Obs.: Se você utilizar os arquivos em CC_Lab06_src.zip essa parte já está feita.)
```

Algumas observações importantes:

- O seu interpretador pode terminar a execução ao encontrar o primeiro erro no programa de entrada.
- As mensagens de erros léxicos, sintáticos e semânticos são as mesmas do Laboratório 05 e devem continuar sendo exibidas como antes.
- Os programas de entrada para teste são os mesmos de sempre (in.zip). As saídas esperadas desta tarefa estão no arquivo out06.zip, disponível no AVA.