

Formação: COBOL

Professor: Vagner Bellacosa

Disciplina: Linguagem de Programação COBOL





Modulo 06.01 – Uso avançado das Variáveis

- 1) Formato das variáveis
- 2) Variáveis
- 3) Formato Var. Numéricas
- 4) Formato Var. Alfanuméricas
- 5) Formato Var. Alfabéticas
- 6) Mascara edição alfa
- 7) Mascara edição numérica
- 8) Valor inicial.
- 9) Comando DISPLAY
- 10) Comando GOBACK
- 11) Comando STOP RUN




A Lógica é o princípio mais importante no desenvolvimento de programas de computador.

Todo aplicativo ou sistema de computador deve ser projetado e desenvolvido de forma racional para que possamos chegar a sequências lógicas de instruções que sejam coerentes e, principalmente, eficazes.







Formato das variáveis

No modulo anterior vimos a palavra reservada PIC, diminutivo de PICTURE.

Com ela podemos definir o formato da variáveis, bem como seu tamanho e algumas regras de edição/exibição dos dados.

Lembrando que o COBOL permite trabalhar com números REAIS e por isso necessita de notação especial.





Formato das variáveis numéricas

Para indicar numero fracionado, usamos a mascara **V**, a partir deste ponto estaremos na parte decimal do numero.

Podemos executar cálculos, porém a performance cai e não é uma pratica recomendada.

A mascara **S**, indica que é um numero com sinal, podendo ser positivo ou negativo.

Estes campos mascarados tem um limite de 18 dígitos



Formato das variáveis alfanuméricas

Para indicar um texto alfanumérico, isto é, contendo letra, numero e caracteres especiais.

Usamos a mascara X.

Estes campos mascarados tem um limite de 140 dígitos

Não podem ser feitos cálculos com esta variável.





Formato das variáveis alfabéticas

Para indicar um texto alfabético

Usamos a mascara A.

Estes campos mascarados tem um limite de 140 dígitos

Não podem ser feitos cálculos com esta variável.

```
000012
000013 * VARIAVEIS ALFABETICAS
000014 10 ACM-NOME-LIVRO PIC A(30).
000015
```





Mascara de edição alfanumérica

Usamos a mascara **B** para incluir espaços em branco na string, usada para displays e impressão de relatórios.

Usamos o **0** para inserir zeros na mascara...

```
000016 * MASCARA EDICAO ALFANUMERICA EXEMPLO
000017 10 REL-COD-TMB-BOOK PIC 0X(02). *** 0AN
000018 10 REL-COD-MTZ-BOOK PIC 0X(03)BX(02). *** 0ANC 91
000019 10 REL-COD-Z-BOOK PIC BBBX(04). *** ABCD
```



Mascara de edição numérica

No display de números e impressão de relatório existe uma gama de combinação de sinais para cobrir diversas formatações numéricas.

- 9 Mostra o dígito na posição definida independente de ser "0";
- Z Troca o dígito "0" pelo caractere BRANCO;
- B Insere o caractere BRANCO na posição definida na picture;
- 0 Coloca o dígito "0" na posição definida na picture;

- , Insere uma "," na posição definida na picture;
- . Insere um "." na posição definida na picture;
- + Insere o sinal "+" ou "-" à direita ou à esquerda do conteúdo editado;
- Insere o sinal "-" à direita ou à esquerda do conteúdo editado;
- * Troca o "0" não significativo por "*" (asterisco);
- \$ Este caractere pode aparecer na extremidade esquerda da picture.





Mascara de edição numérica

```
KC02746.WORKBOOK.COBOL(VARMASK) - 01.10
                                                        Member VARMASK saved
EDIT
                                                             Scroll ===> CSR
Command ===>
000020
000021 * MASCARA EDICAO NUMERICA
                                                  EXEMPLO
        10 REL-COD-MASK
                                PIC ZZZ
                                                    123
       10 REL-COD-PT-BR
                                 PIC Z.ZZ9
                                           1.900
                                 PIC Z.ZZ9,99 543,55
       10 REL-COD-DEC-PT-BR
000025
       10 REL-COD-BLOQ
                                 PIC *99,99
                                            *77,77
       10 REL-COD-SPACE
                                 PIC 9B9
                                                   6 6
000026
       10 REL-COD-FAKE
000027
                                 PIC 99,00
                                                   88,00
000028
       10 REL-COD-SIGNAL1
                                 PIC + ZZ9
                                                   +876
                                 PIC 99+
000029
        10 REL-COD-SIGNAL2
                                                   56-
000030
        10 REL-COD-SIGNAL3
                                 PIC 99+
                                                    56+
        10 REL-COD-SIGNAL4
                                 PIC +99
                                                    +56
000031
000032
        10 REL-COD-SIGNALS
                                 PIC -99
                                                    -56
000033
       10 REL-COD-SIGNAL6
                                 PIC 99-
                                                   56-
                                 PIC -99
        10 REL-COD-SIGNAL?
000034
                                                   56
                                 PIC $9(4)
000035
       10 REL-COD-MONEY
                                                    $8765
000036
```



Inicializando variáveis com VALUE

As vezes em nossa codificação precisamos inicializar uma variáveis com algum valor.

Usamos as palavras reservadas SPACE(S), ZERO, ZEROES, ALL

Para isso usamos a palavra reservada **VALUE**, que através dela podemos passar valor iniciais.

Se for alfanumérico ou alfabético deve estar contido entre aspas ou apostrofes.



DISPLAY

Comando utilizado para comunicação com os usuários, serve para exibir strings e números no decorrer do processamento.

Neste primeiro momento vamos trabalhar com a sintaxe básica, posteriormente veremos modos avançados.



Fim do Processamento

Existem duas maneiras de um programa COBOL, terminar:

- 1) Termino Normal, ocorrendo quando chegar no ultimo comando.
- 2) **ABEND**, ou *Abnormal END*, final anormal







GOBACK

O comando **GOBACK** termina parcialmente o programa, pois em verdade, ele devolve o ponteiro da execução ao programa chamador.

Usado em rotinas onlines CICS e subrotinas chamadas por pelo comando **CALL**.

```
000012
000013 * COMANDO GOBACK
000014 GOBACK.
000015
```



EXIT PROGRAM

O comando **EXIT PROGRAM**, funciona de modo similar ao GOBACK.

Devendo ser usado em programas online CICS e SubRotinas chamadas via comando CALL.

Tem um comportamento bizarro se usado no modo BATCH.

```
000013
000016 * COMANDO EXIT PROGRAM
000017 EXIT PROGRAM.
```



STOP RUN

O comando **STOP RUN**, termina todo e qualquer programa a ele associado.

Perigoso, pois pode derrubar o CICS.

Este comado deve ser utilizado apenas em programas Batch.

```
000009
000010 * COMANDO STOP RUN
000011 STOP RUN.
000012
```





BÔNUS: RETURN-CODE

O registro especial RETURN-CODE tem a definição implícita.

01 RETURN-CODE GLOBAL PICTURE S9(4) USAGE BINARY VALUE ZERO.

Usado para devolver ao SDSF, um código de retorno, normalmente indicando um ABEND programado, dentro as validações do programa.

Sendo que o operador deverá consultar o manual do programa, para tomar as providências.

- COMPUTE RETURN-CODE = 8.
- MOVE 8 to RETURN-CODE.



Duvidas?

