OOP-Lecture 1

תכנות מונחה עצמים

לשפת ליקרי בין שפת מהווה את מהווה את ההבדל ליקרי !C++

- ❖כל מערכת ממוחשבת מכילה עם שני גורמים מידע ו-אלגוריתם (תכנות דרך פעולה).
- שפה פרוצדורלית היא שפה שמדגישה את החלק ה**אלגוריתמי** בתכנות.
 - ⇒כל תוכנית היא סט של פרוצדורות (או פונקציות) שעל המחשב לבצע.
 - ❖בכללי, תוכנה מתוכננת, מתוארת ונבנת תוך שימוש במונחי הפעולות שהיא מבצעת.
 - אמדובר בתכנות Top-down.

C++ שפת - עצמים מונחה עצמים


- Object Oriented Programing אתכנות מונחה עצמים ♦ תכנות מונחה עצמים (OOP) מתמקד בחלק המידע במערכת.
 - (classes) הרעיון העיקרי הוא לתכנן מבני / מחלקות מידע *שייצגו את התכונות העיקריות של הבעיה.
 - מגדירה בעזרת איזה מידע מייצגים אובייקט (class) מגדירה בעזרת איזה פעולות ניתן לבצע על אותו מידע.
 - .Bottom-up מדובר בתכנות

תכונות התכנות המונחה עצמים

⇒התכונות החשובות ביותר בתכנות מונחה עצמים הן:

- ... Abstraction (Abstract Data Type) .1
- .2 Encapsulation and Data hiding
 - .ה. Inheritance .3
 - .4 Polymorphism רב צורתיות.
 - .5 Reusability of code שימושיות מחודשת.

Abstract Data Type



ם סוג: מספר שלם.

- .
 - אופרטורים לוגיים
 - bitwise •
 - פעולות קלט / פלט •

Abstract Data Type (cont...)



Abstract Data Type (cont...)

בדרך ה"ישנה":

sCarName; char*

iNumOfDoors; int

bAutomatic; bool

//...

שאלות: ♦

- ?ומה אם אנחנו צריכים 100 מכוניות
- י כיצד נתאר את הפעולות: "פתיחת דלת במכונית", "התנעת מכונית" וכו'

- Abstract Data Type

- ♦ ADT הוא מפרט של סט מידע וסט הפעולות שניתן לבצע על אותו מידע (לדוגמא, מספרים ממשיים, מחסנית, מכונית...).
 - :מכיל ADT מהווה ומכיל
 - . 1 שיפוס נתונים חדש. 1
- 2. סט של פעולות. סט הפעולות הזה מהווה ממשק (interface) לטיפוס החדש.
 - 3. פעולות הממשק הם המנגנון **האחד היחיד** המאפשר גישה למבנה טיפוס הנתונים.

מכונית כ- ADT

```
Car

Num_of_Doors;
Year_Of_Manufacturing;
Is_Automatic;

Open(Door);
Open(Window);
TurnOnTheCar();

ADT

Car
```

- ❖היכולת לאגד ביחד מידע עם פעולות מאפשרת ליצור טיפוס חדש של נתונים.
 - וזאת בדיוק ההגדרה של <u>כימוס.</u>
 - :ADT-≯דוגמאות נפוצות ל
 - int, bool, float:(בנויים בשפה) סיפוסים פרימיטיביים (בנויים בשפה
- Stack, Queue, Tree, מיפוסים מוגדרים על ידי המשתמש: Car, Student, Text-editor.
- מאפשר להגדיר מאפיינים חיוניים מבלי להיכנס יותר מידי ADT❖ לעומק המימוש הפרטני.
 - אפשר ("מה אפשר \$\dots \text{ADT} ב-ADT מספק רשימת פעולות אפשריות ("מה אפשר לעשות?") ולא הגדרות מימוש ("איד אפשר לעשות זאת?")

הגדרה - Abstract Data Type

- אותו מידע לדוגמא, לדוגמא, מפרט של סט מידע וסט הפעולות שניתן לבצע על אותו מידע (לדוגמא, אחסנית, מספרים ממשיים, מחסנית, מכונית...).
 - :מהווה ומכיל ADT ❖
 - . טיפוס נתונים חדש. $1 \Leftrightarrow$
- . סט של פעולות. סט הפעולות הזה מהווה ממשק (interface) לטיפוס החדש. 2 💠
 - 🧆 3. פעולות הממשק הם המנגנון **האחד היחיד** המאפשר גישה למבנה טיפוס הנתונים.



(Encapsulation) כימוס

מחלקות - Classes

- ועוד..) אנו משתמשים \$ בשפת ++ (וגם Python ו- Python) לוגם \$ במחלקות (classes) על מנת להגדיר
- ❖ מחלקה בשפת ++ היא הייצוג של ישות מידע (טיפוס מוגדר על ידי C++ המשתנה cuser defined type).
- שהן (methods) היא שילוב של ייצוג מידע ומתודות (Class * פונקציות פנימיות של המחלקה המשתמשות לתפעול המידע.
- אובייקטים (Objects) הם מופעים של מחלקות. כלומר, הקשר בין אובייקטים למחלקות זהה לקשר בין משתנים לטיפוסים.
 - ייקט! אובייקט! או אחסון לאף אובייקט! ❖

מחלקה - Class


The syntax:class ClassName
{
 //attributes and operations
};

<u>הקדמה</u>


- ≎ כל מחלקה מכילה:
- . המידע המאופסן **Data Members**
- הפעולות שניתן member functions =) **Methods** לבצע על אותו מידע מאופסן.
- ❖ התוכנית תגדיר / תייצר מגוון אובייקטים מהמחלקות הקיימות. ואז היא תוכל להשים ערכים ל- data member של האובייקטים ולהפעיל את המתודות שלהם.

- מחלקות הם טיפוסים מידע חדשים! וכך יש להתייחס אליהן.
- מחלקה מסייעת למתכנת לייצר טיפוס חדש ויש להתייחס לטיפוס זה בדיוק כפי שמתייחסים לטיפוסים הפרימיטיביים int, float, char, etc. בשפה: הקיימים בשפה:

מה ניתן לבצע עם הטיפוסים הפרימטיביים?



האנלוגיה הבסיסית



<u>תזכורת קצרה:</u> הגדרה ושימוש של מבנים בשפת C:

```
...
struct CPoint
{
    int x;
    int y;
};
```

```
int main()
{
          struct CPoint P1;
          P1.x = 5;
          P1.y = 7;
          return 0;
}
```

שימוש: הגדרה:

```
class MyClass {
    [private:]
    variables (data members)
    ...
    functions (methods)
    ...
    public:
    variables (data members)
    ...
    functions (methods)
    ...
};
```

```
int main() {
    // define objects of type
    // class_name
    MyClass MyObject1;
    MyClass MyObject2;

    // call a member function
    MyObject1.func1(...);

    // assign value to data members
    MyObject1.Index = 12;
    return 0;
}
```

<u> Point דוגמא - מחלקת</u>

מייצגת נקודה דו מימדית Point 💠

```
class Point {
  public:
    int m_x, m_y;

    void show() {
      cout<<"x = "<<m_x<<", y = "<<m_y<<endl;
      }
};</pre>
```

```
#include <iostream>
int main() {
    Point p1, p2;
    p1.m_x = 15;
    p1.m_y = 10;
    p1.show();
    cout<<"Please enter x & y values: ";
    cin>>p2.m_x>>p2.m_y;
    p2.show();

return 0;
}
```

Data member - משתני מחלקה

<u>משתני מחלקה vs משתנים מקומיים</u>

- מתודות מכירות ו"יודעות" את כל משתני המחלקה של * האובייקט שהפעיל אותם.
- ❖ כשמפעילים מתודה על אובייקט מסוים יש למתודה יכולת לגשת ולשנות את כל משתני המחלקה של אותו אובייקט (בלי שהם נשלחים כפרמטר!)
- ❖ בניגוד למשתנים מקומיים (שחיים רק עד סוף הבלוק בו הוצהרו!) משתני מחלקה חיים כל עוד האובייקט שבו הם קיימים חי.

:1 כלל אצבע

אם אתם כל הזמן שולחים את אותו משתנה לכל (או רוב) המתודות של המחלקה, זוהי אינדיקציה טובה שייתכן כי המשתנה צריך להיות משתנה מחלקה!

Information Hiding - הסתרת מידע

- ❖ משתמשי המחלקה יכולים לראות בבירור במה הם יכולים להשתמש וממה להתעלם.
- לועד להבטיח כי משתמשי המחלקה לא יהיו תלויים במימוש ספציפי של המחקה העלול בעתיד להשתנות!
- לכולם! בל חברי המחלקה (משתנים ומתודות) שמוגדרים כך נגישים שלכולם! (interface) מדובר בממשק (interface)
- ❖ private → אף אחד לא יכול לגשת או להפעיל את חברי המחלקה המוגדרים כך מלבד חברי המחלקה האחרים! מהווה מחסום (קיר חוצץ) בין האובייקט והמשתמש (כימוס).

Data Members - משתני מחלקה

Private and Public Permissions

- או public חברי מחלקה (משתנים ומתודות) יכולים להיות private.
- לחברי מחלקה **public** (פומביים) יש נגישות בכל חלקי הקוד (דרך האובייקט שבו הם מוכלים, ובתנאי שיש גישה אליו!).
- לחברי מחלקה **private** (פרטיים) ניתן לגשת **אך ורק דרך ❖** מתודות של אותה מחלקה!
- ו- private הן מילים שמורות שברגע שכותבים private ↔ אחת מהן בהגדרת המחלקה כל חברי המחלקה שמופיעים אחריה מקבלים את הרשאות הגישה שהיא קובעת.
- ההרשאה הדיפולטית במחלקה (אם לא כתבנו אף מילה)
 היא private.
- ניתן לשנות את ההרשאות כמה פעמים שרוצים במחלקה, ***** אר נהוג רק פעם אחת (וכך ננהג).

Private vs. Public

class Point {

Example - Point2

```
public:
                                                  void set_x(int x) \{m_x = x;\}
#include <iostream>
                                                  void set_y(int y) \{m_y = y;\}
int main() {
                                                  int get_x() {return m_x;}
    Point p1;
                                                  int get_y() {return m_y;}
   -p1-m_x=-15;---- ERROR
                                                  void show() {
    p1.set_x(15);
                                                    cout<<"x = "<<m_x<<", y = "<<m_y<<endl;
   -p1.m_y=10;--- ERROR
    p1.set_y(10);
                                                private:
    p1.show();
                                                  int m_x, m_y;
    p1.set_x(17);
    p1.set_y(5);
    cout<<"x= "<<p1.get_x()<<" y= "<<p1.get_y()<<endl;
    return 0;
```

משתני מחלקה פרטיים


?private-מדוע להשתמש ב

- מונע גישה ישירה למשתני המחלקה על ידי מתכנתים 🌣 המשתמשים במחלקה.
 - חשוב לשמירה על כימוס, מודולריות, ובטיחות! ❖
 - חוק חשוב: 💠
- ❖ חייבת להיות סיבה ממש טובה על מנת להגדיר משתנה מחלקה cpublic-
 - בדרך כלל אין כזאת סיבה!!!
 - ?אז, איך ניגש למשתני מחלקה פרטיים
 - ...get -ו set מתודות ❖

Methods (Member Functions)

מתודות vs פונקציות (גלובליות)

- מייצגות את השירותים (member functions) מייצגות את השירותים שהמחלקה מציעה למשתמשים בה. המתודות פועלות על משתני המחלקה של האובייקט ומופעלות אך ורק דרך האובייקט!
 - כימוס.
 - מודלריות.
- ❖ פונקציות גלובליות מיועדות למטרות כלליות ולא נמצאות תחת השירותים של אף מחלקה.
 - void Increment(Point P, int j) ❖



מימוש חיצוני של מתודות

Example - Point2

```
#include <iostream>
#include "Point.h"

void Point::set_x(int x) {m_x = x;}
void Point::set_y(int y) {m_y = y;}

int Point::get_x() {return m_x;}
int Point::get_y() {return m_y;}

void Point::show() {

cout<<"x = "<<m_x<<", y = "<<m_y<<endl;
}
```

```
class Point {
public:
    void set_x(int x);
    void set_y(int y);
    int get_x();
    int get_y();
    void show();

private:
    int m_x, m_y;
};
```

Methods (Member Functions)

<u>מימוש חיצוני של מתודות</u>

- ♦ מתודות שממומשות בתוך הגדרת המחלקה (קובץ h) מוגדרות אוטומטית כ-inline functions.
 - רק פונקציות פשוטות ולא מסובכות.
- קריאות לפונקציות אחרות switch . ♦ ללא לולאות וכדומה!
- ❖ רוב המתודות ימומשו חיצונית להגדרת המחלקה (קובץ cpp). בהגדרת המחלקה יצוינו רק הצהרות המתודות.
- ❖ מתודה שממומשת חיצונית חייבת להופיע בשמה המלא.
 כלומר חייב להופיע גם שם המחלקה שהיא ממומשת ואופרטור השייכות "::"

Methods (Member Functions)

<u>עבודה עם מספר קבצים</u>

- כל מחלקה תמומש בשני קבצים:
- יופיעו הגדרת המחלקה, משתני header file (.h) \$\$ קובץ כותרות: המחלקה המתודות.

בו ימומשו כל המתודות code file (.cpp) 💠 קובץ מימוש:

```
main.cp

P#include "point.h"

#include "crectangle.h"

...

int main()
{

Point P1;

...
}
```

inline

?inline מהו

- של מחסנית (overhead של מחסנית ♦ קריאה לפונקציה זה דבר יקר הקריאות).
- גדול יותר מעלות הפונקציה ⇔בפונקציות קצרות ה-overhead גדול יותר מעלות הפונקציה עצמה בזבזני!
- inline ← בקשה מהקומפיילר להעתקת קוד הפונקציה במקום לקרוא לה ישירות.
 - עולה יותר בזמן קומפילציה ובגודל קוד! ❖
 - אחוסך הרבה בזמן ריצה! ❖
 - !בקשה שתיענה רק אם הקומפיילר יחליט שזה סביר inline ❖
 - 💠 פונקציות פשוטות וקצרות.
 - 'נכו' ארוך ארוך מבני בקרה, קוד ארוך וכו'
 - ווnline לא נענה פשוט התעלמות! זה לא שגיאה! inline ❖

יתרונות מול חסרונות inline

- יתרון: יעילות בזמן ריצה!
 - יחסרונות: ♦
 - . עלות בזמן קומפילציה
- ❖ מגדיל מאוד את נפח הקוד.
- אי וודאות לגבי התוצאה הסופית! (התקבל? לא התקבל?) 🌣
- (include-כפילויות בקובץ ה-H לספריית מערכת בקובץ include ❖ מצריך
 - !לפונקציה אין כתובת ❖
 - (...H פגיעה בכימוס!!! (המימוש חייב להיות בקובץ ↔

inline בקשת

- שמשים את המתודה בתוך הצהרת המחלקה. Implicit inline ❖
- אך: במחלקה, ארבהרת המחלקה, ארבהרת המחלקה, אך: בקובץ ה-H.
 - המילה השמורה inline מופיעה לפני מימוש הפונקציה. ❖

inline-דוגמה ל

```
//File: TwoDigitNumber.h
#include <iostream>
class TwoDigitsNumber {
  private:
          char m_firstD, m_secondD; //the digits
  public:
          void setFirstDigit(char d1) {m_firstD = d1;}
          void setSecondDigit(char d2) {m_secondD = d2;
          void show();
};
                                               Implicit inline!
inline void TwoDigitsNumber::show() {
          cout<<"The number is: "<<m_secondD</pre>
                    <<m_firstD<<endl;
                                                Explicit inline!
```

(Composition) הכלה

Composition

❖ משתני מחלקה לא חייבים להיות משתנים פרימיטיביים. הם יכולים בעצם להיות אובייקטים של מחלקה כלשהי.

```
//File: Line.h
#include "Point.h"
                             יש פה function name overloading. אין צורך ב-
class Line {
                              !Point.h-ל iostream ל iostream!
  private:
          Point m_p1, m_p2; //Composition!!
  public:
          void setLine(int x1, int y1, int x2, int y2);
          void setLine(const Point& p1, const Point& p2);
          void show();
inline void Line::show() {
          cout<<"Line from: ";</pre>
                                         m_p1.show();
          cout << "To: ";
                                         m_p2.show();
```

```
//File: Line.cpp
#include <iostream>
#include "Point.h"
#include "Line.h"
void Line::setLine(int x1, int y1, int x2, int y2) {
  m_p1.set_x(x1);
  m_p1.set_y(y1);
  m_p2.set_x(x2);
  m_p2.set_y(y2);
void Line::setLine(const Point& p1, const Point& p2) {
  m_p1 = p1;
  m_p2 = p2;
```

```
//main.cpp file:
#include "Point.h"
#include "Line.h"
int main() {
  Point p1, p2;
  p1.set_x(15); p1.set_y(10);
  p2.set_x(0); p2.set_y(0);
   Line line1, line2;
  line1.setLine(15,10,7,6);
  line1.show();
  line2.setLine(p1,p2);
  line2.show();
  return o;
```

להראות שבהכלה משתמשים בפונקציות פומביות (ממשק) של האובייקטים המוכלים.

Output:

Line from: x=15 y=10

To: x=7 y=6

Line from: x=15 y=10

To: x=0 y=0

משתני מחלקה לא פרימיטיביים

- משתני מחלקה יכולים להיות:
- (composition אובייקטים (הכלה ❖
- מערך של אובייקטים (מסד נתונים של חברה המכיל 💠 את רשימת כל העובדים).
- מצביעים לאובייקטים (מחלקת מורה יכיל מצביע לקורס שהוא מלמד, ולא את הקורס עצמו. מדוע?) נקרא גם aggregation.

מצביעים לאובייקטים

- בדיוק כמו שיש מצביעים למשתנים רגילים כך אנו יכולים 🍫 להגדיר גם מצביעים לאובייקטים
 - :int-ל ❖

int* ptInt

Point* ptPoint

:Point-ל

- → חשוב לזכור: בדיוק כמו במצביעים לפרימיטיביים גם פה מצביעים לא בהכרח מאותחלים או תקפים (מצביעים לאובייקט קיים). אנו מוכרחים:
 - .NULL לאתחל כל מצביע עם ערך אמיתי ותקף או
 - להשים לתוך המצביע כתובת של אובייקט קיים, או: 💠
- ולהשים את הכתובת (heap- להקצות אובייקט חדש (על ה-להקצות אובייקט חדש לתוך המצביע.