Introduzione

Crittografia

Luciano Margara

Unibo

2022

Crittografia significa "scrittura nascosta"

Due mondi in contrapposizione tra loro: da una parte troviamo persone che vogliono scambiarsi privatamente delle informazioni, dall'altra un nugolo di impiccioni che desiderano ascoltare o intromettersi nelle conversazioni altrui per semplice curiosità, o per legittima investigazione, o peggio per scopi malvagi.

Dire chi siano i "buoni" e chi i "cattivi" è però difficile. A seconda dei casi i buoni possono essere coloro che conversano segretamente o coloro che cercano di intercettarne la comunicazione.

Da un lato abbiamo persone che applicano metodi di cifratura alle loro conversazioni per renderle inintelligibili a chiunque desideri intercettarle senza autorizzazione, dall'altro abbiamo persone che sviluppano metodi di crittoanalisi per riportare alla luce le informazioni contenute in quelle conversazioni.

Non esistono cifrari inattaccabili e facili da utilizzare.

I cifrari più diffusi nella pratica non sono inattaccabili ma possono essere dichiarati sicuri in quanto sono rimasti inviolati agli attacchi degli esperti, oppure perché, per violarli, è necessario risolvere alcuni problemi matematici difficilissimi.

Questo secondo criterio ci lascia naturalmente più tranquilli circa la segretezza della comunicazione, ma è anche più difficile da applicare e implica solo una impossibilità pratica di forzare il cifrario: difficoltà di risoluzione significa in sostanza che il prezzo da pagare (tempo di calcolo) per forzare il cifrario è troppo alto perché valga la pena di sostenerlo.

Crittologia

La crittografia con i suoi metodi di cifratura, e la crittoanalisi con i suoi metodi di interpretazione, sono indissolubilmente legate tra loro e costituiscono di fatto due aspetti di una stessa scienza: la crittologia.

Scenario

Il problema centrale di questa scienza è schematicamente il seguente: un mittente *Mitt* vuole comunicare con un destinatario *Dest* utilizzando un canale di trasmissione insicuro, cioè tale che altri possono intercettare i messaggi che vi transitano per conoscerli o alterarli.

Scenario

Per proteggere la comunicazione i due agenti devono adottare un metodo di cifratura che permetta a Mitt di spedire un messaggio m sotto forma di crittogramma c, incomprensibile a un ipotetico crittoanalista X in ascolto sul canale, ma di cui sia facile la decifrazione da parte di Dest.

Cifratura e decifrazione

- $\triangleright MSG = \text{spazio dei messaggi}$
- ▷ Cifratura (codifica) del messaggio. Operazione con cui si trasforma un generico messaggio in chiaro m in un crittogramma c applicando una funzione
 - $C: MSG \rightarrow CRT$
- Decifrazione (decodifica) del crittogramma. Operazione che permette di ricavare il messaggio in chiaro m a partire dal crittogramma c applicando una funzione $D: CRT \rightarrow MSG$.

Cifratura e decifrazione

Matematicamente D(C(m)) = m e le funzioni C e D sono una inversa dell'altra. Il termine "spazio" usato per definire MSG e CRT indica un insieme cui appartengono i messaggi o i crittogrammi, senza richiedere che la funzione C o D sia definita sull'intero insieme. Infatti i messaggi effettivamente scambiabili costituiscono in genere un sottoinsieme di MSG e i relativi crittogrammi costituiscono in genere un sottoinsieme di CRT

Il crittoanalista

Il crittoanalista X può essere animato da diversi propositi: scoprire il contenuto della comunicazione, disturbare la comunicazione modificando c, modificare il contenuto del messaggio agendo su c in modo che Dest riceva un'informazione diversa da m. In genere si distingue tra comportamento passivo, se X si limita ad ascoltare la comunicazione, o attivo se X agisce sul canale disturbando la comunicazione o modificando i messaggi, intrusione in genere più pericolosa e difficile da contrastare.

Tipologie di attacchi

L'attacco a un sistema crittografico ha l'obiettivo di forzare il sistema, ma il metodo scelto e il suo livello di pericolosità dipendono dalle informazioni in possesso del crittoanalista.

Cipher Text Attack

Il crittoanalista ha rilevato sul canale una serie di crittogrammi c_1, \ldots, c_r .

Known Plain-Text Attack

Il crittoanalista è venuto a conoscenza di una serie di coppie $(m_1, c_1), \ldots, (m_r, c_r)$ contenenti messaggi in chiaro e loro corrispondenti crittogrammi.

Chosen Plain-Text Attack

il crittoanalista si è procurato una serie di coppie $(m_1, c_1), \ldots, (m_r, c_r)$ relative a messaggi in chiaro che lui ha opportunamente scelto.

Man in-the-middle Attack

Il crittoanalista riesce a installarsi sul il canale di comunicazione interrompendo le comunicazioni dirette tra due utenti e sostituendole con messaggi propri, convincendo ciascun utente che tali messaggi provengano legittimamente dall'altro.

Tipologie di cifrari

- ▷ Cifrari per uso ristretto (comunicazioni diplomatiche o militari) in cui le funzioni di cifratura C e di decifrazione D sono tenute segrete in ogni loro aspetto.
- Cifrari per uso generale, C e D sono pubblicamente note. Uso di una chiave segreta k diversa per ogni coppia di utenti. La chiave è inserita come parametro nelle funzioni C e D. La conoscenza esplicita di C, D e di un crittogramma c carpito sul canale insicuro, non consente a un intruso che non conosca la chiave k di estrarre utili informazioni sul messaggio originale m.

Cifrari a chiave segreta o simmetrici

- $\triangleright C(m,k)$ per la cifratura
- $\triangleright D(c,k)$ per la decifrazione.
- > Occorre un canale sicuro per scambiarsi la chiave.

Cifrari a chiave segreta o simmetrici

- ▷ Tutti possono impiegare le funzioni pubbliche C e D
 a patto che scelgano chiavi diverse
- ▷ Se un crittoanalista entra in possesso di una chiave occorre soltanto generarne una nuova, il che consente di realizzare e mantenere efficientemente in software o in hardware le funzioni C e D che rimangono pertanto inalterate.

Spazio delle chiavi e attacchi esaustivi

Lo spazio KEY entro cui la chiave viene scelta deve essere molto ampio. Infatti tale spazio è, o potrebbe essere, noto al crittoanalista che per ricostruire il messaggio dovrebbe solo verificare la significatività delle sequenze di caratteri prodotte con il calcolo di D(c, k), per ogni possibile chiave k. Questo attacco è detto attacco esaustivo.

La chiave pubblica

L'anno 1976 ha segnato una svolta nella storia della crittografia. Diffie e Hellman, e indipendentemente Merkle, introdussero la crittografia a chiave pubblica, con l'obiettivo di eliminare l'obbligo di condivisione della chiave tra mittente e destinatario

La chiave pubblica

Nella crittografia a chiave segreta due utenti sono in grado di cifrare qualsiasi messaggio con la chiave condivisa k, e decifrarlo con la stessa chiave. Nella crittografia a chiave pubblica le operazioni di cifratura e decifrazione utilizzano due chiavi diverse k[pub] per cifrare, e k[prv] per decifrare: la prima chiave è pubblica, cioè nota a tutti, la seconda è privata, cioè nota soltanto al destinatario del messaggio.

La chiave pubblica

C e D sono di pubblico dominio, identiche per tutti gli utenti, e si calcolano inserendovi una chiave come parametro. Quindi la cifratura è accessibile a tutti, perché a tutti è nota la relativa chiave, mentre la decifrazione è accessibile solo a chi possiede la chiave privata. Per tale motivo i sistemi a chiave pubblica sono detti asimmetrici, mentre quelli a chiave segreta sono detti simmetrici per la pari funzionalità attribuita a mittente e destinatario.

Funzioni one-way con trap-door

In un sistema a chiave pubblica la funzione C deve possedere una proprietà forte detta one-way con trap-door. Calcolare C per la cifratura deve essere facile, ma il calcolo inverso D per la decifrazione deve risultare difficile (funzione one-way) a meno che non si conosca un meccanismo segreto (trap-door) che ne semplifichi il calcolo.

Funzioni one-way con trap-door: esempio

Dati due numeri p e q primi, calcolare il loro prodotto n è facile.

Dato n, calcolare i suoi fattori p e q è difficile, ma diventa facile se conosciamo uno dei due.

Facile e Difficile

Cosa è facile e cosa è difficile ?

Applicazioni

La segretezza delle comunicazioni (confidenzialità) è certamente fondamentale ma non è l'unica caratteristica richiesta ai sistemi crittografici attuali. Vi sono tre requisiti importantissimi nelle applicazioni su rete che è bene mettere in evidenza.

Identificazione

Identificazione dell'utente: attraverso la quale un sistema è messo in grado di accertare l'identità di chi richiede di accedere ai suoi servizi.

Autenticazione

Autenticazione di un messaggio: attraverso la quale un destinatario *Dest* accerta che il messaggio stesso sia stato effettivamente spedito da *Mitt*. In questa fase *Dest* deve anche poter stabilire che il messaggio non sia stato modificato o sostituito nella trasmissione.

Firma digitale

Firma digitale: apposta la quale *Mitt* non può ricusare la paternità di un messaggio spedito a *Dest*, e questi può dimostrare a terzi che proprio ciò è avvenuto.