Содержание

1	Час	ть 1.	2
	1.1	Область применения языков программирования низкого уров-	
		ня. Поколения ПК ІВМ РС.	2
	1.2	Базовая архитектура ПК IBM PC	3
	1.3	Организация памяти в реальном режиме работы. Сегментые	
		регистры. Понятие исполняемого и физического адреса	4
	1.4	Процессор с точки зрения программиста. Регистры общего	
		назначения. Регистры флагов	4
	1.5	Понятие команды и директивы в Ассемблере. Формат коман-	
		ды и директивы	6
	1.6	Структура программы на Ассемблере с исполением стандарт-	
		ных директив сегментации.	7
	1.7	Основные элементы языка Ассемблера: имена, константы, пе-	
		ременные, выражения.	8
	1.8	Команды пересылки, особенности их использования. Коман-	
		ды пересылки безусловной и условной, команды загрузки ад-	
		peca	10
	1.9	Сегмент стека, команды для работы со стеком, команды пре-	
		рывания.	11
	1.10	Модели памяти, организация программы с помощью точеч-	
		ных директив	12
2	Час	ть 2.	13
	2.1	Команды безусловной передачи управления. Обращение к под-	
		программам и возврат из них	13

1 Часть 1.

1.1 Область применения языков программирования низкого уровня. Поколения ПК IBM PC.

1. Область применения языков программирования низкого уровня.

Низкоуровневые языки программирования используются везде, где необходима максимальная производительность:

- 1. Там, где требуется максимальная скорость выполнения: ядра ОС и программы, включаемые в них, основные компоненты компьютерных игр;
- 2. То, что непосредственно взаимодействует с внешними устройствами: драйвера для внешних устройств;
- 3. Всё, что должно максимально использовать возможности процессора: ядра многозадачных ОС, программы перевода в защищённый режим;
- 4. Всё что использует возможности ОС: вирусы, антивирусы, программы защиты и взлома защит;
- 5. Программы, предназначенные для обработки больших объёмов информации и требующие максимальной эффективности, например, программы, управляющие БД.

2. Поколения ПК ІВМ РС:


- 1. 1981 г. IBM PC;
- 2. 1984 r. IBM PC AT (Advenced Technology);
- 3. 1987 г. 32-разрядный і 386;
- 4. 1990 г. i486: 1,5 млн транзисторов, 1Мкм технология, 5-ти стадийный конвейер для выполнения команд, кэш-память на кристалле процессора 8Кбайт;
- 5. 1993 г. 64-разрядный МП "Pentium": 3,1 млн транзисторов, 0,8 Мкм технология;
- 6. Pentium Pro, Pentium 2, Pentium 3 с тактовой частотой 300-600 МГц;
- 7. "Willmate"800-1200 МГц, кэш до 1 Мбайта 2000 г. С 2002 г. 0,13 Мкм, 146 мм² 55 млн транзисторов.

1.2 Базовая архитектура ПК ІВМ РС.

В современных ПК реализован магистрально-модульный принцип построения. Все устройства (модули) подключены к центральной магистрали — системной шине, которая включает в себя адресную шину, шину данных и шину управления.

Шина — это набор линий связи, по которым передаётся информация от одного из источников к одному или нескольким приёмникам. Адресная шина однонаправленная, адреса передаются от процессора. Шина данных двунаправленная, данные передаются как от процессора, так и к процессору. В шину управления входят линии связи и однонаправленные и двунаправленные.

Внешние устройства работают значительно медленее процессора, поэтому для организации параллельной работы процессора и внешних устройств в архитектуру компьютера входит система прямого доступа к памяти (ДМА) и интерфейсные блоки, включающие в себя устройсва управления внешними устройствами (контроллеры, адаптеры) . . .



1.3 Организация памяти в реальном режиме работы. Сегментые регистры. Понятие исполняемого и физического адреса.

1. Организация памяти в реальном режиме работы:

Процессор ix86 после включения питания устанавливается в реальный режим адрессации памяти и работы процессора.

В этом режиме процессор может работать с ОП как с непрерывным массивом байтов (модель памяти flat), так и с разделённой на много массиво — сегментов (в этом случае адрес байта состоит из 2 частей: адрес начала сегмента и смещение внутри сегмента). В реальном режиме размер сегмента фиксирован и составляет 64 Кбайта. Адрес сегмента кратен 16 и в 16-ричной СС может быть записан в виде XXXX0₁₆ и четыре старшие цифры адреса сегмента содержатся в сегментном регистре.

2. Сегментные регистры:

DS, ES, FS, GS, CS, SS

DS, ES, FS, GS-16-разрядные сегментные регистры, используемые для определения начала сегментов данных.

CS — сегментный регистр кодового сегмента.

SS — сегментый регистр стека. Он устанавливается автоматически ОС и в нём хранится адрес начала сегмента стека, а указатель на вершину стека хранится в SP. Стек растёт от максимального адреса к минимальному при добавлении элементов в него. В модели памяти flat стек размещается в старших адресах, а программа в младших.

3. Понятие исполняемого и физического адреса:

Физический адрес представляет собой двадцатибитное беззнаковое целое, которое идентифицирует расположение байта в пространстве памяти.

$$\Phi A = AC + HA$$

АС — адрес начала сегмента (значение сегментного регистра).

 ${
m WA-}$ исполняемый адрес (смещение, в байтах, относительно начала сегмента).

1.4 Процессор с точки зрения программиста. Регистры общего назначения. Регистры флагов.

1. Процессор с точки зрения программиста:

Процессор с точки зрения программиста — совокупность программнодоступных средств процессора.

2. Регистры общего назначения:

Регистр – это набор из n устройств, способных хранить nразрядное двоичное число.

31	16 15	8	7	0	
регистры	AF		AX	AL	EAX
общего назначения	BH	E	ЗХ	BL	EBX
L	СН		CX	CL	ECX
	DH	Г	X	DL	EDX
регистр флагов	FI	AGS	;		EFLAGS

- АХ аккумулятор.
- DX регистр данных.
- BX регистр базы используется для организации специальной адресации операндов по базе.
- CX счётчик используется автоматически для организации циклов и при работе со строками.

Вышеперечисленные регистры могут использоваться для временного храннения адресов и данных.

3. Регистры флагов:

Peructp флагов FLAGS или EFLAGS определяет состояние процессора и программы в каждый текущий момент времени.

31	1918	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	AC	VM	RF		NF	I	PL	OF	DF	IF	TF	SF	ZF		AF		PF		CF

- Биты 1, 3, 5, 15, 19 31 не используются, зарезервированы.
- В реальном режиме используют 9 флагов, из них 6 реагируют на резуль выполнения команды, 3 определяют режим работы процессора.
- В защищенном режиме используются 5 дополнительных флагов, определяющих режим работы процессора.
- СF устанавливается в 1, если при выполнении команды сложения осуществляется перенос за разрядную сетку, а при вычитании требуется заем. 0FFFFh + 1=0000 h и CF = 1 при работе со словами
- PF = 1, если в младшем байте результата содержится четное количество единиц.
- AF = 1, если в результате выполнения команды сложения (вычитания) осуществлялся перенос (заем) из 3-го разряда байта в 4-й (из 4-го в 3-й).
- ${\sf ZF}=1$, если результатом выполнения операции является 0 во всех разрядах результата.
- SF всегда равен знаковому разряду результата.
- TF = 1 прерывает работу процессора после каждой выполненной команды.

- DF определяет направление обработки строк данных, если DF= 0 обработка строк идет в сторону увеличения адресов, 1 в сторону уменьшения, (автоматическое увеличение или уменьшение содержимого регистров индексов SI и DI).
- OF = 1, если результат команды превышает максимально допустимый для данной разрядной сетки.
- IOPL = 1, если уровень привилегии текущей программы меньше значения этого флажка, то выполнение команды ввод/вывод для этой программы запрещен.
- NT определяет режим работы вложенных задач.
- RF позволяет маскировать некоторые прерывания процессора.
- VM позволяет перейти из защищенного режима в режим виртуальных машин.
- AC =1 приведет к сообщению об ошибке, если адреса операндов длиной в слово или двойное слово не будут кратны двум и четырем соответственно.

1.5 Понятие команды и директивы в Ассемблере. Формат команды и директивы.

1. Понятие команды и её формат:

[<метка>[:]] <код операции> [<операнды>, ...] [; комментарии]

Команда — это цифровой двоичный код, состоящий из двух подпоследовательностей двоичных цифр, одна из которых определяет код операции (сложить, умножить, переслать), вторая — определяет операнды, участвующие в операции и место хранения результата.

Команда может быть одно-, двух- и трёхадресной. Команда в памяти может занимать от 1 до 15 байт и длина команды зависит от кода операции, количества и места расположения операндов.

Операнды могут располагаться в регистрах, в памяти и непосредственно в команде и размер операндов может быть — байт, слово или двойное слово.

Трёхадресная команда: a1, a2 числа, участвующие в операции, al — адрес, по которому будет помещён результат.

KOΠ al a2 a3

Двухадресная команда: a1 — первый операнд, куда в дальнейшем будет помещён результат команды, a2 — второй операнд.

КОП а1 а2

Одноадресная команда: а1 — либо число, участвующие в операции, либо адрес, по которому будет помещён результат.

КОП	a1

Понятие директивы и формат директивы:

Директива — псевдооперация — информирует Ассемблер о чём-либо, например, какой объём памяти выделить под переменную или как следует объединять инструкции для формирования программного модуля, но сама директива в собранной программе никак не проявляется.

```
[<симв. имя>] <код псевдооперации> <операнды> [; комментарии]
```

Операндов может быть любое количество.

1.6 Структура программы на Ассемблере с исполением стандартных директив сегментации.

Исходный модуль на Ассемблере — последовательность строк, команд, директив и комментариев.

Исходный модуль просматривается Ассемблером, пока не встретится директива end. Обычно программа на Ассемблере состоит из 3 семгментов: стека, данных и кода.

Каждый сегмент начинается диретктивой начала сегмента — Segment и заканчивается диретктивой конца сегмента — ends, в операдах директивы Segment содержится информация о назначении сегмента.

Кодовый сегмент представляет собой программу решения поставленной задачи.

В сегменте стека выделяется место под стек.

В сегменте данных описываются данные, используемые в программе, выделяется место под промежуточные и окончательные результаты.

```
; сегмент стека
Sseg Segment stack 'stack'
db 256 dup (ü)
;...
Sseg ends
; сегмент данных
Dseg Segment 'data'
;...
Dseg ends
; сегмент кода
Cseg Segment 'code'
assume CS:Cseg, DS:Dseg, SS:Sseg ; сеязь
```

```
; регистров
                                                 сегментов
                                             ; ə mo
                                                 позволяет
                                                 Асссемблеру
                                             ; правильно
                                                 добавить
                                             ; префиксы
                                                 npu
                                                 обращении
                                                 регистрам.
                                                 Например
                                             ; SP
                                                 эквивалентен
                                             ; SS: SP, a
                                                 SS =
                                                 Sseg
    Start proc far
                                             ; главная
        процедура
        ; . . .
        ret
    Start endp
Cseg ends
end start
```

1.7 Основные элементы языка Ассемблера: имена, константы, переменные, выражения.

1. Имена:

2. Константы:

В программе на Ассемблере могут использоваться константы пяти типов: целые двоичные, десятичные, шестнадцатеричные, действительные с плавающей точкой, символьные.

Целые двоичные — это последовательности 0 и 1 со следующим за ними символом **'b'**, например, 10101010b или 11000011b.

Целые десятичные - это обычные десятичные числа, возможно заканчивающиеся буквой d, например. – 125 или 78d.

Целые шестнадцатеричные числа – должны начинаться с цифры и заканчиваются всегда 'h', если первый символ – 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', то перед ним необходимо поставить 0, иначе они будут восприниматься как символические имена.

ключенные в апострофы или двойные кавычки, например,

'abcd', 'a1b2c3', <u>'567'</u>

Также, как и в языках высокого уровня, в Ассемблере могут использоватименованные константы. Для этого существует специальная директива **EQU**. Например,

M EQU 27; директива EQU присваивает имени М значение 27.

Переменные в Ассемблере определяются с помощью директив определения данных и памяти, например,

v1 DB ? v2 DW 34

или с помощью директивы '='

v3 = 100

v3 = v3 + 1

Константы в основном используются в директивах определения или как непосредственные операнды в командах.

Выражения в Ассемблере строятся из операндов, операторов и скобок.

Операнды – это константы или переменные.

Операторы – это знаки операций (арифметических, логических, отношений и некоторых специальных)

Арифметические операции: '+', '-', '*', '/', mod.

Логические операции: NOT, AND, OR, XOR.

Операции отношений: LT(<), LE(≤), EQ(=), NE(\neq), GT(>), GE(≥).

Операции сдвига: сдвиг влево (SHL), сдвиг вправо (SHR)

Специальные операции: offset и PTR

offset <имя> - ее значением является смещение операнда, а операндом может быть метка ли переменная;

PTR – определяет тип операнда:

BYTE = 1 байт,

WORD = 2 байт.

DWORD = 4 байт,

FWORD = 6 байт,

OWORD = 8 байт,

TWORD = 10 байт;



3) (OP3 GE OP4) AND (OP5 LT OP6) 4) 27 SHL 3;

- 1.8 Команды пересылки, особенности их использования. Команды пересылки безусловной и условной, команды загрузки адреса.
- 1. Команды перессылки, особенности их использования:

Команды перессылки позволяют копировать данные из регистра в регистр, из памяти в регистр и из регистра в память.

Особенности использования команд перессылки:

- 1. Нельзя пересылать информацию из одной области памяти в другую;
- 2. Нельзя пересылать информацию из одного сегментного регистра в другой;
- 3. Нельзя пересылать непосредственный операнд в сегментный регистр, но если такая необходимость возникает, то нужно использовать в качестве промежуточного один из регистров общего назначения.

MOV DX, 100h MOV DS, DX;

- 4. Нельзя изменять командой MOV содержимое регистра CS;
- 5. Данные в памяти хранятся в перевёрнутом виде, а в регистрах в нормальном виде, и команда перессылки это учитывает.

 ${f R}$ ${f DW}$ 1234 ${f h}$ В байте с адресом ${f R}$ будет 34 ${f h}$, а в ${f R}+1-12{f h}$ MOV AX, R; $12h \rightarrow AH$, $34h \rightarrow AL$;

6. Размер передаваемых данных определяется типом операндов в команле.

X DB ? ;один байт

Y DW?

MOV Y,0;0 воспринимается как слово

MOV byte PTR [SI], 0

<тип> PTR <выражение>, где выражение — константа или адрес, а тип это размер данных;

7. Если тип обоих операндов определяется, то эти типы должны соответствовать друг другу.

MOv AH, 500 ;ошибка

MOV АН, 240 ;всё верно.

2. Команды пересылки безусловной и условной, команды загрузки адреса:

К командам пересылки относят команду обмена значений операндов.

XCHG OP1, OP2; $r \leftrightarrow r \lor r \leftrightarrow m$

MOV AX, 10h;

MOV BX, 20h;

XCHG AX, BX; (AX) = 20h, (BX) = 10h

Для перестановки значений байтов внутри регистра используют **BSWOP**.

(EAX) = 12345678h

BSWOP EAX ; (EAX) = 78563412h

Команды конвертирования:

СВW ; безадресная команда, (AL) \rightarrow AX.

CWD ;(AX) \rightarrow DX:AX

CWE ; (AX) \rightarrow EAX (для i386 и выше)

CDF ; (EAX) \rightarrow EDX:EAX (для i386 и выше)

Команды условной пересылки CMOVxx

CMOVL AL, BL; если (AL)
$$\leq$$
 (BL), то (BL) \rightarrow (AL)

Загрузка адреса.

LEA OP1, OP2; вычисляет адрес OP2 и пересылает первому операнду, который может быть только регистром.

LEA BX, M[DX][DI]

- 1.9 Сегмент стека, команды для работы со стеком, команды прерывания.
- 1. Сегмент стека, команды для работы со стеком:

Стек определяется с помощью регистров SS и SP(ESP). Сегментный регистр SS содержит адрес начала сегмента стека. ОС сама выбирает этот адрес и пересылает его в регистр SS. Регистр SP указывает на вершину стека и при добавлении элемента стека содержимое этого регистра уменьшается на длину операнда.

Добавить элемент в стек можно с помощью команды:

PUSH <операнд>,

где операндом может быть как регистр так и переменная.

Удалить элемент с вершины стека можно с помощью операции:

РОР <операнд>.

Для i186 и > PUSHA/POPA позволяют положить/удалить в стек содержимое всех регистров общего назначения в последовательности AX, BX, CX, DX, SP, BP, SI, DI.

Для і $386~\mathrm{u}>\mathrm{PUSHAD/POPAD}$ позволяют сделать тоже самое, но уже с 32-разрядными регистрами

К любому элементу стека можно обратиться следующим образом:

```
MOV BP,SP ;(SP) \rightarrow BP MOV AX,[BP+6] ;(SS:(BP+6)) \rightarrow AX.
```

2. Команды прерывания:

int — команда прерывания. Ее выполнение приводит к передаче управления DOS или BIOS, а после завершения какой-то системной обрабатывающей программы управление передается следующей команде.

Действия, происходящие после выполнения int, будут зависеть от значения операнда и от значений, хранящихся в регистрах.

Например, прерывания int 21h вызовут одну из DOS-функций, прерывания int 10h — функции видео драйвера, int 16h — функции драйвера клавиатуры.

1.10 Модели памяти, организация программы с помощью точечных директив.

В программе на Ассемблере могут использоваться упрощенные (точечные) директивы.

```
.model <mодель> — определяет модель памяти, выделяемой для программы. <mодель> — одна из:
```

- tiny под всю программу один сегмент памяти;
- small по одному сегменту на данные и программу;

- medium под данные один сегмент, под программу несколько;
- compact под программу один сегмент, под данные несколько;
- large под данные и под программу выделяется по нескольку сегментов;
- huge позволяет использовать сегментов больше, чем потенциально может поместиться в оперативной памяти.

Пример:

```
.model small
   .stack 100h
5
   .data
          str1 db 'Line1$'
6
7
8 .code
9 begin:
           ; инициализировать DS
10
11
         mov AX, @data
12
        mov DS, AX
13
14
          ; вывести строку
           mov AH, 09h
15
16
          mov DX, offset str1
17
          int 21h
18
19
          ; выйти из программы
20
          mov AX, 4C00h
          int 21h
21
22 end begin
```

2 Часть 2.

2.1 Команды безусловной передачи управления. Обращение к подпрограммам и возврат из них.