Install Docker With WSL2

方式一: Docker Desktop+WSL2 运行 Docker Desktop 将 Docker CE、Docker

Compose、Kubernets 等软件整合在了一起进行安装,省去了一一安装的烦恼。

方式一: Docker Desktop + WSL2 运行 Docker


Docker Desktop 将 Docker CE 、 Docker Compose 、 Kubernets 等软件整合在了一起进行安装,省去了一一安装的烦恼。


下载安装Docker Desktop运行 Docker, 可以让你在Windows中方便的管理配置Docker

- Docker for Windows: https://desktop.docker.com/win/stable/Docker Desktop Installer.exe
- Doecker for Mac: https://desktop.docker.com/mac/stable/Docker.dmg

傻瓜式安装即可!

配置Docker Desktop使用WSL2运行Docker engine





现在你就可以在对应的子系统中玩 Docker 了,打开安装好的子系统,输入 docker info 就可以查看到对应的系统信息了.

方式二:WSL2子系统中安装 Docker

安装最新Docker CE

curl -fsSL get.docker.com -o /tmp/get-docker.sh && sudo /bin/sh /tmp/get-docker.sh --mirror Aliyun &&

启动并检验安装是否成功

启动 docker 服务
sudo service docker start # 注意: 有的Linux系统时通过`systemctl start docker`启动
打印docker系统详细信息
docker info

```
lms@lms:~$ docker info
Client:
Debug Mode: false
Plugins:
  app: Docker Application (Docker Inc., v0.8.0)
  buildx: Build with BuildKit (Docker Inc., v0.4.2-tp-docker)
Server:
Containers: 3
  Running: 0
 Paused: 0
 Stopped: 3
Images: 3
 Server Version: 19.03.13
 Storage Driver: overlay2
 Backing Filesystem: extfs
 Supports d_type: true
 Native Overlay Diff: true
Logging Driver: json-file
Cgroup Driver: cgroupfs
 Plugins:
 Volume: local
 Network: bridge host ipvlan macvlan null overlay
 Log: awslogs fluentd gcplogs gelf journald json-file local logentries splunk syslog
 Swarm: inactive
 Runtimes: runc
```

看到以上信息证明已经安装完成并成功启动了服务!

踩坑预警

使用 docker info 打印信息时可能会遇到下述信息,提示 /var/run/docker.sock 权限不足

Client:

Debug Mode: false

Server:

ERROR: Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/dc errors pretty printing info

```
lms@LMS:/tmp$ docker info
Client:
  Debug Mode: false

Server:
ERROR: Got permission denied while trying to connect to the Docker dae
mon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get http://%2Fvar%2Frun%2Fd
ocker.sock/v1.40/info: dial unix /var/run/docker.sock: connect: permis
sion denied
errors pretty printing info
```

通过 1s -al /var/run/docker.sock 查看该文件权限信息,发现文件是 root 用户或 docker 组用户才能进行 读写

```
lms@LMS:/tmp$ ll /var/run/docker.sock
srw-rw---- 1 root docker 0 Nov 4 10:46 /var/run/docker.sock=
```

可以通过 id 或 groups \${USER} 查看当前用户所在的组信息,发现当前用户的附加组信息里并没有 docker , 那么问题就好解决了: 只需将当前用户加入到 docker 组即可.

```
lms@LMS:/tmp$ id
uid=1000(lms) gid=1000(lms) groups=1000(lms),4(adm),20(dialout),24(cdrom),25(floppy),27(sudo),29(audio),30(dip),44(video),46(plugdev),117(netdev)
```

- 1. 创建 docker 组
- 1. 将当前用户加入到 docker 组

```
sudo usermod -aG docker ${USER}
```

1. 刷新用户的用户组信息

你需要先登出再重新登录一次,这样当前系统会重新刷新你的身份信息。或者,使用下列方式不用退出即可刷新当前进程的用户身份信息:

此时再运行 docker info 应该就正常打印信息了!

安装最新Docker Compose

可参考: https://docs.docker.com/compose/install/#install-compose-on-linux-systems

```
sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.27.4/docker-compose-$(uname -s)-$(
sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose

exec $SHELL -l

docker-compose --version
```


设置Docker Server镜像源加速

- Docker 官方中国区镜像地址: https://registry.docker-cn.com
- 网易镜像地址: http://hub-mirror.c.163.com
- ustc 镜像地址: https://docker.mirrors.ustc.edu.cn
- 阿里云镜像地址设置参考文章底部: https://cr.console.aliyun.com/cn-hangzhou/instances/mirrors

如果想使用阿里云镜像地址需要有阿里云账号,但我在广州试用了上述的镜像地址,确实设置了阿里云的镜像加速是效果最好的

通过Docker Desktop配置registry-mirrors

如果是使用 Docker Desktop + WSL 方式安装 Docker 直接使用面板即可修改!




配置 WSL2 中的 Docker 镜像加速地址

当你的 docker 版本较新 (Docker Version >= 1.10) 时,建议直接通过 /etc/docker/daemon.json 进行配置 (若没有该文件则直接新建,写入下述配置即可)

```
{
    "registry-mirrors": ["http://hub-mirror.c.163.com"]
}
```

若 Docker 版本比较旧,则需根据系统的不同而修改不同位置的配置文件,详细参考 此处

修改完成后,执行 sudo service docker restart 重启 docker



遗留问题

在安装之后,留下了两个问题:

1 设置开机自启服务异常

WSL2 中设置开机 docker 服务自启,我尝试了使用注册列表、通过 VBScript 启动服务、创建文件夹,但是失败了!

问题已解决,参考文章:解决WSL 开机启动服务

1 访问容器服务不方便

由于每次重启 WSL 的网卡都会被重置,在公司的网络环境中 Docker 的 IP 网段也会不断的变化。 因此,通过直接在 WSL2 中直接安装 docker 的方式,若在网络复杂的环境中在宿主机访问 WSL 内部容器服务需要自己手动变更 IP-Domain 绑定信息。 如果通过 Docker Desktop + WSL2 的方式则不会有这样的问题,因为该方式 WSL2 内部访问的 daemom 服务仍然是 Windows 中,但该方式安装的 docker 文件挂载异常,偶尔会出现挂载目录为空的情况。

问题已解决,参考文章: 解决 WSL 开机网卡信息变动问题

全文完

本文由 简悦 SimpRead 转码,用以提升阅读体验,原文地址