Настройка VLAN на Микротик



March 14, 2020

Самая непонятная, сложная и странная тема в нашем обзоре – настройка VLAN на Mikrotik. Вы можете найти миллион статей в интернете, но как на зло, ни одна из них не объяснит, как же все-таки настраивается эта технология. Честно признаться, я сам иногда задумываюсь «Как же устроен мозг того разработчика, который реализовал это именно таким образом?».

На курсах Mikrotik не особо уделяют этому время (понять можно, за 3-ех дневной тренинге роутинга особо не расскажешь про данную технологию), и в большинстве случаев, не сразу улавливаешь суть. В голове простого человека сразу же начинают возникать кучу вопросов — как? откуда? Кто роутер? Кто свитч? и т.д. Подливает масло в огонь следующее — реализация отличается на разных железках. «Куда мир катится?» — и я с вами соглашусь. Существует 2 способа реализации на трех типах устройствах. Но обо всем по порядку.

Немного теории

VLAN – виртуальная локальная сеть, которая реализуется на роутерах и свитчах на втором уровне модели OSI путем расширения стандартного кадра Ethernet 4-ex байтовым полем. 3 бита выделены под Priority, 1 под CFI и 12 бит на VID.

Preamble	Destination MAC address	Source MAC address	Туре	PayLoad	CRC/FCS	
Preamble	Destination	Source	802.1Q	Туре	PayLoad	Recalculated
rreamble	MAC address	MAC address	header (VLAN ID)	туре	TayLoad	field CRC/FCS

VID – это VLAN ID, идентификатор который может принимать до 4096 значений. В отличие от устройств компании, чье название начинается с Cisco, на Mikrotik можно задавать любое значение от 0 до 4095. Т.е. эта та штука, которая делит одну плоскую широковещательную сеть на разные.

Наша команда рекомендует изучить Наша команда рекомендует изучить у<u>глубленный курс по администрированию сетевых устройств MikroTik</u> В курсе много лабораторных работ по итогам которых вы получите обратную связь. После обучения вы получите диплом гос. образца РФ. Подробности и доступ к началу курса бесплатно <u>тут</u>. Порты – существует 2 вида в понятии Mikrotik. Tagged и Untagged. Или проще говоря Tagged – транковые или же uplink, смотрящие на роутеры и свитчи. Untagged – порты доступа (принтеры, компьютеры, серверы) т.е. оконечные устройства.

Ранее я говорил, что есть два вида реализации на трех типах устройств. Первая – программная реализация она везде одинакова и настраивается в bridge, вторая – аппаратная. В первом случае, обработка трафика идет через центральный процессор, во втором – обработкой трафика занимается свитч чип. Но в свитчах ЗХХ серии настройка именно через меню Bridge.


Из-за того, что чипов много и разных, существуют 3 подхода к реализации:

- Роутеры и SOHO устройства это устройства на чипах Atheros 8227, Atheros 8327 и не только, в которых аппаратная реализация находится в меню Switch. Подробнее можно ознакомиться тут.
- CRS1XX/2XX серии устройства с 24-мя портами на борту, в которых аппаратная реализация находится в меню Ознакомиться с функциями чипа можно тут.
- CRS3XX серии устройства с мощным чипом коммутации, в котором аппаратная реализация находится в bridge. Ознакомиться с функциями чипа можно тут.

Важный нюанс. С версии прошивки 6.41 изменился подход к реализации. Абсолютно все устройства настраиваются через Bridge. Появилось понятие Hardware Offload – аппаратная разгрузка, означает, что трафик обрабатывается свитч чипом, а не процессором. Параметр выставляется при добавлении порта в бридж. Но если вы имеете в вашей схеме сети в качестве роутера Hap Lite, hAP AC lite или любое устройство из первого и второго пунктов, а также не планируется на этом же устройстве делать порты доступа, создавать и добавлять порты в бридж не нужно.

Вышесказанное может сбить с толку. В первом и втором типе, порты нужно добавлять в Bridge, а настраивать в меню Switch. Но если у вас один порт, который используется для tagged трафика, то добавлять не нужно, просто вешаете на него VLAN-ы. Здесь подразумевается, что это устройство скорее всего роутер. Но если вы добавили все порты в Bridge, и настраиваете в меню Bridge, то вы отключите HW Offload и задействуется ЦП. В третьем типе, все настраивается в Bridge и это будет аппаратная реализация.

Всегда следите за аппаратной разгрузкой, если вы включили функционал, который не поддерживается чипом, разгрузка выключится и трафик побежит через процессор.



В данной инструкции мы остановимся на свитчах третьей серии и будем настраивать Mikrotik VLAN через Bridge для нескольких сценариях:


- Только VLAN100 и все порты подключены в него;
- Только VLAN200 и все порты подключены в него;
- На коммутаторе VLAN100 и VLAN200;
- Управления VLAN99 и VLAN.

Схема сети

Мы имеем:


- VLAN100 192.168.100.0/24 для ПК и принтеров;
- VLAN200 192.168.200.0/24 для ПК и принтеров;
- VLAN99 192.168.99.0/24 management сеть;
- Gateway выполняет роль роутера и имеет доступ во все сети;
- Mikrotik2-5 коммутаторы;
- VPC7 админский ПК, полный доступ;
- RouterOS версии 6.46.4.





Настройка роутера


Роутер на то и роутер чтобы управлять трафиком через firewall. Но мы не будем настраивать правила фильтрации в данной статье. Так же у нас не будет включена Hardware Offload т.к. мы используем лабораторный стенд и отсутствуют какие-либо чипы коммутации. Чипы коммутации отсутствуют на RouterBoard серии CCR и виртуалок CHR. Первым делом создадим bridge и добавим в него ether2-5.





На вкладке VLANs укажем сети.

Согласно схеме коммутации, у нас есть ПК в VLAN100 за Mikrotik2, Mikrotik4, Mikrotik5, в связи с этим указываем соответствующие Таддед интерфейсы. Добавляем бридж в бридж, это так сказать некий порт, между роутером и сетью который позволяет понимать трафик в определенном VLAN. Проделываем аналогично для 200-ой сети.

Далее настроим сеть управления, в которой будут коммутаторы и роутер, а также ПК VPC7.









«Почему так?» —спросите вы. Потому что данный тег нужно передавать на все коммутаторы, чтобы ими управлять, принимая его на устройствах.

Далее создадим VLAN интерфейсы и укажем на них адреса. В Interfaces создадим новый указав понятное название и VID. Обязательно указываем bridge1, т.к. повесить метку на физический интерфейс не получится, в связи с тем, что он находится в slave режиме (зависит от bridge).




Создаем по аналогии для меток 200 и 99.




Далее задаем адреса на интерфейсы:


- VLAN100 192.168.100.1/24;
- VLAN200 192.168.200.1/24;
- VLAN99 192.168.99.1/24.




По аналогии добавляем адреса для сетей 200 и 99 выбрав соответствующее интерфейсы.



Все что мы сделали выше – подготовительные работы. Еще ничего не работает, метки не бегают, адреса фейковые. Обязательно все перепроверим и только после этого, открываем свойства bridge1 и включаем VLAN Filtering. Все начинает работать, до этой галочки – нет.




Сохраняем и перейдем к созданию DHCP серверов для Vlan сетей на нашем микротике Открываем IP – DHCP Server и жмем DHCP Setup.





Выбираем интерфейс, на котором будет работать служба DHCP.

На следующем шаге ничего не меняем.


Следом необходимо указать шлюз. В данном случае будет 192.168.100.1









Далее нам предлагают указать выдаваемый пул адресов.




DNS-сервер. В нашей инсталляции будет свой на каждый VLAN, т.е. 192.168.100.1. Если у вас уже есть DNS сервера, можете указать их.




И последнее – время аренды. Оставим по умолчанию.



После создания проверим, на верном ли интерфейсе у нас работает служба.




По аналогии создаем для 200 и 99.




На этом базовая настройка шлюза завершена.

Настройка VLAN100, все порты подключены в него.


Согласно нашей схеме, нам нужно принять два тега: 100 и 99. Первый для ПК, второй для управления самим коммутатором (service tag). Создадим bridge.




Добавим в него tagged ether1.




Untagged ether2, ether3. Указав PVID 100 на вкладке VLAN.




Переходим в вкладку VLANs бриджа. Указываем тегированные и не тегированные порты. В нашем случае tagged ether1, untagged ether2 и ether3.




Добавляем VLAN для управления.




Перепроверив, включаем фильтрацию.




Далее нужно получить адрес из сети управления.



Повесим DHCP-Client на него.



После чего мы удачно получили адрес.




Далее нам нужно включить наши ПК и проверить какие адреса мы получили на них.

```
P VPC1
Welcome to Virtual PC Simulator, version 1.0 (0.8c)
Dedicated to Daling.
Build time: Dec 31 2016 01:22:17
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.
VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
Modified version supporting unetlab by unetlab team
Press '?' to get help.
VPCS> ip dhcp
DORA IP 192.168.100.254/24 GW 192.168.100.1
₽ VPC2
Welcome to Virtual PC Simulator, version 1.0 (0.8c)
Dedicated to Daling.
Build time: Dec 31 2016 01:22:17
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.
VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
Modified version supporting unetlab by unetlab team
Press '?' to get help.
VPCS> ip dhcp
ORA IP 192.168.100.253/24 GW 192.168.100.1
```


Настройка VLAN200, все порты подключены в него.


Настройка будет аналогична предыдущему примеру, за исключением номеров тэгов. В бридже на интерфейсах доступа укажем PVID 200.




Укажем порты и сеть управления.


После, создаем интерфейс в Interfaces, вешаем на бридж и включаем DHCP-Client.







Включаем ПК и принимаем адреса.




Проверим связь между VPC4 и VPC1


```
₽ VPC4
                                                                         X
Dedicated to Daling.
Build time: Dec 31 2016 01:22:17
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.
VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
Modified version supporting unetlab by unetlab team
Press '?' to get help.
VPCS> ip dhcp
DORA IP 192.168.200.253/24 GW 192.168.200.1
VPCS> ping 192.168.100.254
84 bytes from 192.168.100.254 icmp_seq=1 ttl=63 time=38.393 ms
84 bytes from 192.168.100.254 icmp seq=2 ttl=63 time=39.990 ms
84 bytes from 192.168.100.254 icmp_seq=3 ttl=63 time=49.049 ms
84 bytes from 192.168.100.254 icmp_seq=4 ttl=63 time=47.192 ms
84 bytes from 192.168.100.254 icmp seq=5 ttl=63 time=19.088 ms
VPCS>
```

VLAN100 и VLAN200


В предыдущих двух примерах мы настраивали свитчи только под определенные метки. А что, если на одном свитче живут разные сети. После создания бриджа на этапе добавления интерфейсов нужно указать соответствующее PVID. В нашем случае ether2 – 100, ether3 – 200.




Настраиваем порты.



Не забываем включить фильтрацию и проверим что коммутатор получил адрес из нужной сети.




Включим рабочие станции.




Сеть управления VLAN99


Ну и напоследок представим, что в одном коммутаторе доступа есть ПК административного персонала, за которыми работают администраторы, а также обычные пользователи. Посмотрим на PVID для интерфейсов.



Т.к. нам нужно чтобы ПК администратора VP7 был в одной сети с коммутаторами и роутером, сделаем его untagged.



Получим адрес управления.



Включим оба ПК.


```
P VPC7
                                                                          Welcome to Virtual PC Simulator, version 1.0 (0.8c)
Dedicated to Daling.
Build time: Dec 31 2016 01:22:17
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.
VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
Modified version supporting unetlab by unetlab team
Press '?' to get help.
VPCS> ip dhcp
DORA IP 192.168.99.250/24 GW 192.168.99.1
₽ VPC8
                                                                               X
                                                                         Welcome to Virtual PC Simulator, version 1.0 (0.8c)
Dedicated to Daling.
Build time: Dec 31 2016 01:22:17
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.
VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
Modified version supporting unetlab by unetlab team
Press '?' to get help.
VPCS> ip dhcp
DORA IP 192.168.100.251/24 GW 192.168.100.1
```

Попробуем проверить связь с коммутаторами и ПК.



```
X
VPCS> ping 192.168.99.1
84 bytes from 192.168.99.1 icmp seq=1 tt1=64 time=2.541 ms
84 bytes from 192.168.99.1 icmp seq=2 ttl=64 time=2.218 ms
84 bytes from 192.168.99.1 icmp seq=3 ttl=64 time=2.303 ms
°C
VPCS> ping 192.168.99.254
84 bytes from 192.168.99.254 icmp seq=1 ttl=64 time=4.089 ms
84 bytes from 192.168.99.254 icmp_seq=2 ttl=64 time=3.957 ms
84 bytes from 192.168.99.254 icmp seq=3 ttl=64 time=4.062 ms
VPCS> ping 192.168.99.253
84 bytes from 192.168.99.253 icmp seq=1 ttl=64 time=4.435 ms
84 bytes from 192.168.99.253 icmp seq=2 ttl=64 time=4.024 ms
84 bytes from 192.168.99.253 icmp seq=3 ttl=64 time=3.636 ms
^C
VPCS> ping 192.168.99.252
84 bytes from 192.168.99.252 icmp seq=1 ttl=64 time=4.303 ms
84 bytes from 192.168.99.252 icmp_seq=2 ttl=64 time=3.928 ms
84 bytes from 192.168.99.252 icmp seq=3 ttl=64 time=3.596 ms
°C
VPCS> ping 192.168.99.251
84 bytes from 192.168.99.251 icmp seq=1 ttl=64 time=1.012 ms
84 bytes from 192.168.99.251 icmp seq=2 ttl=64 time=0.669 ms
84 bytes from 192.168.99.251 icmp seq=3 ttl=64 time=0.779 ms
^C
VPCS> ping 192.168.100.254
84 bytes from 192.168.100.254 icmp_seq=1 tt1=63 time=8.971 ms
84 bytes from 192.168.100.254 icmp seq=2 ttl=63 time=5.522 ms
84 bytes from 192.168.100.254 icmp seq=3 ttl=63 time=4.679 ms
VPCS> ping 192.168.200.254
84 bytes from 192.168.200.254 icmp seq=1 ttl=63 time=8.645 ms
84 bytes from 192.168.200.254 icmp seq=2 ttl=63 time=31.161 ms
84 bytes from 192.168.200.254 icmp seq=3 ttl=63 time=12.657 ms
°C
VPCS>
```

Взглянем на DHCP сервер.



Далее мы можем создавать interface-list и управлять трафиком через firewall. На этом настройка VLAN Bridge на роутере MikroTik под управлением routeros завершена, спасибо за внимание.

Вы хорошо разбираетесь в Микротиках? Или впервые недавно столкнулись с этим оборудованием и не знаете, с какой стороны к нему подступиться? В обоих случаях вы найдете для себя полезную информацию в углубленном курсе «Администрирование сетевых устройств MikroTik». В курсе много практических лабораторных работ по результату выполнения которых вы получите обратную связь. После окончания обучения вы получите диплом гос. образца РФ. Подробности и доступ к началу курса бесплатно тут.