# Hастройка WireGuard VPN на роутерах Mikrotik



interface31.ru/tech it/2022/04/nastroyka-wireguard-vpn-na-routerah-mikrotik.html

## Записки IT специалиста

Технический блог специалистов ООО"Интерфейс"

- Главная
- Настройка WireGuard VPN на роутерах Mikrotik

Рассматривая настройку WireGuard в наших предыдущих материалах, мы намеренно не касались Mikrotik, запланировав для этого отдельную статью. И для этого есть свои причины. RouterOS, под управлением которой работают данные устройства, имеет свои особенности и подходы к настройке, малоинтересные другим читателям. А для пользователей Mikrotik будет лучше, если все нужное будет в одной статье. При этом мы подразумеваем, что администратор, работающий с ROS, имеет более высокий уровень подготовки и владеет основами сетей, поэтому не будем пояснять простые настройки, а сосредоточимся именно на WireGuard.

## Онлайн-курс по MikroTik

Научиться настраивать MikroTik с нуля или систематизировать уже имеющиеся знания можно на <u>углубленном курсе по администрированию MikroTik</u>. Автор курса, сертифицированный тренер MikroTik Дмитрий Скоромнов, лично проверяет лабораторные работы и контролирует прогресс каждого своего студента. В три раза больше информации, чем в вендорской программе МТСNA, более 20 часов практики и доступ навсегда.

Если вас интересует тема WireGuard в более широком ключе, безотносительно оборудования Mikrotik, то рекомендуем прочесть наши материалы:

- Организация каналов между офисами через WireGuard VPN на платформе Linux
- <u>Настройка WireGuard VPN для доступа в интернет</u>

Следующий очень важный момент: Wirequard доступен только в версии RouterOS 7. которая не смотря на статус **stable** все еще имеет достаточно "детских болезней" и прочих проблем, поэтому не стоит переходить на новую версию без вдумчивого анализа всех плюсов и минусов, а также предварительного тестирования.


В нашем случае будет использоваться CHR с RouterOS 7.2.1 запущенная в виртуальной машине нашей тестовой лаборатории.

Как мы уже говорили, WireGuard - это простой туннель без сохранения состояния, к нему не применимы понятия клиент и сервер, каждый узел WireGuard способен подключаться к другим узлам и сам принимать соединения. Более правильно

называть узлы сети - **пиры** (*peer*) - **инициатором** и **респондером**. Первый инициирует соединение, второй его принимает. Хотя даже в среде профессионалов к узлам WireGuard продолжают применяться термины клиент и сервер, первый подключается, второй принимает подключения. Большой беды в этом нет, но вы должны понимать, что любой узел WireGuard способен выполнять обе роли одновременно.

## Mikrotik как респондер (сервер)


В RouterOS 7 появился новый пункт меню - **WireGuard**, переходим в него на одноименную закладку и создаем новый интерфейс. Заполняем поля **Name** и **Listen Port**, их назначения понятны, советуем использовать осмысленные названия интерфейсов, чтобы вы могли понимать, для чего тот или иной предназначен. Ключи будут созданы автоматически.



Если вы предпочитаете работать в терминале, то выполните команду:

/interface wireguard
add listen-port=34567 mtu=1420 name=wireguard-sts


Затем присвоим созданному интерфейсу IP-адрес, для чего перейдем в **IP - Addresses** и просто добавим нужный адрес.



#### Или:

/ip address add address=10.10.0.1/24 interface=wireguard-sts network=10.10.0.0

Также не забудьте разрешить входящие соединения на указанный при создании интерфейса порт, в нашем случае 34567. Это можно сделать в **IP - Firewall - Filter Rules** добавив правило: **Chain - input, Protocol - udp, Dst. Port - 34567, In. Interface - ether1** - в его качестве следует указать внешний интерфейс роутера. Действие можно не выбирать, так как по умолчанию - **accept**.



Это же можно сделать командой:

/ip firewall filter add action=accept chain=input dst-port=34567 in-interface=ether1 protocol=udp

Данное правило следует расположить перед запрещающим принимать входящие подключения на внешний интерфейс.

Чтобы к нашему роутеру могла подключаться другие узлы нужно создать для каждого из них пир, для этого возвращаемся в **WireGuard - Peers** и создаем новую запись. Здесь нам потребуется **открытый ключ** пира, который следует внести в поле **Public Key** и указать разрешенные сети в **Allowed Address**. В нашем случае мы реализуем сценарий удаленного доступа или объединения сетей, поэтому укажем там внутренний адрес в WireGuard сети, который мы выделили пиру и сеть за ним.


New Wireguard Peer		□×
Interface:	wireguard-sts ▼	OK
Public Key:	QEr6BV46X9SuQrdvys+1QeVT0oeUg71wc	Cancel
Endpoint:		Apply
Endpoint Port:		Disable
Allowed Address:	10.10.0.2	
	192.168.233.0/24	Comment
Preshared Key:	▼	Сору
Persistent Keepalive:	<b>~</b>	Remove
Rx:	0 B	
Tx:	0 B	
Last Handshake:	00:00:00	
enabled		

### В терминале:

/interface wireguard peers add allowed-address=10.10.0.2/32,192.168.233.0/24 interface=wireguard-sts public-key="9pVP67ehKtQEr6BV46X9SuQrdvys+1QeVT0oeUg71wo="

Еще раз напомним, что вся адресация внутри WireGuard сети назначается администратором вручную и явно прописывается для каждого пира с обоих сторон. Это один из недостатков WireGuard, который следует из его простоты.

С другой стороны, у нас, допустим, будет Windows. Быстро настраиваем там новый туннель, в разделе **Interface** добавляем выделенный узлу адрес, а в разделе **Peer** указываем публичный ключ Mikrotik, его адрес и порт, а в разделе разрешенных адресов добавим адрес WireGuard интерфейса и сети за роутером.



Если вы нигде не ошиблись, то подключение будет установлено, и вы сможете получить доступ к сети за роутером. В случае нахождения пира за NAT не забывайте добавить опцию **PersistentKeepalive**.


```
PS C:\Users\Andrey> ping 10.10.0.1
Обмен пакетами с 10.10.0.1 по с 32 байтами данных:
Ответ от 10.10.0.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 10.10.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 10.10.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
Статистика Ping для 10.10.0.1:
    Пакетов: отправлено = 3, получено = 3, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = Өмсек, Максимальное = 1 мсек, Среднее = 0 мсек
Control-C
PS C:\Users\Andrey> ping 192.168.72.199
Обмен пакетами с 192.168.72.199 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.72.199: число байт=32 время=1мс TTL=127
Ответ от 192.168.72.199: число байт=32 время<1мс TTL=127
Ответ от 192.168.72.199: число байт=32 время<1мс TTL=127
Ответ от 192.168.72.199: число байт=32 время<1мс TTL=127
```

Как видим, ничего сложного нет, но при большом количестве пиров прибавляется ручной работы: вы должны сами распределить адреса и прописать настройки с обоих сторон. Никаких средств автоматизации для этого не предусмотрено.

## Mikrotik как инициатор (клиент)

В данном разделе мы рассмотрим иной сценарий - использование WireGuard для доступа в интернет, но принципиальной разницы нет, если вы соединяете сети, то можно точно также настроить роутер и все будет работать. Просто мы дополнительно рассмотрим некоторые вопросы касающиеся маршрутизации.


Снова переходим в раздел WireGuard и создаем новый интерфейс. В данном случае достаточно только указать имя, порт нас не интересует, так как мы не собираемся принимать соединения, но его все-таки требуется указать, выбираем любой.



#### Или вводим команду:

/interface wireguard
add listen-port=13231 mtu=1420 name=wireguard-inet

Затем назначаем интерфейсу адрес, если все узлы ваши - то назначаете сами, если подключаетесь к чужому респондеру, то вводите адрес, выданный его администратором. Это действие производится в **IP - Addresses**.



## Это же действие в терминале:

/ip address add address=10.20.0.105/24 interface=wireguard-inet network=10.20.0.0

Чтобы наш роутер смог куда-то подключиться мы снова должны создать пир. В WireGuard пир - это просто вторая сторона туннеля и не важно мы подключаемся к ней, или она к нам. В любом случае у нас должен быть интерфейс - наша сторона, и пир - противоположная сторона.

Переходим в WireGuard - Peers и создаем новый пир, настроек тут будет побольше, указываем: Interface - созданный нами интерфейс, Public Key - публичный ключ респондера, получаем с той стороны, Endpoint и Endpoint Port - адрес респондера и его порт, Allowed Address - 0.0.0.0/0 - т.е. разрешаем любой трафик в туннеле. Если вы находитесь за NAT, то обязательно добавьте опцию Persistent Keepalive, рекомендуемое значение - 25 секунд.

New Wireguard Peer		□ ×
Interface:	wireguard-inet	OK
Public Key:	UrpsTGwjMvlSwX45WV4nixG76/+sKlzEQ/	Cancel
Endpoint:		Apply
Endpoint Port:	34567	
Allowed Address:	0.0.0.0/0	Disable
Preshared Key:	▼	Comment
Persistent Keepalive:	▼	Сору
Rx:	0 B	Remove
Tx:	0 B	
Last Handshake:	00:00:00	
enabled		

#### В терминале тоже достаточно длинная команда:

```
/interface wireguard peers add allowed-address=0.0.0.0/0 endpoint-address=x.x.x.x endpoint-port=34567 interface=wireguard-inet persistent-keepalive=25s public-key="kKxQ4wF+kUrpsTGwjMvlSwX45WV4nixG76/+sKlzEQA="
```

Также не забудьте включить маскарадинг для созданного интерфейса, переходим в **IP - Firewall - NAT** и создаем новое правило, на закладке **General**: **Chain** - srcnat, **Src. Address** диапазон локальной сети, например, 192.168.72.0/24, **Out. Interface** - интерфейс WireGuard, в нашем случае wireguard-inet, на закладке **Action** выбираем действие **masquerade**.


#### Либо в терминале:

```
/ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat out-interface=wireguard-inet src-address=192.168.72.0/24
```


Затем, с другой стороны, также потребуется создать пир для нашего роутера, вам понадобится публичный ключ и назначенный адрес.

```
[Peer]
Publickey = 08oURamJNW8xcCwQl8lE+7UmUHFfQd0drRZ+YK04D3A=
AllowedIPs = 10.20.0.105/32
```

Перезапускаем службу и соединение будет установлено. Но трафик как шел через основного провайдера - так и идет. Почему так? Заглянем в таблицу маршрутизации, которая находится в IP - Routes, как видим нулевой маршрут как был через основного провайдера - так и остался. В отличие от официальных пакетов WireGuard, которые управляют маршрутами на хосте, в Mikrotik все отдано в руки администратора.



А дальше все зависит от того, что именно мы хотим получить. Если нам нужен доступ через туннель к отдельным узлам, то просто достаточно создать для них отдельные маршруты. Создаем новое правило, в котором указываем нужный адрес и шлюз, в качестве которого будет выступать противоположный конец WireGuard туннеля.



Теперь снова проверяем (мы добавили маршрут к сервису проверки IP) - все хорошо, мы обращаемся к данному узлу через VPN-сервер.




Добавить маршрут из командной строки можно следующим образом:

/ip route

add disabled=yes distance=1 dst-address=172.67.74.128/32 gateway=10.20.0.1 pref-src=0.0.0.0 routing-table=main scope=30 suppress-hw-offload=no target-scope=10

Если же мы хотим направить весь интернет трафик в туннель, то нам нужно изменить нулевой маршрут, казалось бы, все просто, но не будем спешить. Обратим внимание на флаги текущего маршрута: **DAd** - динамический, активный, получен по DHCP, можно, конечно отключить получение маршрутов в DHCP-клиенте, но мы пойдем другим путем.

Вспомним, что если к одной цели ведут несколько маршрутов, то будет выбран тот, у которого самая узкая маска. Поэтому вместо одного нулевого маршрута добавим два, к сетям **0.0.0.0/1** и **128.0.0.0/1**.



#### В терминале выполните две команды:

/ip route

add disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/1 gateway=10.20.0.1 pref-src=""
routing-table=main scope=30 suppress-hw-offload=no target-scope=10
add disabled=no distance=1 dst-address=128.0.0.0/1 gateway=10.20.0.1 pref-src=""
routing-table=main scope=30 suppress-hw-offload=no target-scope=10

Вроде бы все сделано правильно, но интернет вообще перестал работать. Что случилось? Мы только что завернули в туннель **весь** исходящий трафик, в том числе и к нашему VPN-серверу, естественно, что соединение будет невозможно.

Поэтому добавим еще один маршрут к респондеру через основного провайдера.

Route < //>/32->192.168.3.1>	□×
General Status MPLS	OK
Dst. Address: 32	Cancel
Gateway: 192.168.3.1	Apply
Immediate Gateway: 192.168.3.1%ether1	Disable
	Comment
Check Gateway:   □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	Сору
Suppress Hw Offload	Remove
Distance: 1	
Scope: 30	
Target Scope: 10	


#### Или:

/ip route

add disabled=no dst-address=x.x.x.x/32 gateway=192.168.3.1 routing-table=main suppress-hw-offload=no

Где 192.168.3.1 - шлюз основного провайдера.

После чего все снова заработает. При этом уже только по одному внешнему виду сайтов несложно понять, что мы работаем через VPN с точкой выхода в Германии.



Более подробные настройки для того или иного конкретного сценария выходят за рамки данной статьи и, как таковые, уже не относятся к настройкам WireGuard. Сам же WireGuard в RouterOS 7 есть и работает, при этом достаточно несложен в настройке, в чем мы только что убедились.

#### Онлайн-курс по MikroTik

Научиться настраивать MikroTik с нуля или систематизировать уже имеющиеся знания можно на <u>углубленном курсе по администрированию MikroTik</u>. Автор курса, сертифицированный тренер MikroTik Дмитрий Скоромнов, лично проверяет

лабораторные работы и контролирует прогресс каждого своего студента. В три раза больше информации, чем в вендорской программе MTCNA, более 20 часов практики и доступ навсегда.