Настройка OpenVPN-сервера на роутерах Mikrotik. RouterOS 6

interface31.ru/tech it/2020/01/nastroyka-openvpn-servera-na-routerah-mikrotik.html

OpenVPN является одной из самых популярных технологий для построения VPN-сетей и это вполне справедливо, данный продукт сочетает в себе безопасность с простой настройкой и мощными возможностями конфигурирования и управления сетью. В роутерах Mikrotik возможности OpenVPN существенно <u>ограничены</u>, что требует серьезно взвесить все за и против перед развертыванием, тем не менее в ряде случаев настройка OpenVPN выглядит оправданной и сегодня мы расскажем как это сделать.


Онлайн-курс по MikroTik

Научиться настраивать MikroTik с нуля или систематизировать уже имеющиеся знания можно на <u>углубленном курсе по администрированию MikroTik</u>. Автор курса, сертифицированный тренер MikroTik Дмитрий Скоромнов, лично проверяет лабораторные работы и контролирует прогресс каждого своего студента. В три раза больше информации, чем в вендорской программе МТСNA, более 20 часов практики и доступ навсегда.

Данная статья предназначена для RouterOS 6.x, для настройки OpenVPN сервера в RouterOS 7.x воспользуйтесь обновленным материалом.

Подготовка роутера


OpenVPN, как и любой другой использующий SSL-шифрование продукт, чувствителен к расхождению времени между клиентом и сервером. Поэтому в первую очередь правильно настроим время на Mikrotik. Прежде всего откроем System - Clock и установим правильное значение часового пояса, его автоматическое определение лучше отключить.



В консоли это можно сделать командой:

В качестве параметра опции **time-zone-name** следует указать наименование вашего часового пояса согласно tz database.

Затем установим пакет NTP, для этого вам потребуется скачать с официального сайта архив <u>Extra packages</u> для вашей архитектуры и версии RouterOS, оттуда следует извлечь пакет **ntp** и поместить его на роутер, для установки достаточно перезагрузить устройство.




После чего перейдем в **System - NTP Client**, включим его и укажем адреса NTP-серверов, в нашем случае это сервера из пула <u>ru.pool.ntp.org</u>.

В командной строке это можно сделать так:

/system ntp client set enabled=yes primaryntp=185.209.85.222 secondaryntp=37.139.41.250

Обратите внимание, что вместо доменных имен серверов следует указать их IP, имейте ввиду, что




адреса **pool.ntp.org** указывают на случайно выбранные из пула сервера, которые меняются каждый час, поэтому полученные вами адреса могут отличаться от указанных нами.

Аналогичные манипуляции следует выполнить на всех роутерах-участниках VPNсети. Для ПК и других устройств-клиентов также следует настроить синхронизацию времени.


Создание ключей и сертификатов

Некоторые руководства в сети предполагают создание ключей и сертификатов при помощи сторонних утилит, например, Easy-RSA, мы же будем использовать собственные средства Mikrotik. Перейдем в **System - Certificate** и создадим новый **корневой сертификат** нашего центра сертификации (CA).



Обязательные поля отмечены нами красным, это Name и Common Name - са, размер ключа - Key Size - 2048, и срок действия - Days Valid - 3650 или 10 лет, для локального центра сертификации это вполне оправдано. Выделенные зеленым поля содержат информацию о владельце сертификата и к заполнению не обязательны, но их заполнение является правилом хорошего тона и при наличии большого количества сертификатов позволяет быстро понять, что это за сертификат и кому он принадлежит.

Затем перейдем на закладку **Key Usage** и укажем только **crl sign** и **key cert. sign** и нажмем кнопку **Apply**, теперь подпишем сертификат нажав **Sign**. В появившемся окне заполним поле **CA CRL Host** адресом локальной петли - **127.0.0.1**, после чего нажимаем **Start** и дожидаемся окончания подписи сертификата.




Эти же действия в консоли:

/certificate

add name=ca country="RU" state="31" locality="BEL" organization="Interface LLC" unit="IT" common-name="ca" key-size=2048 days-valid=3650 key-usage=crl-sign, key-cert-sign

sign ca ca-crl-host=127.0.0.1

Следующим создадим сертификат и закрытый ключ сервера. Закладка General нового сертификата заполняется аналогично, только в полях Name и Common Name указываем ovpn-server (можете выбрать на собственное усмотрение). На вкладке Key Usage укажите digital-signature, key-encipherment и tls-server. Затем подпишем сертификат ключом нашего СА, для этого в поле CA выберите только что созданный нами сертификат са.




Для выпуска сертификата в консоли выполните:

/certificate

add name=ovpn-server country="RU" state="31" locality="BEL" organization="Interface LLC" unit="IT" common-name="ovpn-server" key-size=2048 days-valid=3650 key-usage=digital-signature, key-encipherment, tls-server sign ovpn-server ca="ca"

Теперь создадим клиентские сертификаты, в полях **Name** и **Common Name** на закладке **General** указываем имя сертификата, его следует давать осмысленно, чтобы всегда можно было определить какому клиенту принадлежит сертификат. Также следует подумать над **сроком действия сертификата**, если клиентом будет роутер в удаленном офисе, то можно также выпустить сертификат на 10 лет, а вот если клиентом будет ноутбук сотрудника на испытательном сроке, то лучше выдать его на срок испытательного срока. Выпустить новый сертификат не представляет проблемы, в то время как не отозванный вовремя сертификат может привести к несанкционированному доступу и утечке данных.

На вкладке **Key Usage** указываем только **tls-client** и также подписываем сертификат ключом нашего СА. Можно сразу выпустить все необходимые клиентские сертификаты, можно создавать из по мере необходимости.




Получение клиентского сертификата в консоли:

/certificate


add name=mikrotik country="RU" state="31" locality="BEL" organization="Interface LLC" unit="IT" common-name="mikrotik" key-size=2048 days-valid=365 key-usage=tls-client sign mikrotik ca="ca"

Обратите внимание, в данном случае мы выпустили сертификат со сроком действия в 1 год: days-valid=365.

Если все сделано правильно, то у вас будут следующие сертификаты, обратите внимание, что корневой сертификат должен иметь флаги KLAT, остальные KI:




Для использования на клиента нам необходимо экспортировать закрытый ключ и сертификат клиента, а также корневой сертификат центра сертификации. Удобнее всего использовать для этого формат PKCS12, который содержит все необходимые компоненты в одном файле (сертификат, ключ и сертификат СА). Для этого щелкните на нужном сертификате правой кнопкой и выберите **Export**, в открывшемся окне укажите формат **Type - PKCS12** и парольную фразу для экспорта (минимум 8 символов) в поле **Export Passphrase**. Без указания пароля закрытые ключи выгружены не будут, и вы не сможете использовать такой сертификат для клиента.



Либо используйте команды:

/certificate export-certificate mikrotik type=pkcs12 export-passphrase=12345678


В данном случае мы использовали парольную фразу **12345678**. Экспортированные сертификаты можно скачать в разделе **Files**.



Как видим, возможности RouterOS легко позволяют управлять сертификатами без привлечения дополнительных инструментов.

Настройка OpenVPN сервера


Начнем с создания пула адресов для выдачи OpenVPN клиентам, так как назначать адреса вручную во втором десятилетии 21 века - дурной тон. Для этого перейдем в **IP - Pool** и создадим новый пул: **Name - ovpn_pool0** - произвольное имя пула, **Addresses - 10.8.8.100-10.8.8.199** - диапазон адресов для выдачи клиентов, также можете выбрать по собственному усмотрению.



Эти же действия в консоли:

```
/ip pool add name=ovpn_pool0 ranges=10.8.8.100-10.8.8.199
```


Теперь перейдем в **PPP - Profiles** и создадим новый профиль. Укажем его имя **Name - ovpn**, локальный и удаленный адреса: **Local Address - 10.8.8.1**, **Remote Address - ovpn_pool0**. На всякий случай напомним, что локальный адрес должен принадлежать той-же /24 сети, что и диапазон пула адресов.



Быстро создать профиль в терминале:

```
/ppp profile
add local-address=10.8.8.1 name=ovpn remote-address=ovpn_pool0
```

Затем перейдем в **PPP - Secrets** и убедимся, что включена аутентификация по пользователю. Для этого нажмем **PPP Authentication&Accounting**, где должен стоять флаг **Accounting**:



Хотя гораздо быстрее выполнить команду:

/ppp aaa
set accounting=yes


Здесь же создадим учетные записи для клиентов. Особенностью реализации OpenVPN в RouterOS 6 является обязательное использование аутентификации по имени и паролю. При создании учетной записи указываем ее имя - Name, рекомендуем дать ей то же самое имя, которое вы использовали при создании сертификата, чтобы избежать путаницы. Password - пароль, так как основная аутентификация производится по сертификату особых требований к нему нет. Service - какие службы могут использовать данную учетную запись - ограничиваем только OpenVPN выбрав ovpn, затем указываем созданный нами профиль Profile - ovpn.

В терминале для создания учетной записи выполните:

/ppp secret
add name=mikrotik password=123
profile=ovpn service=ovpn


В данном случае мы создали запись для пользователя **mikrotik** с паролем **123**.

После создания пользователей перейдем в **PPP - Interface** и нажмем



на кнопку OVPN Server, в открывшемся окне включим службу установив флаг Enabled, Default Profile - ovpn, в поле Certificate укажем созданный нами сертификат сервера. Для дополнительной безопасности включим Require Client Certificate, в этом случае сервер будет проверять сертификат клиента на принадлежность к цепочке сертификатов локального CA. Затем укажем параметры шифрования: Auth - безальтернативно sha1, Cipher - здесь есть возможность


выбора, для роутеров с аппаратной поддержкой AES следует выбирать шифры только из этого семейства, однако чем сильнее шифр - тем больше он нагружает оборудование.



В терминале эти же действия выполняются командами:

/interface ovpn-server server set auth=sha1 certificate=ovpn-server cipher=aes256 default-profile=ovpn enabled=yes require-client-certificate=yes


Также не забудьте разрешить входящие подключения к вашему OpenVPN серверу. Откроем IP - Firewall и добавим правило: Chain - input, Protocol - tcp, Dst. Port - 1194. Действие можно не указывать, так как по умолчанию применяется ассерt.



В терминале выполните:

```
/ip firewall filter
add action=accept chain=input dst-port=1194 protocol=tcp
```


Данное правило должно располагаться выше запрещающего в цепочке INPUT.



На этом настройка OpenVPN сервера на базе роутера Mikrotik закончена.

Hастройка OpenVPN клиента на роутере Mikrotik


Прежде всего закачаем на устройство файл сертификатов в формате PKCS12, который мы экспортировали на сервере. Для этого перейдем в **System - Certificate** и воспользуемся кнопкой **Import**, в открывшемся окне укажем файл сертификата и парольную фразу, которую мы установили при экспорте.




В консоли выполните:

/certificate
import file-name=mikrotik.p12 passphrase=12345678

В результате у вас появятся два сертификата: сертификат клиента с закрытым ключом, о чем говорит флаг КТ, и корневой сертификат удостоверяющего центра с флагом LAT (К - означает наличие ключа). Запомним наименование сертификатов, либо переименуем их.



Затем перейдем в PPP - Interface и создадим новый интерфейс типа OVPN Client. В поле Connect To указываем адрес или FQDN-имя вашего OpenVPN сервера, Port - 1194, Mode - ip. Ниже указываем учетные данные, созданные для этого пользователя на сервере в полях User и Password, еще ниже указываем параметры шифрования: Auth - sha1, Cipher - аналогично тому, что вы указали на сервере. В поле Certificate выберите сертификат клиента, флаг Verify Server Certificate следует снять.




В терминале следует выполнить:

/interface ovpn-client
add certificate=mikrotik.p12_0 cipher=aes256 connect-to=192.168.3.115 name=ovpnout1 password=123 user=mikrotik

Если все было сделано правильно, то соединение будет установлено сразу как вы создадите интерфейс.


Чтобы клиенты сети за клиентом имели доступ в сеть за сервером и наоборот необходимо настроить маршрутизацию. Перейдем в **IP - Routes** и добавим новый маршрут. В поле **Dst. Address** укажем сеть за сервером, в нашем случае это **192.168.186.0/24**, в поле **Gateway** укажем интерфейс нашего OpenVPN подключения - **ovpn-out1**.



Либо выполните команду:

/ip route add distance=1 dst-address=192.168.186.0/24 gateway=ovpn-out1

Теперь перейдем на сервер и посмотрим каким образом выглядит подключение данного клиента. Как видим, был создан динамический интерфейс **ovpn-mikrotik**, настраивать маршрутизацию с таким интерфейсом нельзя, так как маршрут "сломается" при отключении клиента.




Поэтому создадим для этого клиента постоянный интерфейс. Перейдем в **Interfaces** и создадим новый интерфейс типа **OVPN Server Binding**. В настройках укажем имя, рекомендуется давать интерфейсам понятные имена, **Name - ovpn-mikrotik**, в поле **User** - укажем пользователя, подключение которого будет привязано к этому интерфейсу - **mikrotik**.

New Interface	□×
General Status Traffic	OK
Name: ovpn-mikrotik	Cancel
Type: OVPN Server Binding	Apply
Actual MTU:	Disable
User: mikrotik	Comment
	Сору

Это же можно сделать командой:

/interface ovpn-server
add name=ovpn-mikrotik user=mikrotik

После чего можно добавить на сервере маршрут к сети за клиентом, настройки здесь аналогичные, **Dst. Address** - сеть за клиентом, **Gateway** - интерфейс OpenVPN подключения. В нашем случае **192.168.111.0/24** - сеть за клиентом.



В терминале следует выполнить:

/ip route add distance=1 dst-address=192.168.111.0/24 gateway=ovpn-mikrotik

После чего можем проверить связь. Узлы различных сетей должны видеть друг друга.

Настройка стандартного клиента OpenVPN на ПК

Немного изменим задачу, будем считать, что у нас есть ноутбук сотрудника с установленным клиентом OpenVPN, которому необходимо обеспечить доступ в корпоративную сеть через OpenVPN сервер на роутере Mikrotik. Будем считать, что OpenVPN установлен в C:\OpenVPN, а для хранения ключей используется директория C:\OpenVPN\keys.

Прежде всего разместим файл сертификатов в формате PKCS12 в директории для хранения ключей, а также создадим файл с учетными данными

С:\OpenVPN\auth.cfg и разместим в нем в разных строках логин и пароль:

```
win10
123
```

Где win10 - имя пользователя, 123 - пароль которые мы задали для этой учетной записи на сервере.

Теперь создадим файл **C:\OpenVPN\keypass.cfg** в котором разместим парольную фразу для сертификата:

```
12345678
```

За основу конфигурационного файла мы примем стандартный шаблон client.ovpn, который расположен в C:\OpenVPN\sample-config. Его следует скопировать C:\OpenVPN\config, ниже будут приведены только ключевые опции, а также те, которые мы изменяем или добавляем.

Укажем, что у это клиент, тип туннеля - tun и протокол tcp:

```
client
dev tun
proto tcp
```

Адрес и порт сервера:

```
remote 192.168.3.115 1194
```

Убедимся в наличии опций:

```
persist-key
persist-tun
```

Затем заменим весь блок с указанием путей к ключам и сертификатам:

```
ca ca.crt
cert client.crt
key client.key
```

единственной строкой:

```
pkcs12 C:\\OpenVPN\\keys\\win10.p12
```

где укажем путь к нашему файлу сертификатов в формате PKCS12.

Ниже добавим две строки с указанием, где брать учетные данные для дополнительной аутентификации и парольную фразу:

```
auth-user-pass C:\\OpenVPN\\auth.cfg
askpass C:\\OpenVPN\\keypass.cfg
```

Проверим наличие опции:

```
remote-cert-tls server
```

и закомментируем:

#tls-auth ta.key 1

Сразу добавим маршрут к сети за сервером:

```
route 192.168.186.0 255.255.255.0 10.8.8.1
```

Укажем выбранный нами на сервере шифр:

```
cipher AES-256-CBC
```

и отключим сжатие:

#comp-lzo

Теперь можно пробовать подключаться. Если все сделано правильно, то клиент подключится к серверу и ему будут доступны ресурсы сети за сервером. Никаких дополнительных настроек на сервере производить не нужно.

Если за данным ПК у вас находится сеть и нужно обеспечить связь между сетями, то нужно выполнить настройки на сервере аналогичные предыдущей части: создать интерфейс для подключения клиента и добавить маршрут для сети за клиентом. На клиентском ПК не забудьте включить службу маршрутизации.

Данная инструкция также полностью подходит для ПК на Linux, вам потребуется только откорректировать пути в конфигурационном файле и раскомментировать в нем опции:

```
user nobody group nogroup
```

Как видим, настройка OpenVPN сервера на роутерах Mikrotik достаточно проста, но требует учитывать особенности и ограничения реализации этой технологии в RouterOS.

Онлайн-курс по MikroTik

Научиться настраивать MikroTik с нуля или систематизировать уже имеющиеся знания можно на <u>углубленном курсе по администрированию MikroTik</u>. Автор курса, сертифицированный тренер MikroTik Дмитрий Скоромнов, лично проверяет лабораторные работы и контролирует прогресс каждого своего студента. В три раза больше информации, чем в вендорской программе МТСNA, более 20 часов практики и доступ навсегда.