Резервное копирование (экспорт) установленных драйверов в Windows

winitpro.ru/index.php/2014/07/31/eksport-drajverov-s-pomoshhyu-powershell-v-windows-8-1-u1 itpro

Встроенные средства Windows позволяют создать резервную копию (экспортировать) все установленные на компьютере сторонне драйвера в указанный каталог. Благодаря этому при установке или переустановку Windows вам не придется вручную искать и качать необходимые драйвера.

Как экспортировать драйвера из командной строки Windows?

Чтобы экспортировать все установленные сторонние (не-Microsoft) драйвера Windows в каталог C:\drivers, откройте консоль PowerShell с правами администратора и выполните команду:


Export-WindowsDriver -Online -Destination c:\drivers

```
PS C:\temp> Export-WindowsDriver -Online -Destination c:\drivers
Driver
            : oem0.inf
Inbox
            : False
            : Printer
ClassName
BootCritical
            : False
            : Microsoft
ProviderName
            : 2006-06-21 12:00:00 AM
Date
            : 10.0.19041.3636
Version
Driver
            : oeml.inf
```

Аналогичная команда DISM:

dism /online /export-driver /destination:C:\Drivers

Эти команды извлекают сторонние драйвера из хранилища драйверов (<u>Driver Store</u>) Windows. Каждый драйвер и все связанные с ним файлы (sys, dll, exe, и т.д.) сохраняется в собственный каталог, который называется по имени inf-файла драйвера.



Можете создать таблицу с указанием класса, производителя, версией, и датой драйвера:

\$BackupDrv = Export-WindowsDriver -Online -Destination c:\drivers
\$BackupDrv | Select-Object ClassName, ProviderName, Date, Version | SortObject ClassName

Экспортируйте список драйверов в CSV файл:

\$BackupDrv| Select-Object ClassName, ProviderName, Date, Version | <u>Export-Csv</u> c:\drivers\drivers_list.csv -NoTypeInformation -Encoding UTF8

```
PS C:\temp> $BackupDrv = Export-WindowsDriver -Online -Destination c:\drivers
PS C:\temp> $BackupDrv | Select-Object ClassName, ProviderName, Date, Version | Sort-Object ClassName
ClassName
                   ProviderName
                                                  Date
                                                                          Version
                   Advanced Micro Devices, Inc. 2023-03-30 12:00:00 AM 31.0.12027.9001
Display
                   Realtek Semiconductor Corp. 2023-08-23 12:00:00 AM 6.0.9567.1
Extension
                   Hewlett-Packard
                                                  2006-06-22 12:00:00 AM 10.0.17119.1
Image
                   Realtek Semiconductor Corp. 2023-08-23 12:00:00 AM 6.0.9567.1
MEDIA
                                                  2021-07-13 12:00:00 AM 10.0.1.21
                   Advanced Micro Devices
MEDIA
MEDIA
                   Realtek Semiconductor Corp. 2021-09-23 12:00:00 AM 6.0.9240.1
                                                  2020-02-12 12:00:00 AM 10.39.212.2020
Net
                   Realtek
                                                  2023-11-19 12:00:00 AM 1.5.0.0
Net
                   NT KERNEL
                   Realtek
                                                  2021-10-01 12:00:00 AM 10.53.1001.2021
Net
Net
                   VMware, Inc.
                                                  2021-03-09 12:00:00 AM 14.0.0.5
                   WireGuard LLC
                                                  2021-10-12 12:00:00 AM 0.10.0.0
Net
NetService
                   NT KERNEL
                                                  2023-04-11 12:00:00 AM 3.4.3.1
                                                  2021-03-09 12:00:00 AM 14.0.0.5
NetService
                   VMware, Inc.
                   Microsoft
Printer
                                                  2006-06-21 12:00:00 AM 10.0.19041.3636
Printer
                   HP
                                                  2015-12-17 12:00:00 AM 61.101.21.8561
                   Microsoft
                                                  2016-11-29 12:00:00 AM 16.0.7629.4000
Printer
                                                  2006-06-21 12:00:00 AM 10.0.19041.1806
Printer
                   Microsoft
SecurityDevices
                   Advanced Micro Devices Inc. 2022-09-16 12:00:00 AM 5.22.0.0
SecurityDevices Advanced Micro Devices Inc. 2020-03-06 12:00:00 AM 4.13.0.0
```

Если нужно извлечь драйвера из офлайн образа Windows, смонтированного в каталог c:\win image:

Export-WindowsDriver -Path c:\win_image -Destination c:\drivers

Или

DISM /Image:C\win_image /Export-Driver /Destination:C:\drivers

Экспорт драйверов с помощью утилиты PNPUtil

Также для управления драйверами Windows можно использовать утилиту командной строки PNPUtil.exe (доступа даже в старых версиях Windows). Чтобы экспортировать установленные драйвера, выполните команду:

pnputil.exe /export-driver * c:\drivers

```
■ Администратор: C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - pnputil.exe /export-driver * c:\drivers
Microsoft Windows [Version 10.0.17134.165]
(с) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2018. Все права защищены.
C:\WINDOWS\system32>pnputil.exe /export-driver * c:\drivers
Служебная программа PnP (Майкрософт)
                           oem22.inf (heci.inf)
Экспорт пакета драйвера:
Пакет драйвера успешно экспортирован.
Экспорт пакета драйвера: oem10.inf (iaahcic.inf)
lакет драйвера успешно экспортирован.
                           oem14.inf (iastorac.inf)
Экспорт пакета драйвера:
Пакет драйвера успешно экспортирован.
Экспорт пакета драйвера: oem4.inf (imdriver.inf)
Пакет драйвера успешно экспортирован.
Экспорт пакета драйвера:
                           oem8.inf (lbai.inf)
Пакет драйвера успешно экспортирован.
Экспорт пакета драйвера:
                           oem3.inf (mesrl.inf)
Пакет драйвера успешно экспортирован.
```

Команды Export-WindowsDriver и DISM позволяют создать резервную копию сразу всех драйверов. Утилита pnputil позволяет экспортировать только указанный драйвер.

Выведите список драйверов установленных драйверов:

```
pnputil.exe /enum-drivers
```

Или воспользуйтесь командой PowerShell для фильтра драйверов по типа (в этом примере мы планируем экспортировать драйвера сетевой карты Realtek):

```
Get-WindowsDriver -Online | where { ($_.ProviderName -like "Realtek") -and
($_.ClassName -like "Net")}
```

Скопируйте INF имя файла драйвера, который нужно экспортировать и выполните команды:


```
Mkdir c:\drivers\realtek
pnputil.exe /export-driver oem20.inf c:\drivers\realtek
```

```
Version
                 : 10.39.212.2020
Driver
OriginalFileName : C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\r
Inbox
                : False
ClassName
                 : Net
BootCritical
                 : False
ProviderName
                : Realtek
                : 2021-10-01 12:00:00 AM
Date
Version
                 : 10.53.1001.2021
PS C:\temp> pnputil.exe /export-driver oem20.inf c:\drivers\realtel
Microsoft PnP Utility
Exporting driver package: oem20.inf (rt640x64.inf)
Driver package exported successfully.
Total driver packages:
                            1
Exported driver packages:
```

С помощью pnputil можно удалить старые и неиспользуемые драйвера из хранилища драйверов Windows.

Установка драйверов из резервной копии в Windows

После переустановки Windows вы можете использовать каталог с резервной копией драйверов для их установки в чистой системе. Можно установить драйвера по одному. Для этого щелкните правой кнопкой по INF файлу и выберите пункт меню "Установить".



Либо вы можете установить сразу все драйвера из указанной папки (включая вложенные):

pnputil.exe /add-driver C:\drivers*.inf /subdirs /install

```
PS C:\temp> pnputil.exe /add-driver C:\drivers\*.inf /subdirs /install
Microsoft PnP Utility

Adding driver package: amdfendr.inf_amd64_a1ac06c173945048\amdfendr.inf
Driver package added successfully. (Already exists in the system)
Published Name: oem6.inf
Driver package is up-to-date on device: ROOT\AMDLOG\0000
```

Можно импортировать драйвера в офлайн образ Windows с помощью параметра Add-Driver утилиты DISM (в этом примере мы разрешаем установку <u>неподписанных драйверов</u>):

DISM /image:c:\win_image /Add-Driver /Driver:C:\Drivers /Recurse
/ForceUnsigned

Подробнее как <u>интегрировать драйвера в установочный образ Windows</u>.